Metody Lagrange'a i Hamiltona w Mechanice

Mariusz Przybycień


Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza

Wykład 3

Przestrzeń konfiguracyjna

Zbiór współrzędnych uogólnionych $\vec{q}=(q_1,q_2,...,q_n)$ wygodnie jest traktować jako punkt w n-wymiarowej przestrzeni konfiguracyjnej. Pozycja punktu w przestrzeni konfiguracyjnej w pełni określa konfigurację układu poprzez relacje: $\vec{r_i}=\vec{r_i}(\vec{q}), \quad i=1,...,N$

Pochodne czasowe $\dot{\vec{q}}=(\dot{q}_1,\dot{q}_2,...,\dot{q}_n)$ nazywamy uogólnionymi prędkościami układu S.



Ponieważ $\vec{r}_i = \vec{r}_i(\vec{q})$ oraz $\vec{q} = \vec{q}(t)$, więc prędkości cząstek układu są liniowymi kombinacjami prędkości uogólnionych:

$$\dot{\vec{r}}_i = \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_1} \dot{q}_1 + \dots + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_n} \dot{q}_n = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j$$

Przyspieszenia cząstek układu dane są przez:


$$\ddot{\vec{r}}_i = \sum_{j=1}^n \left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right) \dot{q}_j + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \, \ddot{q}_j \right] = \sum_{j,k=1}^n \frac{\partial^2 \vec{r}_i}{\partial q_j \partial q_k} \, \dot{q}_j \dot{q}_k + \sum_{j=1}^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \, \ddot{q}_j$$

Energia kinetyczna we współrzędnych uogólnionych

Przykład: Energia kinetyczna układu puktów P_1 i P_2

Ponieważ prędkości punktów są odpowiednio równe:

$$\vec{v}_1 = \dot{x} \vec{i}$$
 oraz $\vec{v}_2 = \dot{x} \vec{i} + (a \cos \theta \, \vec{i} + a \sin \theta \, \vec{k}) \dot{\theta}$ więc energia kinetyczna układu wyraża się przez:



$$T = \frac{1}{2}m(\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_1) + \frac{1}{2}m(\vec{v}_2 \cdot \vec{v}_2) = m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}ma^2\dot{\theta}^2 + ma\cos\theta\,\dot{x}\dot{\theta}$$

Energia kinetyczna układu cząstek jest jednorodną formą kwadratową w zmiennych $\dot{q}_1, ..., \dot{q}_n$:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} m_i (\vec{v}_i \cdot \vec{v}_i) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} m_i \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j \right) \cdot \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} \dot{q}_k \right) = \sum_{j,k=1}^{n} a_{jk} (\vec{q}) \dot{q}_j \dot{q}_k$$

gdzie
$$a_{jk}(\vec{q}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} m_i \left(\frac{\partial \vec{r_i}}{\partial q_j} \cdot \frac{\partial \vec{r_i}}{\partial q_k} \right).$$

Zasada D'Alembert'a


Równania Newtona dla dowolnego układu S:

$$m_i \dot{\vec{v}}_i = \vec{F}_i^S + \vec{F}_i^C \qquad i = 1, ..., N$$

gdzie \vec{F}^S to siły przyłożone, a \vec{F}^C to więzy.

Wirtualnym przesunieciem nazywamy każde przesuniecie zgodne z nałożonymi więzami, w ustalonej chwili czasu:

$$\delta \vec{r_i} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \vec{r_i}}{\partial q_j} \, \delta q_j$$



Zasada d'Alemberta: zakładając, że więzy nie wykonują wirtualnej pracy, tzn. $\sum_{i=1}^{N} \vec{F}_{i}^{C} \cdot \delta \vec{r}_{i} = 0$ mamy:

$$\sum_{i=1}^{N} (\vec{F}_i^S - m_i \dot{\vec{v}}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

Wirtualna praca wykonana przy przesunięciu $\delta \vec{r_i}$ wynosi:

$$\begin{split} \delta W &= \sum_{i=1}^N \vec{F}_i^S \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^n \vec{F}_i^S \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \, \delta q_j = \sum_{j=1}^n Q_j \delta q_j \\ \text{gdzie } Q_j &= \sum_{i=1}^N \vec{F}_i^S \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \text{ to tzw. uog\'olnione sily.} \end{split}$$

Równania Lagrange'a

Układem standardowym nazywamy układ który jest holonomiczny i w którym więzy nie wykonują wirtualnej pracy.

Można pokazać, że dla takiego układu:

$$\sum_{i=1}^{N} m_i \dot{\vec{v}}_i \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{i=1}^{N} m_i \dot{\vec{v}}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j}\right) \delta q_j$$

W ten sposób otrzymujemy równania Lagrange'a dla układu standardowego opisanego za pomocą współrzędnych uogólnionych \vec{q} , energii kinetycznej $T(\vec{q}, \dot{\vec{q}})$ oraz uogólnionych sił $\{Q_j\}$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j \qquad j = 1, ..., n$$

W przypadku układów zachowawczych $Q_j=-\frac{\partial V}{\partial q_j}$ i równania Lagrange'a przyjmują postać, gdzie $V(\vec{q})$ jest energią potencjalną układu:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} = -\frac{\partial V}{\partial q_j} \qquad j = 1,...,n$$


Zastosowania równań Lagrange'a

Przykład: Blok zsuwający się bez tarcia po równi, która także może się poruszać bez tarcia po poziomej powierzchni.

Jako współrzędne u
ogólnione wybieramy x oraz y jak na rysunku. Obliczamy energie kinetyczną i potencjalną układu:

$$T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + 2\dot{x}\dot{y}\cos\alpha\right)$$

$$V = -mgy\sin\alpha$$



Obliczamy wielkości potrzebne do równań Lagrange'a:

$$\begin{array}{ll} \frac{\partial T}{\partial x} = 0, & \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} = (M+m)\dot{x} + m\cos\alpha\,\dot{y}, & \frac{\partial V}{\partial x} = 0.\\ \frac{\partial T}{\partial y} = 0, & \frac{\partial T}{\partial \dot{y}} = m\cos\alpha\,\dot{x} + m\dot{y}, & \frac{\partial V}{\partial y} = -mg\sin\alpha. \end{array}$$

Równania Lagrange'a przyjmują postać:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left[(M+m)\dot{x} + m\cos\alpha\,\dot{y} \right] - 0 = 0$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left[m\cos\alpha\,\dot{x} + m\dot{y} \right] - 0 = mg\sin\alpha$$

Po zróżniczkowaniu i rozwiązaniu układu równań otrzymujemy:


$$\ddot{x} = \frac{mg\sin\alpha\cos\alpha}{M + m\sin^2\alpha} \qquad \ddot{y} = \frac{(M+m)g\sin\alpha}{M + m\sin^2\alpha}$$

Zastosowania równań Lagrange'a

Przykład: Znajdź równania Lagrange'a dla układu przedstawionego na rysunku. Punkt P_1 ślizga się bez tarcia. Brak siły grawitacji. Na punkt P_2 działa siła $\vec{F}(t)$.

Jako współrzędne uogólnione wybieramy x oraz θ jak na rysunku.

Siła zależna od czasu nie może być przedstawiona za pomocą potencjału. W tej sytuacji musimy obliczyć siły uogólnione z definicji.



Ponieważ
$$\vec{F}_1^S = 0$$
, $\vec{F}_2^S = F(t)\vec{i}$, $\vec{r}_1 = x\vec{i}$, $\vec{r}_2 = (x + a\sin\theta)\vec{i} - a\cos\theta\vec{k}$ więc:

$$Q_x = \vec{F}_1^S \cdot \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial x} + \vec{F}_2^S \cdot \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial x} = 0 + F(t)\vec{i} \cdot \vec{i} = F(t)$$

$$Q_{\theta} = \vec{F}_{1}^{S} \cdot \frac{\partial \vec{r}_{1}}{\partial \theta} + \vec{F}_{2}^{S} \cdot \frac{\partial \vec{r}_{2}}{\partial \theta} = 0 + F(t)\vec{i} \cdot (a\cos\theta\vec{i} + a\sin\theta\vec{k}) = a\cos\theta F(t)$$

Energia kinetyczna układu
$$T = m\dot{x}^2 + (ma\cos\theta)\dot{x}\dot{\theta} + \frac{1}{2}m\dot{\theta}^2$$

Równania Lagrange'a:
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left[2m\dot{x} + (ma\cos\theta)\dot{\theta} \right] = F(t)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left[(ma\cos\theta)\dot{x} + m\dot{\theta} \right] - \left[-(ma\sin\theta)\dot{x}\dot{\theta} \right] = (a\cos\theta)F(t)$$

Układy standardowe z ruchomymi więzami

Teorię równań Lagrange'a można rozszerzyć na klasę problemów z więzami zależnymi od czasu. Konfiguracja układu określona jest za pomocą relacji:

$$\vec{r_i} = \vec{r_i}(\vec{q}, t) \quad i = 1, ..., N$$

Prędkości cząstek dane są przez: $\dot{\vec{r}}_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t}$

Natomiast energia kinetyczna jest niejednorodną formą kwadratową:

$$T(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) = \sum_{j,k=1}^{n} a_{jk}(\vec{q}, t) \dot{q}_{j} \dot{q}_{k} + \sum_{j=1}^{n} b_{j}(\vec{q}, t) \dot{q}_{j} + c(\vec{q}, t)$$


Ponieważ ruchome więzy wykonują pracę nad układem, więc całkowita energia T+Vnie jest zachowana.

Jednak wykonana przez więzy praca wirtualna $\sum_{i=1}^N \vec{F}_i^C \cdot (\partial \vec{r}_i/\partial q_j) \delta q_j = 0$, a więc spełnione są równania Lagrange'a.

Rozważmy wahadło, którego punkt zawieszenia porusza się w zadany sposób, np. $Z(t)=Z_0\cos pt$.

Wektor wodzący punktu P:

$$\vec{r} = (a\sin\theta)\vec{i} + (Z(t) + a\cos\theta)\vec{k}$$



Układy standardowe z ruchomymi więzami

Energia kinetyczna i potencjalna układu dane są odpowiednio przez:

$$T = \frac{1}{2}m\left(a^2\dot{\theta}^2 + \dot{Z}^2 - 2a\dot{\theta}\dot{Z}\sin\theta\right)$$
$$V = -mg(Z + a\cos\theta)$$

Równanie Lagrange'a dla współrzędnej θ ma postać:


$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} ma(a\dot{\theta} - \dot{Z}\sin\theta) + ma\dot{\theta}\dot{Z}\cos\theta = -mga\sin\theta$$

Wprowadzając oznaczenie $\Omega^2 = g/a$ oraz przymując $Z(t) = Z_0 \cos pt$ dostajemy:

$$\ddot{\theta} + \left(\Omega^2 + \frac{Z_0 p^2}{a} \cos pt\right) \sin \theta = 0$$

W celu znalezienia rozwiązań numerycznych wprowadzamy bezwymiarowe parametry: $\tau=pt,\,p/\Omega$ oraz Z_0/a :

$$\frac{\mathrm{d}^2 \theta}{\mathrm{d}\tau^2} + \left(\frac{\Omega^2}{n^2} + \left(\frac{Z_0}{a}\right) \cos \tau\right) \sin \theta = 0$$





Lagrangian i zasada Hamiltona

Ponieważ dla układów zachowawczych mamy $T=T(\vec{q},\dot{\vec{q}})$ oraz $V=V(\vec{q}),$ więc równania Lagrange'a mozna zapisać w postaci:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{\partial V}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial V}{\partial q_j} \qquad j = 1, ..., n$$

Wprowadzając tzw. lagrangian $L(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) = T(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) - V(\vec{q})$, możemy równania Lagrange'a zapisać w postaci:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0 \qquad j = 1, ..., n$$

W przypadku więzów ruchomych jedyną zmianą jest to, ze teraz $L=L(\vec{q},\vec{q},t)$. Zasada Hamiltona: Spośród wszystkich możliwych dróg, po których układ dynamiczny może przejść z jednego punktu w przestrzeni konfiguracyjnej do innego, w zadanym przedziale czasu, realizowana jest ta droga, która odpowiada wartości stacjonarnej działania czyli całki po czasie z lagrangianu układu:

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} L(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) dt$$

Równania Eulera odpowiadające powyższemu problemowi wariacyjnemu, są identyczne z równaniami Lagrange'a.

Energia potencjalna zależna od prędkości

Istnieją układy w których przyłożone siły nie są zachowawcze (tzn. nie istnieje energia potencjalna), a mimo to można zapisać równania ruchu za pomocą równań Lagrange'a. Jest to możliwe w sytuacji kiedy uogólnione siły daje zapisać w postaci:

 $Q_{j} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial U}{\partial \dot{q}_{j}} - \frac{\partial U}{\partial q_{j}} \qquad j = 1, ..., n$

gdzie $U(\vec{q},\vec{q},t)$ jest energią potencjalną zależną od prędkości. W tej sytuacji mozna zbudować Lagrangian:

$$L(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) = T(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) - U(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$$

Przykład: Lagrangian cząstki naładowanej poruszającej się w statycznym polu elektrycznym i statycznym polu magnetycznym.

Można pokazać, że siłę Lorentza $\vec{F}=e\vec{E}+e\vec{v}\times\vec{B}$ daje się wyprowadzić z równań Lagrange'a wprowadzając energię potencjalną zależną od prędkości

 $U = e\phi(\vec{r}) - e\dot{\vec{r}}\cdot\vec{A}(\vec{r})$ gdzie ϕ i \vec{A} to tzw. petencjały skalarny i wektorowy, z których mozna skonstruować pola $\vec{E} = -grad\phi$ oraz $\vec{B} = rot\vec{A}$. Sam Lagrangian cząstki przyjmuje postać: $L = \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}\cdot\dot{\vec{r}} - e\phi(\vec{r}) + e\dot{\vec{r}}\cdot\vec{A}(\vec{r})$

Równania Lagrange'a - przykład

Przykład: Cząstka o masie m ślizga się po wewnętrznej powierzchni stożka (rysunek). Znajdź równanie ruchy cząstki.

Jako współrzędne u
ogólnione wybieramy współrzędne cylindryczne r, θ ora
zz.

Korzystając z równania więzów $z=r/tan\alpha$ możemy wyeliminować jedną ze współrzędnych.

Energia kinetyczna:



$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + \dot{z}^2) = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + \dot{r}^2\operatorname{ctg}^2\alpha) = \dot{r}^2/\sin^2\alpha + \frac{r^2}{\dot{\theta}^2}$$

Energia potencjalna (V(z=0)=0): $V=mgz=mgr\operatorname{ctg}\alpha$

Lagrangian:
$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2/\sin^2\alpha + r^2\dot{\theta}^2) - mgr \operatorname{ctg} \alpha$$

Ponieważ L nie zależy bezpośrednio od θ więc mamy:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mr^2 \dot{\theta} = const - \text{moment pędu wokół osi } z.$$

Równanie ruchu dla współrzędnej r: $\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 \sin^2 \alpha + g \sin \alpha \cos \alpha = 0$

Równania Lagrange'a - przykład

Przykład: Znajdź okres małych drgań wahadła matematycznego umieszczonego w wagonie poruszającym się z przyspieszeniem \vec{a} w kierunku osi x.

Warunki początkowe: x(0) = 0, $\dot{x}(0) = v_0$.


Pozycja i prędkość masy m:


$$x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 + l\sin\theta \qquad y = -l\cos\theta$$

$$\dot{x} = v_0 + at + l\dot{\theta}\sin\theta \qquad \dot{y} = l\dot{\theta}\cos\theta$$

Lagrangian:
$$L = T - V =$$

$$\frac{1}{2}m(v_0 + at + l\dot{\theta}\cos\theta)^2 + \frac{1}{2}m(l\dot{\theta}\sin\theta)^2 + mgl\cos\theta$$





$$0 = g\sin\theta_e + a\cos\theta_e \quad \Rightarrow \quad \operatorname{tg}\theta_e = -\frac{a}{g}$$

Rozważamy małe drgania wokół punktu równowagi, tzn. $\overset{\circ}{\theta}=\theta_e+\eta$ gdzie η jest małe:

$$\ddot{\theta} = \ddot{\eta} = -\frac{g}{l}\sin(\theta_e + \eta) - \frac{a}{l}\cos(\theta_e + \eta)$$





Równania Lagrange'a - przykład

Przykład: Znajdź okres małych drgań wahadła matematycznego umieszczonego w wagonie poruszającym się z przyspeiszeniem \vec{a} w kierunku osi x.

Zachowując wiodące wyrazy w rozwinięciu $\sin \eta$ i $\cos \eta$ otrzymujemy równanie:

$$\ddot{\eta} = -\frac{1}{l}(g\cos\theta_e - a\sin\theta_e)\eta \quad \Rightarrow \quad \ddot{\eta} = -\frac{\sqrt{a^2 + g^2}}{l}\eta$$

Rozwiązaniem tego rówania jest ruch harmoniczny o okresie $T=2\pi\frac{\sqrt{l}}{\sqrt[4]{a^2+g^2}}$

Funkcja energii h

Rozważamy układ opisany za pomocą lagranżjanu $L(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$ Pomnóżmy j-te równanie Lagrange'a obustronnie przez \dot{q}_j i wysumujmy po indeksie j:

$$\begin{split} 0 &= \sum_{j=1}^{n} \left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{j}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_{j}} \right] \dot{q}_{j} = \sum_{j=1}^{n} \left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{j}} \dot{q}_{j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_{j}} \dot{q}_{j} - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{j}} \ddot{q}_{j} \right] = \\ &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left[\sum_{j=1}^{n} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{j}} \dot{q}_{j} \right) - L \right] + \frac{\partial L}{\partial t} = \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial L}{\partial t} \end{split}$$

gdzie $h = \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{j}} \dot{q}_{j} \right) - L$ nazywamy funkcją energii układu S, która jest uogólnieniem pojecia energii. Interpretacja funkcji energii h:

- $L = L(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$ oraz $\partial L/\partial t \neq 0$; h nie jest zachowane oraz $h \neq T + V$
- $L = L(\vec{q}, \dot{\vec{q}})$ wtedy $\partial L/\partial t = 0$; h jest stałe,
- \bullet S jest standardowym układem zachowawczym: h jest zachowane i równe energii całkowitej układu T+V.