
# LP 15: Transitions de phase

Pré-requis : Théorie de la thermodynamique

#### Intro:

- Définitions simples phases et transitions (solide-liquide-gazeux)
- Exemples quotidiens (eau, chocolat, buée sur les vitres après la douche, buée quand on souffle et qu'il fait froid, etc)
- Exemples industriels (métallurgie)
- Schémas changements d'états



### 1. Définition et exemples

- Définition plus rigoureuse: entre 2 phases il y a discontinuité de certaines grandeurs physiques. Exemples :
  - o masse volumique (glace moins dense que l'eau liquide --> glaçons qui flottent)
  - o entropie (solide ordonné --> peu d'entropie comparé à liquide ou gaz)
- Transitions entre les états solide-liquide-gaz (fusion-condensation-etc) = transitions d'ordre 1
- Il existe aussi d'autres transitions de phase :
  - Normal supraconducteur : à très basse température la résistance électrique d'un conducteur peut devenir nulle
  - Ferro/paramagnétique : au delà de la température de Curie, on perd l'aimantation macroscopique
  - Polymorphique : transition entre différentes configurations cristallines (allotropiques)
     possibles pour un même solide (ex : graphite/diamant)


### 2. Diagrammes de phases

- Généralement, on peut forcer un changement d'état en faisant varier la température
- En réalité, il y a différents paramètre importants : T, P et V
- Diagrammes valables pour un corps pur et un système fermé (on travaille avec ces systèmes durant la leçon)

### a. Diagramme PT


- Solide à basse T et haute P
- Gaz à haute T et basse P
- Liquide entre les 2

- Transition de phase au niveau des lignes (pour des valeurs spécifiques de T et P, ex : eau à 1 atm --> T=0°C)
- Point triple : coexistence des 3 phases
- Point critique : au delà on ne peut plus distinguer liquide et gaz (transition continue)
- On a l'habitude de changer T pour changer de phase mais également possible avec P (exemples sur diagramme).



#### Exemple de l'eau :


- Caractéristiques point triple (P=612Pa=0,006atm, T=273,16K=0,01°C) et point critique (P=218 atm, T=647K)
- Pente négative pour transition solide/liquide (différent du cas général) => on verra après pourquoi



### b. Diagramme PV (ou diagramme de Clapeyron)

- On retrouve les différents domaines, le point triple et le point critique
- on voit que la transition passe par un mélange de 2 phases
- On définit x la fraction d'une phase
- Loi pour connaître x en fonction des longueurs : x<sub>liq</sub>=AM/AB (démo à savoir => voir cours thermo)


 La transition se fait à pression et température constantes (bien insister) --> lien avec la thermo théorique



## 3. Lien avec la thermodynamique

### a. Condition d'équilibre de 2 phases

- P et T constants --> Minimiser l'enthalpie libre G(T,P,N;x) par rapport à  $x_2$  (la fraction en phase 2)
  - Enthalpie libre totale du système : G = (G<sub>2</sub> G<sub>1</sub>) x<sub>2</sub> + G<sub>1</sub>
  - $\circ$   $G_1 < G_2 \longrightarrow x_2=0$  (tout dans la phase 1)
  - $\circ$   $G_2 < G_1 \longrightarrow x_2=1$  (tout dans la phase 2)
  - $\circ$  G<sub>1</sub> = G<sub>2</sub> --> G indépendant de x<sub>2</sub> --> pour un système à T,P x<sub>2</sub> peut varier de 0 à 1
  - o Lien avec diagramme PV (régions de mélange de plusieurs phases)
  - o Lien avec diagramme PT : courbe de pression saturante (= transition liquide/gaz)
  - o --> Le changement d'état se fait bien à T et P constant



•  $G = \mu N => \mu_1 = \mu_2$  à la transition (pour un couple P,T bien précis qui correspond à la courbe de pression saturante)

### b. Chaleur latente

• Energie à fournir pour passer d'une phase à l'autre à T et P constants = chaleur latente

$$\mathcal{L} = \Delta H_{12} = T \Delta S_{12}$$

car P = constante et les  $\mu$ dN s'annulent (dH=TdS+VdP+ $\mu$ dN)

- Chaleur latente positive quand on augmente la température (solide => liquide et liquide
   => gaz) et négative sinon
- Mesure chaleur latente de vaporisation de l'eau (voir protocole) => L = 2300 kJ/kg
- Comparaison avec chaleur nécessaire pour monter 1kg d'eau en température :
  - O Capacité thermique de l'eau : Cp = 4,18 kJ/kg.K => 4,18 kJ pour monter 1 kg d'eau de 1°C
    - ⇒ pour vaporiser 1 kg d'eau on a besoin de 2300 kJ, soit une quantité d'énergie suffisante pour monter 1 kg d'eau de 550°C
  - Chaleur latente de fusion : L = 334 kJ/kg
    - ⇒ un ordre de grandeur de moins mais toujours important (équivalent à une élévation de température de 80°C!)
- => quantité de chaleur énorme dans les transitions de phase ! (récupérer de l'énergie en passant de gaz à liquide voire à gazeux)

### c. Formule de Clapeyron

• Formule de Clapeyron pour P<sub>s</sub>(T) :

$$G_{1}(T, P_{S}) = G_{2}(T, P_{S})$$

$$\frac{d}{dT}G_{1}(T, P_{S}) = \frac{d}{dT}G_{2}(T, P_{S})$$

$$\frac{dG_{1}}{dT}\Big|_{P} + \frac{dG_{1}}{dP}\Big|_{T}\frac{dP_{S}}{dT} = \frac{dG_{2}}{dT}\Big|_{P} + \frac{dG_{2}}{dP}\Big|_{T}\frac{dP_{S}}{dT}$$

$$\frac{dG}{dT}\Big|_{P} = -S \text{ et } \frac{dG}{dP}\Big|_{T} = V$$

$$-S_{1} + V_{1}\frac{dP_{S}}{dT} = -S_{2} + V_{2}\frac{dP_{S}}{dT}$$

$$\frac{dP_{S}}{dT} = \frac{S_{2} - S_{1}}{V_{2} - V_{1}} = \frac{\mathcal{L}_{1 \to 2}}{T(V_{2} - V_{1})}$$

- La formule de Clapeyron permet de prévoir le signe de la pente de P<sub>s</sub>(T) selon la différence de volume entre les 2 phases :
  - $\circ$   $V_{gaz} > V_{liq}$  donc pente toujours positive entre ces deux phases
  - $\circ$  La plupart du temps  $V_{liq} > V_{sol}$  donc pente positive entre ces deux phases
  - Exception: l'eau! La glace prend plus de volume que l'eau liquide => pente négative pour transition solide/liquide

#### d. Vaporisation et évaporation

- Différence vaporisation/évaporation: l'eau s'évapore à pression ambiante sans être à sa température d'ébullition (formation nuages, flaques d'eau, transpiration --> refroidissement efficace grâce à chaleur latente)
- => Par rapport à la pression saturante (humidité relative) :

## Quantité d'eau évaporée : $m_{\text{\'e}vap} = kS\Delta t(P_S(T) - p_{H20})$

avec  $p_{H2O}$  la pression partielle de l'eau dans l'air (HR= $p_{H2O}/P_S(T)$ )

• Exemple soupe qu'on refroidit en soufflant

### **Conclusion**:

- Résumé
- Ouverture sur machines thermiques (grosse quantité d'énergie récupérée/fournie avec changement de phase : condenseur, évaporateur)
- Ouverture sur autres transitions de phase (ferro/para avec Tc température de Curie, normal/supra)
- Ouverture sur les systèmes binaires (différent de corps pur) => voir chimie

