LP.13. Evalution et ardition d'équilitée d'un système thermodynamique fermé.

> Précequis [Méranique - stabilité Fontos thermodynamiques setente sue-Cay Wissac

- premier of some pres

Introduction.

Nous avois étudié les propriétés d'un système à l'équilibre theomodynamique et montré que l'était d'équilibre était totalement conscience de la come de l'une des terretions considératiques du système. Nous ne nous sommes pas pasé, pour le arameut, la glastion de la "lecherche" de cet état d'équilibre : comment travel parl des conditions expérimentales données, l'état d'équilibre audopté par le système ?

Par exemple, en mécanique, mois avons étudié la condition déquilibre. si on amadére une pille de masse un dans une muette, on note H c'althor du foi de la mette et q c'aet tide de la bible par impront ou foid de la mette, mois pources experner l'énergie potantiable come: tp (+; 9) = mg (++9)

Nous savois, vointre rous avois une en mérautige, que la position d'équilibre de la bille est le fond de la mette. (3=0) Cela correspond au minimum de son éneugie potentieble par popport à 3, à 4 fixe

Nous allons voir que, de la même façon quen méanique, il est possible en themodynamique d'exhiber certaines fonctiones, appellées " potentiels theemodynamiges" qui, selon les coditions expérimentales premettant de traver l'état d'équilibre, à d'aide d'un principe

I Notion de potentiel themodynamique

I.1. Palamètres extérieurs et variables internes

Comme rous avons vu dous l'inhaductor, il y a un minimum de l'bresgie potentielle par rapport à 9 à 4 fixe.

H a une valeur fixée par hypothèse: nous l'appelors "paramètre extérieur" ou paramètre de contrôle.

En revandre, y est libre de s'ajuster pour permettre à la bible d'atteindre son état d'équilibre: nous l'appellans "variable intérieur" ou "paramètre intérieur".

On minimise alors par poppart à la variable intere ? le paramètre H Étant foré.

- Diago définition.

* Exemple: Détende de Joule - Gay - Laussac.

récipient à parois immobiles et adiabatiques, séparé en 2 paroises.

Es addict famé parair le système!

on aure la commincation entre les 2 compantiments, en veillant à ce que l'énergie nécessaille à cette quents soit négligable devant l'énergie interne du gat.

Comme pausis adiabatiques \rightarrow Q=0 (pas de taust thermique). W=0

Déteute isoéreugentge: Du=0.

Dans ce cas: paramètres extériens: Vier, U,N

vaulable interes: V, P. pal contre nous afforms

maintenant que nous connaissons comment définie les paramètes d'un système, mois aillors cherchel le potentiel thousodynamique dans le con d'un système isolé.

I Evalution et équilitée d'un système thémodynamique isabé.

Los d'une évalution grécarge entre deux états d'équillère (i) et (f), l'érage interne et l'entropie vérifient les deux premiers pres de la troondinamique.

C'est le deuxième ppe qui va rous donner le seus d'évalution d'un système.

→ Dans le cos d'un système thermodynamique isolé, au cous d'une évolution entre on était initial (i) et flore (f), l'entropie ne peut qu'augmenter.

L'équilibre est atteint lange l'entropie re part plus augmenter, ou (-s) ne peut que décisitée; par analogie avec la mécani que et Ep. (-s) représente le potentiel themodynamique par un système i salé, onure

Pour travaléguilibre, on minimise 3 p/2 aux variables internes. * Exemple: Détaite de Julie-Gay-Lussac.

L'autopie augmente avec le volume. Le moix d'autopie est atteint par V= Vior.


 $V = V_{TOT}$. Si an avait experime de en fanction de de: $V = \frac{neT}{p} \rightarrow dV = -\frac{1}{p^2} neT dp$.

$$\frac{ds}{ds} = \frac{P}{T} \left(-\frac{n}{\rho^2} nR + d\rho \right) = -mR \frac{d\rho}{\rho}$$

$$\frac{\partial S}{\partial \rho} \Big|_{u} = -\frac{mR}{\rho} < 0. \quad \text{cevaled } \rho \uparrow, S \downarrow$$

Par que l'entropie soit maximale, la pression doit être minimale.


La pression diminue acors.



On a vu que la répenhaire est le patentiel themodynamique à Misser pour un système isalé. mais, l'emploi de ce potentiel est ranement intéressant can les systèmes réels étangent le pus sonant matiène et énergie avec l'extérieur.

II. Condition d'évolution et d'équilitée pour des systèmes mu soulés.

II.4. Système en contact avec un thermostat.



paramètres extérious: To, V, N variables internes: U, S.

Pas d'édiange d'énengie on faire de travail aux l'extérient.

sous d'évalution: second principe

-> Par un réservair Variation d'entropie:

DUR = - DU ; DUR = +Q-PE. DV

Daws le cos d'avoix un themostat ou un themostat en bourstat, on teave le même chose: $\Delta S_R = -\frac{Q}{T_R}$

on applique le premier ppe au système:

$$\Delta U_{ST} = \Delta U_{th} + \Delta U_{s} = 0 \rightarrow \Delta U_{s} = -\Delta U_{th}$$

En définissant le rauelle fortion $[\pm * = u - T_0S]$ on obtient $\Delta F * = \mp * f - \mp * ; \leq 0$

Par un système en évalution manotheune, n'échangeaut pas de haveil avec l'extériour, l'échange est atteint langue + ne part plus d'inniver, dest montainer par lapport à toutes des variables interes intépendantes du système.

Condition nécessaire d'équilibre: dF*=0

Pour un système en contact avec un thermostat n'échangeant pas dénengée en forme de trouvail avec l'extérient, le <u>potentiel</u> thermodynamique est danc la fonction 7th. (Énergie libre externe).

II.2 Système eu contact simultané avec un thermostat et un péservoir de valume.

there were sensed in the sense of the sense

My - (throught - olls , alls , tills

- Diapos.

* Apolication à une bulle de savon

on considere une bulle de savor sphélique, de rayon e vaulable, ou équillibre. thamadynamique dans l'admosphère à la température To et la pression po.

To, Bo (To, B. I)

eappel: Havail 1 teusion superficielle: On suppose
se pour faine varier de mais la surface
de le buil membrane de dA, in faut
lui fairir on travail 1 tota, ai t est
le creft de teusion superficielle de
la membrane.

système: {bulle et air qu'elle renferme} paramètre extériens: 70, po.

Le potential themodynamique qu'il faut minimiser dest G*.

U= Ua+Ub S= Sa+Sb. G*(To, p; Ua, ub, sa, sb, N). dG=dL-TdS+pdV

dG* = dua + dub - To(6a +6tb) + pol

à folla = Tada - padV dub = Tb.d6b+ 8dA.

Or saudace dua et dub tou dat

dG*=dSa(Ta-To)+dSb(Tb-To)+dV(Po-Pa)+tdA

or possibility a 4 variables interes... mais il faut ar les vaiables interes deines deines soient indépendantes, et dV et dA une relation entre elles:

 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ et $A = 4\pi R^2 \times 2$; $dV = 4\pi R^2 dR$ et $dA = 16\pi R dR$.

on semplace du et dA:

dG*= (Ta-To)dSa+(Tb-To)dSb+4112(Po-Pa+4x)dR

les auiables internes indép. sont l'autopie de l'intérieu de la tulle, l'autopie de la membraux et le rayon de la tulle.

La cord d'équilibre dans: [Ta=To]


[B=Po+48] doi de Laplace

Loi de Laptice: La presión à l'intérieur de la bulle est supérieure que à pocal la tousion superficielle toud à laduire la surface de la bulle. Pour que celle-ai se maintième eu place, il est nécessaire que la poession interne exècle l'externe.

Nous avois privilégié dous rette approche la méthode de recherche de l'équilibre themodynamique. Pou cette raison, rous n'avois considéré jusqu'alors que des transformations sons échange de travail utile.

Nous allors mainterant montre que les potentiels themodynamiques définis précédement permettent de grantifier le travair movimal que l'on pent extrave d'un système.

III. Travail maximal recupérable



De façor gérévalle, une pille fordisone à une température. T et une prossion p fixées (celles de la pièce dans laggelle elle se trans)

système: (pile)

palamètres extérieus: Po, To.

Nos avois demanté précédement que le potentier themodynamique à utiliser est l'embalpie l'ibre externe 0*.

Pou contre, rous re pourons pas utiliser la relation retioné: 10 x 20 car elle re prend pos en compte le travail foresit par la pile.

on applige le deuxième pre:

on applique le peaver pre

Wu étant le havail favorit au système or defialt: | DG* = Wu. | G2* - G2* = Wu F 62* > GN* > La teams formation de l'état 1 à l'état 2 n'est possible que si le to esse viet has consider système reçoit un travair utile wu>0. → Le Harail He ge le système et apable de domen est → Wu < O 5° G2* < L'exagie et le touail utile maximal qui pout être produit on theorie par on système se manout dons La diminution Gy* - Gz* est appellée exergie or miller dame of dans or définit le travail écuperable par l'exterieur: Wer = - Wu>0. on dolieut: Weec < G2* - G2* Dans le cas de la pîle Daniell; ce travail Dempésé par l'extérieur est le travail électiqe Swell = P. ot = U. I. ot = U.dq. Le travail maximal récupérable est atteint tar une transformation Deversible. Dans le cos de la pile, pou pouvoir consideren la transfermation comme récessible, il faut que contensité du carant debité soit suffament faible pour que l'on puisse régriger l'effet talle à l'intériou de la pile. Il faut aussi ge les réactions chimiges mises en jeu scient aussi elles-mêmes lécelsibles (pilles lechauges, bles) Ind Cu -, 2 NaeaNoe pand -2 day : day edge / a d Id Weller = U. 2F = 24,1.96500 = 3223 KZ


· Cordusion

Nous verare de methre en diderre dans cette lega l'intérêt des potantiols themadynamiques qui permettent de determinent l'équilibre themadynamique grand on les mhimise par rapport aux variables internes indépendentes dant ils dépendent. Par vantre, rans nous sommes antentés lans de cette leças d'annuba les derivés promières sous étudia la stabilité du système.

ces potendials nous ant parnis en outre de mettre du évidence la ration de mouvail mouvimonn cécupérable cons d'une transformation.

Cette notion, fondamentable dans l'étade des machines tharmiques et le concept de stabilité en thormodynamique, coront l'objet d'une produire leçan.





Amees Conditions de stabilité.

• Stabilité is à vis des échanges de challens.

→ système échange de la challan avec thermostat To.

portaities thermodynamique: énergie libre externe ∓.

∓*= U-ToS. où dS = 1 du + P dV

d∓*= 4- (1-To) du = 6 (ar V fixe.

losdiffordisquisible: Si en fondo de de au lieu de du:

d=x = 70,000 (T-To).de.

$$\frac{\partial +^*}{\partial s} = T(s) - T_0 \qquad \text{a l'équilibre: } S = Se.$$

$$\frac{\partial s}{\partial s} \qquad \frac{\partial s}{\partial s} = 0$$

· (andition de stabilité:

$$\frac{327*}{35^2}$$
 (Se) > 0. (fact analy in minimum)

c'est à dire: (2)
$$\rightarrow \begin{vmatrix} 3^2 \mp * & -37 \\ 35^2 & 35 \end{vmatrix} > 0$$

- Stabilité is -à-us d'échanges s'mutants de volume et de chalan.
- → Echange chalan theorrostat (To) at travail essende volume (fb) potentiel theorrodynamiqe: enthalpie libre externe.

$$dG^* = dU - T_0 dS + \rho_0 dV$$

$$dG^* = (T - T_0) dS + (\rho_0 - \rho_0) \cdot dV$$

à l'équilibre:

Développois & G* (91) autor du pant (50, 16) jusqu'aux termes du second ardre

$$SS = S - Se \text{ et } \delta V = V - Ve.$$

$$S(S, V) = G(Se, Ve) + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 G^*}{\partial S^2} \Big|^e (SS)^2 + \frac{2\partial^2 G^*}{\partial S\partial V} \Big|^e SS\delta V + \frac{\partial^2 G}{\partial V^2} \Big|^e (\delta V)^2 \right] + \dots$$

$$\frac{\partial^2 G^*}{\partial S^2} | = \frac{\partial T}{\partial S} | = \frac{\partial P}{\partial V_S} | = -\frac{\partial P}{\partial V_S} |$$

coditions de stabilité.

Cu>0 et Ks>0.

Compressibilité adiabatique: $\chi_s = -\frac{1}{v} \frac{\partial v}{\partial \rho} > 0$

Il faut une chose de dus...

accenture

- da pile

-> Relators de Maxwell.

$$\frac{3}{0} \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \rho} |_{T,\Omega} = \frac{0}{0} \frac{1}{2} \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \rho} |_{T,\Gamma}$$

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \Gamma} |_{T,\Omega} = \frac{0}{0} \frac{1}{2} \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \rho} |_{T,\Gamma}$$

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \Gamma} |_{T,\Omega} = \frac{0}{0} \frac{1}{2} \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \rho} |_{T,\Gamma}$$

②. Si le presage de conount modifi le vol de la pile, sa f.e.m dépend de la pression et vice versa. Pour les piles constituées de solvides et l'aquides, les variations dre volume certant faibles, et é dépend par de la pression. (solution différente langue le fonctionnement de la pile s'accompange d'absorption ou de désagement de sat).

On intègle 3) care & redepoud pas de q.

Entiopie - fonction affine de la change de la pile

$$Cp(T,P,q)=T\frac{\partial S}{\partial T}\Big|_{P,q}=T\frac{\partial^2 E}{\partial T^2}\Big|_{P}q+T\frac{\partial S(F,P,0)}{\partial T}\Big|_{P,q(0)}$$

$$Cp(T,P,q)=T\frac{\partial S}{\partial T}\Big|_{P,q}=T\frac{\partial^2 E}{\partial T^2}\Big|_{P}q+T\frac{\partial S(F,P,0)}{\partial T}\Big|_{P,q(0)}$$

la capacité (p dépend de q. car la composition chimique quantitative de la pile modifie au leur et à nouve de sa composition.

e si transf. réversible, à T et p des au cons de lagrelle la piùe délivre une drange Aq; elle respit un travail méanique.

Expression (1): la pile report une stré de dralaux:

$$\Delta S^{\text{ler}} = \frac{Q}{T} \rightarrow Q = TAS$$
.

 $\Delta S^{\text{ler}} = \frac{Q}{T} \rightarrow Q = TAS$.

Ne pas confordie quer effet Jake qui es irreversible!

* Valiables d'Éneugie interne de la pile:

$$\Delta U = W_{\text{méco}}^{\text{co}} + W_{\text{elec}}^{\text{co}} + Q^{\text{to}}$$

$$\Delta U = -p\Delta V - \varepsilon \Delta q + \tau \frac{\partial \varepsilon}{\partial \tau} \int_{P} \Delta q$$

$$\Delta U = -p\Delta V + \left(\tau \frac{\partial \varepsilon}{\partial \tau} \right) - \varepsilon \Delta q = 0$$

$$\Delta H = \left(\tau \frac{\partial \varepsilon}{\partial \tau} \right) - \varepsilon \Delta q$$

Rg: Pibe pour lagelle on peut régliger le variotés de volume en cours de fontéannement. Elle fouenit ou milieu extérieur un travail électrique réversible:

On peut éalre 2 partir de 19:

Or dit savant give pile transforme l'évengie chimique (c'est à dire son'évengle interne) en évengle électrique.

accenture

· Application; Étude themodynamique d'un coepe que sous deux phases

(T, p)	anne	paeais diatheems	
	m ₂	pieta saus masse	système: OBO COMPAN
	M ₂	$T, \rho = csts.$	

· Paramètres de contrôle: m, T, p

Potential thermodynamique: enthalpie libre 191 (T,P) enth libre mossique (1)

Enthalpie liber - fondin extensive donc:

$$G = m_1 g_1(T,P) + m_2 g_2(T,P) \qquad x_1 = \frac{m_1}{m}, x_2 = \frac{m_2}{m}$$

$$M = m_1 + m_2$$

$$G = m_1 g_1(T,P) + (m - m_1) g_2(T,P) \qquad x_1 + x_2 = 1$$

· Condition d'équilibre.

de minimal ple variable interre: x.

Condition d'équilibre d'un coupe que sous dans phases:

Consequences |- Lieu entre T et P.

- Lieu entre T et P.

- Lieu entre T et T entre T entre