

Amees Conditions de stabilité.

• Stabilité is à vis des échanges de challens.

→ système échange de la challan avec themastat To.

portaities theomodynamique: énergie libre externe ∓.

∓*= U-ToS. où dS = 1 du + P dV

d∓*= 4- (1-To) du = 6 car V fixe.

lossifica disquisible: si en fondion de de au lieu de du:

- (andition de stabilité:

c'est à dice: (2)
$$\rightarrow \begin{vmatrix} 3^2 \mp * \\ 35^2 \end{vmatrix} = \frac{37}{35} > 0$$

• stabilité is-à-is d'échanges s'multanés de volume et de chalan.

> Echange chalan theorostat (To) of travail essende volume (fo) potentier theorosdynamiqe: enthalpie libre externe.

à l'équilibre:

Développons & G* (91) autor du pant (50, 16) jusqu'aux tomes du second ardre

$$SS = S - Se \text{ et } \delta V = V - Ve.$$

$$S(S, V) = G(Se, Ve) + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 G^*}{\partial S^2} \Big|^e (SS)^2 + \frac{2\partial^2 G^*}{\partial S\partial V} \Big|^e SS\delta V + \frac{\partial^2 G}{\partial V^2} \Big|^e (\delta V)^2 \right] + \dots$$

$$\frac{\partial^2 G^*}{\partial S^2} | = \frac{\partial T}{\partial S} | = \frac{\partial P}{\partial V_S} | = -\frac{\partial P}{\partial V_S} |$$

coditions de stabilité.

Cu>0 et Ks>0.

la pression d'un système diminue nécessaleauant er son volume augmente.

Compressibilité adiabatique:
$$\chi_s = -\frac{1}{v} \frac{\partial v}{\partial \rho} > 0$$

Il faut une chose de dus...

- da pile

-> Relators de Maxwell.

$$\frac{3}{3\rho} \left| \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \rho} \right|_{7,1} = \frac{\partial V}{\partial g} \left|_{7,T} \right|_{2}$$

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial r} \left| \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial g} \right|_{7,P} = \frac{\partial V}{\partial g} \left|_{7,P} \right|_{3}$$

②. Gi le presage de conount modifi le volte la pile, sa f.e.m dépend de la pression et vice versa. Pour les piles constituées de solvides et l'aquides, les variations die volume restout faibles, et E dépend par de la pression. (solution différente langue le factionnement de la pile s'accompagne d'absorption ou de désagement de sat).

On intègle 3) care & redepoud pas de q.

Entlopie > Jandia affine de la change de la pile

$$Cp(T,P,q)=T\frac{\partial S}{\partial T}\Big|_{P,q}=T\frac{\partial^2 E}{\partial T^2}\Big|_{P}q+T\frac{\partial S(F,P,0)}{\partial T}\Big|_{P,q(0)}$$

$$Cp(T,P,q)=T\frac{\partial S}{\partial T}\Big|_{P,q}=T\frac{\partial^2 E}{\partial T^2}\Big|_{P}q+T\frac{\partial S(F,P,0)}{\partial T}\Big|_{P,q(0)}$$

la capacité (p dépend de q. car la composition chimique quantitative de la pile modifie au leur et à nouve de sa composition.

e si transf. réversible, à T et p des au cons de lagrelle la piùe délivre une drange Aq; elle respit un travail méanique.

Expression (1): la pile report une stré de chaleur:

$$\Delta S^{er} = \frac{Q}{T} \rightarrow Q = TAS$$
.

 $\Delta S^{er} = \frac{Q}{T} \rightarrow Q = TAS$.

Ne pas confordie quer effet Jake qui es irreversible!

Valiation d'Éneugie interne de la pile:

$$\Delta U = W_{\text{méco}}^{\text{co}} + W_{\text{elec}}^{\text{co}} + Q^{\text{to}}$$

$$\Delta U = -p\Delta V - \varepsilon \Delta q + \tau \frac{\partial \varepsilon}{\partial \tau} \int_{P} \Delta q$$

$$\Delta U = -p\Delta V + \left(\tau \frac{\partial \varepsilon}{\partial \tau} \right) - \varepsilon \Delta q = 0$$

$$\Delta H = \left(\tau \frac{\partial \varepsilon}{\partial \tau} \right) - \varepsilon \Delta q$$

Rg: Pibe pour lagelle on peut régliger le variotés de volume en cours de fontéannement. Elle fouenit ou milieu extérieur un travail électrique réversible:

On peut éalle à parth de 19:

Or dit savant give pile transforme l'évengie chimique (c'est à dire son'évengle interne) en évengle électrique.

· Application; Étude themodynamique d'un coepe que sous deux phases

_	mine	paeois diatheemes	
(T,P)	m ₂	pieta saus masse	système: OBO exploses
117		T.e = csts.	3
	m2	.,,	

· Paramètres de contrôle: m, T, p

Potential thermodynamique: enthalpie libre 191 (T,P) enth libre mossique (1)

Enthalpie liber - fondin extensive donc:

$$G = m_{2}g_{1}(T,P) + m_{2}g_{2}(T,P) \qquad \chi_{1} = \frac{m_{1}}{m}, \chi_{2} = \frac{m_{2}}{m}$$

$$M = m_{1} + m_{2}$$

$$G = m_{1}g_{1}(T,P) + (m - m_{2})g_{2}(T,P) \qquad \chi_{1} + \chi_{2} = 1$$

· Condition d'équilibre.

de minimal ple variable interre: xa

$$\frac{\partial G}{\partial x_1}\Big|_{T,P,m} = m \cdot \left[g_n(\tau,p) - g_2(\tau,p)\right] = 0$$


condition d'équilibre d'un coupe que sous dans phases:


$$G = m(x_1g_1(\tau, p) + (2 - x_1)g_1(\tau, p))$$

= $mg_1(\tau, p) = mg_2(\tau, p)$.

 \Rightarrow Condition d'évolution d'un caps que diphasé à T et P fixées $g_1(T,P) \neq g_2(T,P)$.

 $G(T,P,m',x_2) = m \cdot \left[\left(g_n(T,P) - g_2(T,P) \right) x_2 + g_2(T,P) \right]$





Dans les deux cas, l'état d'équilibre correspond au minimum de G p'e à la variable interne x1.

Soul aborde à l'équilibre la phase de plus fait le enthalpie libre. si g1>g2; xneq=0 si g1 < g2; xneq=1.

À 7 et p fixes, large la condition d'équilibre entre phases n'est pas semplie, le système diphasé évalue dans le sons de disparition de la phase de plus gande authorigie libre masque. L'état d'équilibre thermalynamique n'est pas un estat d'équilibre entre phases.

QUESTIONS QUE JE ME POSE: 0 - si le système n'était pas fermé, il faudrait lajoutes quoi? potentiels the modynamicales volables? @ - c'est quoi une variable d'état? primitive? ~ @ - c'est quoi une fonction d'état? (5) - Sptème isold. @ - Interpretation statistique des pot themodynamiques 3 - Définition de havell utile. 8 - Coefficient de tension superficielle? (9) - Direction tension superficielle? (10) - c'est quai l'exergie? 10- Quand 7-7* ? et G= G* mardheure, 1 soth_ ? A savoic: - La thermo introduit des variables ravelles dites uthermiges "(eutropie, temp, parentiel chimique...) soms éguivalent en nécausique ou en électrotet La rotion de potentiel en est considérablement élangie et entitue : elle offse en autre la presibilité de proudre en compte les phéromènes de dissipation (évoyées en nécourque) - Deux types de variables internes : celles qui s'ajusteut par éxtrauge avec l'extérione: (u, v, x, n) et celles qui vaient par des échanges à l'intérien dy système lui-même, on le note y - Deserte Jule- Gay largar por un got parfait. ALL=0 u(T,V). Por in got parfait, i re déposed que de T. U(To)= U(T) ce qui vout die ge To=T1.

RÉPONSESAUX QUESTIONS QUE JE ME POSE:

ionsidérine un système isolé. (pas d'échange avec l'extériou). Il
s grandons physiques qui gredont dons le système "solédes"
symboles et parmettent de canachérisse son état d'équillibre.
mme (u, v, n.) c'est l'ensemble de ces grandeurs que nau
sollors variables d'état primitives pour le système considé
railable: glaudeurs, bien que fixées (puisque le syst estisable
was pende différentes volans.
Variable d'état: car let l'ensemble de ces variables définit l'équilibre du getème
primitives: car c'est à partie de cet ensemble de variables d'é
e va être formilé le postulat fordamental.
e la esse pointre se position focusiones.
Logi teaust mandt