

الدليل العملي الكامل

دليل استخدام Lumen الشامل

محرر الصور الاحترافي في متصفحك


يرافقك هذا الدليل خطوة بخطوة داخل Lumen: من فتح أول صورة، مرورًا بكل زر وأداة وفلتر ونافذة، وحتى تصدير عملك بالجودة الكاملة. كل عنصر مشروح بلقطة شاشة حقيقية مع أسهم وأرقام تدل على موقعه بالضبط، مع بيان متى تستخدمه وكيف.

أيلول / سبتمبر 2026

أوفلاين لمعظم الفلاتر

حفظ تلقائي + ملفات مشاريع .lumen

يعمل كاملاً داخل المتصفح



11

ثيمًا للواجهة

16

نمط مزج

62

أصلاً جاهزاً

19

فلتراً وحواراً

12

أداة تحرير

رموز الدليل

- 1** **الدوائر المرقّمة:** تظهر فوق اللقطة بجانب الزر المقصود، وخط سهم يرتقالي يشير إلى موضع الزر بدقة. ابحث عن الرقم في الجدول المجاور للصورة.
- B** **المربعات الصفراء مثل T:** اختصار لوحة المفاتيح. تُكتب بالحروف اللاتينية كما هي في البرنامج.
- UI** **الأسماء داخل شرطة منقطة مثل Export:** النص الحرفي كما يظهر في واجهة البرنامج بالإنجليزية — ابحث عنه حرفيًا على الشاشة.
- نبذة** **صناديق «هل تعلم؟»:** جيل وأسرار اختيارية. وصناديق «تنبيه» تحذر من سلوك قد يفاجئك.

هل تعلم؟ كل شيء في Lumen يعمل داخل متصفحك: صورك لا تُرْفَع إلى أي خادم أثناء التحرير العادي، والحفظ التلقائي يتم محليًا في المتصفح نفسه.

الفهرس

- 3** البداية السريعة — أول تصدير خلال دقائق
- 4 خريطة الواجهة الكاملة (13 منطقة مرقّمة)
- 5 الشريط العلوي: القوائم الست وأزرار الإجراءات
- 6 قائمة **File**: الملفات والمشاريع والحفظ التلقائي
- 7 شريط الأدوات: الأدوات الاثنتا عشرة
- 8 التحديد الذكي وأدوات قناع الاختيار
- 9 الرسم والكتابة والأشكال (**Design** للنص)
- 10 تبويب **Layers**: الطبقات
- 11 تبويب **Design**: مفتش الخصائص
- 12 تبويب **Adjust** (1): الفلاتر السريعة والاستايلات
- 13 تبويب **Adjust** (2): المؤثرات والشرائح واللمسات المحفوظة
- 14 دراسة حالة: تحويل كامل لصورة العطر خطوة بخطوة
- 15 قائمة **Filter** وبطاقات المعاينة الحية
- 15 حوارات الفلاتر المتقدمة ومعاملاتها
- 16 مكتبة الأصول + تبويب **History**
- 17 التصدير: الصيغ والإعدادات
- 18 الإعدادات والقيمات
- 19 كل الاختصارات + الشريط السفلي والزووم
- 20 حل المشكلات والأسئلة الشائعة + البطاقة السريعة

ثلاث طرق لقراءة هذا الدليل: المبتدئ: اقرأ الصفحتين 3-4 ثم تعلّم أداة واحدة في كل جلسة من الفصول 5-11. **العاجل:** انتقل مباشرة إلى «البداية السريعة» ثم ارجع إلى فصل الأداة التي تحتاجها فقط. **المرجع:** الصفحات 14-19 جداول مرجعية نقية — احتفظ بها للطباعة.

البداية السريعة — من صورة إلى تصدير في 5 خطوات

الهدف: أول ملف مصدّر من Lumen خلال أقل من 5 دقائق

حقائق تختصر عليك الطريق

الحفظ التلقائي

كل تعديل يُحفظ تلقائيًا في متصفحك بعد 2.5 ثانية من السكون — وعند إعادة الفتح يعرض عليك Lumen استعادة آخر نسخة.

مشروع قابل للتعديل

Ctrl+S (File > Save Project...) يحتمل ملف Lumen. يحوي الصورة وكل الطبقات — أعد فتحه لاحقًا من Open Project...

التراجع

Ctrl+Z حتى 25 خطوة (أقل مع الصور الضخمة)، والسجل الكامل في تبويب History — انقر أي خطوة للقفز إليها.

الزووم

من 10% إلى 400%، و100% تعني «ملاءمة الشاشة» وليس الحجم الحقيقي — استخدم زر 1:1 للبيكسل الحقيقي.

مسارات جاهزة

صورة منتج لمتجر: افتح الصورة ← Adjust > Remove Background
← أصل خلفية من المكتبة L ← ستايل Soft Blur ← من اللمسات
← تصدير PNG.

منشور سريع لوسائل التواصل: File > New... واختر مقياسًا جاهزًا (مربع/ستوري) ← نص وأشكال ← ستايل ← تصدير.

تنبيه: «فتح صورة» يعني تحميلها للتحريك، بينما «حفظ» بصيغته السريعة (Save) يصدر صورة PNG نهائية. لحفظ عمل قابل للتعديل استخدم Save Project...

1 افتح صورة: اسحب ملفًا من جهازك وأفلته فوق لوحة الرسم، أو اضغط

Browse files في منتصف الشاشة، أو من القائمة File > Open...

الصيغ المدعومة: PNG وJPG وWEBP وGIF وSVG حتى 15 ميغابايت.

2 حسن بنقرة واحدة: افتح تبويب Adjust في اللوحة اليمنى واضغط

Pro Enhance (تحسين شامل: إزالة تشويش + توازن أبيض + حيوية +

جدة) أو Enhance للتحسين الخفيف.

3 طبّق ستايلًا لونيًا: في الشبكة STYLES نفسها جرّب Cinematic أو

Warm أو Noir — كل نقرة تعيد صياغة ألوان الصورة فورًا، والتراجع

متاح دائمًا بـ Ctrl+Z.

4 أضف نصًا: اضغط T ثم انقر فوق الصورة واكتب مباشرة. عدّل الخط


والحجم والتدرج اللوني من تبويب Design.

5 صدّر عملك: اضغط زر Export البرتقالي أعلى اليمين (أو

Ctrl+Shift+E)، اختر الصيغة واضغط Export — يحفظ الملف

المفصلح بالدقة الكاملة في مجلد التنزيلات.

لقطة حقيقية للبرنامج مع صورة منتج على لوحة الرسم — الأرقام الـ 13 تفصل كل منطقة



2 مؤثر الحفظ: All changes saved أخضر، Unsaved changes أحمر، Saving... أثناء الحفظ التلقائي.

4 حفظ سريع PNG + زر التصدير الرئيسي Export الذي يفتح نافذة الصيغ.

6 شريط الأدوات: 12 أداة مرتبة عموديًا — تفصيلها الكامل في صفحة 7.

8 زر + العائم: فتح صورة أخرى دون إغلاق العمل الحالي.

10 تبويبات اللوحة: Layers / Design / Adjust / History — قلب التحرير.

12 قائمة الطبقات: الأعلى = الأمام؛ طبقة الخلفية مقفلة دائمًا في الأسفل.

1 الشعار والقوائم الست: File / Edit / Image / Select / Layer / Filter — كل أوامر البرنامج.

3 تراجع وإعادة: Ctrl+Z و Ctrl+Y — يتعطل الزر عندما لا يوجد ما يُترجع.

5 الإعدادات (الترس) وإظهار/إخفاء اللوحة اليمنى لتوسيع مساحة الرسم.

7 شريحة حالة الأداة: اسم الأداة النشطة + تلميح استخدام مختصر يتغير مع كل أداة.

9 عنقود الزووم: تصغير/نسبة/تكبير + 1:1 للحجم الحقيقي + Fit لملاءمة الشاشة.

11 أزرار رأس اللوحة: طبقة جديدة + / تكرار / حذف للطبقة المحددة.

13 الشريط السفلي: الزووم ومقاس اللوحة والأداة + مفاتيح Fit / 1:1 / Grid / Rulers.

الشريط العلوي: القوائم الست وأزرار الإجراءات

كل أوامر البرنامج في شريط واحد بارتفاع 60 بكسل

All changes saved •



Export ▾



1

2

3

4

5

6

7

النصف الأيمن من الشريط العلوي (منطقة الإجراءات): مؤثر الحفظ، التراجع/الإعادة، الحفظ، التصدير، الإعدادات، إخفاء اللوحة.

- 1 مؤثر الحفظ التلقائي: نقطة ملونة + نص حالة. لا حاجة لحفظ يدوي إلا لملف المشروع.
- 2 تراجع **Undo** **Ctrl+Z** — يعيد آخر خطوة (فلتر، تحريك، نص...). **إعادة** **Redo** **Ctrl+Y** أو **Ctrl+Shift+Z**.
- 4 حفظ سريع **Save** — يحمل الصورة مملوطة PNG باسم **lumen-image.png**.
- 5 تصدير **Export** **Ctrl+Shift+E** — الزر الرئيسي؛ يفتح نافذة اختيار الصيغة (ص18).
- 6 إعدادات — تُفتح من زر الترس أو **Edit > Preferences...** (ص19).
- 7 إخفاء/إظهار اللوحة اليمنى — يمنع لوحة الرسم عرضًا كاملاً.

Image — الصورة

تعجيم اللوحة، قص إلى التحديد، تدوير 90° بالاتجاهين، قلب أفقي/عمودي، وحوار **Image Size...** لتعجيم البكسلات.

Edit — التحرير

تراجع وإعادة، قص/نسخ/لصق نص الطبقة المحددة عبر حاوية النظام، و **Preferences...** لفتح الإعدادات.

File — الملفات

جديد / فتح صورة / فتح مشروع **lumen** / حفظ PNG / تصدير / حفظ مشروع / إغلاق. تفصيل كامل في الصفحة التالية.

Filter — الفلاتر

19 فلترًا في 5 أقسام مع بطاقة معاينة «قبل/بعد» عند التحويم — تفصيلها الكامل ص15-15.

Layer — الطبقات

إنشاء (نص/صورة/شكل/تعبئة)، تكرار وحذف، ترتيب ومحاذاة وتجميع، دمج ومسح، وأقنعة بيضاء/سوداء — تفصيلها ص10.

Select — التحديد

تحديد الكل، عكس التحديد **Ctrl+Shift+I**، مسحه **Ctrl+Shift+A**، تمويه حوافه (Feather)، وتحويله إلى قناع طبقة.


هل تعلم؟ القوائم تعمل بأسلوب قوائم أنظمة التشغيل: مرر الفأرة بينها وهي مفتوحة للتنقل السريع، واضغط **Esc** لإغلاقها. وعناصر القائمة المنتهية بـ «...» تفتح نافذة حوارية.

قائمة File: الملفات والمشاريع

الفرق الجوهرى بين «تصدير صورة» و«حفظ مشروع»

البند	ماذا يفعل بالضبط
1 New...	لوحة رسم جديدة: مقاسات جاهزة (1920×1080 HD، مربع 1080×1080، ستوري 1920×1080، بوستر 1600×2000) أو مقاس مخصص من 64 حتى 12000 بكسل مع لون معينة.
2 Open...	فتح صورة من جهازك لتصبح طبقة الخلفية.
3 Open Project...	فتح ملف مشروع lumen. فيستعيد الصورة وكل الطبقات والترتيب.
4 Open Recent	إعادة فتح صورة حديثة (يعمل حاليًا كـ Open...).
5 Save	تصدير سريع: يحمل الصورة مفلحة PNG باسم lumen-image.png. لا يحفظ الطبقات!
6 Save As...	مطابق لـ Save في هذه النسخة.
7 Export As...	فتح نافذة التصدير الكاملة (PNG/JPG/WEBP) — ص 18.
8 Save Project...	تحميل ملف lumen. شامل كل شيء قابل للتعديل. الاختصار Ctrl+S ينقذ هذا البند تحديدًا.
9 Close	يبدأ لوحة جديدة (كما New...).

هل تعلم؟ ملف lumen هو ملف JSON يضم الصورة الأصلية (Data URL) وطبقات النص والصورة والأشكال والتعبئات وترتيبها ومجموعاتها. احتفظ به كـ«ملف العمل» وصدر PNG/JPG فقط عند النشر.



تنبيه شائع: من يتوقع أن Save يحفظ «مشروعه» يفقد الطبقات عند الإغلاق — لأنه يصدر PNG مسطحًا. القاعدة: العمل الجاري = lumen. ، النشر النهائي = Export.

الحفظ التلقائي — كيف يعمل؟

بعد كل تعديل ينتظر Lumen ثانيتين ونصفًا من السكون ثم يحفظ نسخة في تخزين المتصفح (IndexedDB). إذا أُغلق التبويب فجأة، سيسألك عند العودة: Restore autosaved work? — Restore للاستعادة أو Discard للتجاهل.

شريط الأدوات: الأدوات الاثنتا عشرة

العمود الأيسر في البرنامج — كل أداة بتلميح يظهر عند التحويم ومفتاح اختصار

الأداة	مفتاح	ماذا تفعل ومتى تستخدمها
1 تحديد Select	V	الأداة الافتراضية: انقر أي عنصر لتحديده، اسحبه لتحريكه، المقايض لتغيير الحجم، والمقبض الدائري للتدوير. بالسحب فوق فراغ ترسم مستطيل تحديد جماعي. متى: دائمًا عند الترتيب والتعديل.
2 قص Crop	C	اسحب مستطيلًا متقطعًا فوق الصورة؛ عند الإفلات تُقص الصورة إلى الإطار. متى: إعادة تأطير أو إزالة هوامش زائدة.
3 فرشاة Brush	B	رسم حر مباشر على اللوحة. كل ضربة تصبح طبقة مستقلة قابلة للتعديل لاحقًا (لون، سماكة، شفافية) من تبويب Design. متى: توقيع، تظليل، كتابة يدوية.
4 ممحاة Eraser	E	نمطان: «شفافية» تمحو فعليًا (تظهر رقعة الشطرنج)، أو «لون صلب» تظلي بلون تختاره. الحجم [] و [] . متى: تنظيف حواف بعد إزالة خلفية.
5 نص Text	T	انقر فوق اللوحة ليولد صندوق نص ويفتح التحرير مباشرة؛ نقرة مزدوجة لإعادة التحرير، والمقايض الجانبية لعرض الصندوق. متى: عناوين وشعارات.
6 شكل Shape	U	اسحب لرسم مستطيل أو بيضاوي. اضغط U مجددًا للتبديل بينهما، واضغط Shift أثناء السحب لإجبار البيضاوي. يظهر منتقي شكل صغير أسفل اليسار.
7 تحديد ذكي Smart Select	W	نقرة واحدة على الصورة تُزيل خلفيتها تلقائيًا بشبكة عصبية تعمل محليًا. متى: عزل منتج/شخص عن خلفيته — أقوى أدوات Lumen.
8 تحديد سريع Quick Select	Q	«اطل» المنطقة المطلوبة فينمو التحديد حسب التشابه اللوني؛ اضغط Alt لل طرح. يظهر شريط تحكم (حجم الفرشاة والتسامح).
9 قطارة Eyedropper	I	انقر أي بكسل لالتقاط لونه (تظهر رسالة Picked #RRGGBB). متى: مطابقة لون نص مع عنصر في الصورة.
10 المكتبة Library	L	تفتح درج أصول Lumen: 42 خلفية استوديو و20 عنصر منتج جاهز — تفصيلها ص17.
11 تحريك Pan	H	اسحب لإزاحة مجال الرؤية عند الزووم الكبير (المؤشر يصبح قبضة).
12 زووم Zoom	Z	نقر = تقريب خطوة، نقر أيمن أو Alt+ نقر = إبعاد. المدى 10%-400%.

ملاحظة دقيقة: التلميحات تعرض C للقص و I للقطارة، لكن نسخة Beta الحالية لا تربطهما فعليًا بلوحة المفاتيح — فغلقهما بالنقر على الأيقونة.



Zoom 100%

التحديد الذكي وأدوات قناع الاختيار

عزل العناصر بدقة، ثم استثمار التحديد في فلاتر وأقنعة

التحديد الذكي W

اضغط على هدف واحد داخل الصورة (زجاجة عطر مثلاً) فيحذف Lumen الخلفية كاملة تلقائيًا عبر نموذج u2netp العصبي المحلي، مع خطة يدلية كلاسيكية (نمو من الحواف) إن فشل النموذج. أثناء العمل ترى

Removing background...

متى؟ عندما تريد عزل المنتج كاملاً عن خلفيته بنقرة واحدة — أسرع طريق لصور المتاجر.

التحديد السريع Q

تحكم يدوي: اسحب فوق المناطق المطلوبة فيتمدد التحديد حسب التشابه اللوني، واضغط **Alt** أثناء السحب للطرح من التحديد. يظهر أسفل يسار اللوحة شريط تحكم:

حجم الفرشاة 1-200 بكسل (افتراضي 40)

التسامح 0-255 (افتراضي 32) — قيمة أعلى تضم ألوانًا أبعد

مؤشر «النمل الزاحف»

يظهر التحديد البكسلي كإطار متقطع متحرك مع تعتيم خفيف لمنطقة التحديد. إن عكسَه (**Ctrl+Shift+I**) ينقلب اتجاه الزحف — إشارة بصرية أن «كل شيء عدا المحدد» أصبح هو المحدد.

جيد أن تعرف: التحديد يبقى فعالاً حتى

تسحبه أو تغيّر الأداة، وتظهر رسالة Selection: N pixels تعطيك مساحته.

أوامر قائمة Select — من التحديد إلى الإبداع

الوظيفة ومتى تستخدمها	اختصار	الأمر
تحديد كل بكسلات الصورة (تصلك رسالة بمساحتها بالبكسل).	—	Select All
عكس التحديد — حدد المنتج بـ Q ثم اعكس لتحريز الخلفية وحدها بفلاتر تمويه مثلاً.	Ctrl+Shift+I	Invert Selection
إلغاء التحديد الحالي.	Ctrl+Shift+A	Clear Selection
تمويه حواف التحديد بنصف قطر 0-30 بكسل (افتراضي 2) لدمج ناعم بدل الحواف الحادة.	—	Feather Selection...
يحوّل التحديد إلى قناع على الطبقة المحددة: المحدد يظهر وما حوله يختفي — قناع قابل للتعديل لاحقاً وليس مسحاً نهائياً.	Ctrl+Shift+M	Mask from Selection

سير عمل مقترح: عزل منتج بثلاث نقرات — **W** نقرة لإزالة الخلفية، إن بقيت شواذ نظفها بـ **E** (شفافية)، ثم أضف خلفية استوديو من المكتبة **L**.

رسائل تقابل: Open an image first... تعني أن الأداة تحتاج صورة مفتوحة. Nothing selected... تذكّر بإنشاء تحديد أولاً قبل أوامر العكس/الريش/القناع.

أربع أدوات إبداعية — وكل ما ترسمه يبقى طبقة قابلة للتعديل لاحقًا

الممحاة · E · Eraser

نمطان من **Design**: شفافية — تمحو البكسلات فعليًا (تحتها رقعة شطرنج، وتُصدّر شفافة في PNG/WEBP)، أو لون صلب — تطلي بلون محدد. الحجم 2-200 (افتراضي 36، وزيادته/إنقاظه بـ [] و [])، الصلابة 0-100%، العتامة 1-100%.

الفرشاة · B · Brush

ارسم مباشرة على اللوحة بحركة حرة. من تبويب **Design** (عند تفعيل الأداة أو عند تحديد ضربة): السماكة 1-100 (افتراضي 4)، اللون، الشفافية 1-100%.

هل تعلم؟ كل ضربة تُسجل طبقة مستقلة باسم **Stroke N** — حدها بأداة التحديد **V** لتغيير لونها وسماكتها حتى بعد أيام.

الأشكال · U · Shape

اسحب على اللوحة لرسم الشكل. يظهر منتقي صغير أسفل يسار اللوحة بزره **Rect** و **Ellipse**؛ وضغط **U** مرة أخرى يبدّل بينهما، و **Shift** أثناء السحب يفرض البيضاوي. من **Design**: لون التعبئة، لون الحواف وسماكتها 0-24، وزوايا الاستدارة للمستطيل.

تنبيه: الحد الأدنى للرسم 4×4 بكسل — السحب الأصغر يُلغى.

النص · T · Text

سير العمل الكامل:

ضغ **T** ثم نقرة على اللوحة يولّد صندوق نص ويفتح الكتابة فورًا

نقرة مزدوجة على النص إعادة الدخول للتحريك

المقبض الجانبي توسيع/تضييق عرض الصندوق (يلتف النص)

المقبض الدائري **↻** تدوير حر للصندوق كاملاً

الأسهم / **Shift** + الأسهم تحريك 1 بكسل / 10 بكسلات

حذف طبقة النص المحددة **Delete**




1 صندوق نص حي على الصورة: أضيف بضغ **T** ونقرة واحدة — لاحظ الإطار ومقابض التوسيع حوله.

2 المقبض الجانبي: اسحبه أفقيًا لتغيير عرض الصندوق فيعيد النص التفاف نفسه.

تبويب Layers : الطبقات

قلب التركيب في Lumen — الأعلى دائمًا «أمام»، والخلفية مقفلة في القاع



- 1 **تبويب Layers** : التبويب الأول في اللوحة اليمنى — قائمة كل ما في مشروعك.
- 2 **أزرار الرأس** : + طبقة جديدة (نص/صورة/شكل/تعبئة) · تكرار المحددة · حذف المحددة.
- 3 **صف الطبقة** : مقيض سحب للترتيب، مصغرة، الاسم (نقرة مزدوجة = إعادة تسمية)، شارة النوع، عين الإظهار، والقفل.
- 4 **طبقة الخلفية** : تظهر دائمًا أسفل القائمة ومقفلة — أصل الصورة المفتوحة.

العمليات اليومية

إعادة الترتيب	اسحب مقيض — الخط البرتقالي يدل على موضع الإفلات
إعادة تسمية	نقرة مزدوجة على الاسم (Enter) تأكيد، (Esc) إلغاء
تحديد متعدد	+ Ctrl انقر على صفوف إضافية
تجميع	زر (Group) عند تحديد صفين فأكثر — و× لفك التجميع
محاذاة وتوزيع	6 أزرار محاذاة + توزيع أفقي/عمودي (3 طبقات فأكثر)
نسخ/حذف	أيقنتا التكرار والحذف في الرأس، أو من قائمة Layer

أنواع الطبقات الستة

BG	الخلفية — الصورة المفتوحة، مقفلة دائمًا
T	نص بكامل خصائص الطباعة
Img	صورة قائمة (من المكتبة أو ملف)
Sh	شكل: مستطيل/بيضاوي/خط/سهم
Fill	تعبئة لونية صلبة للوحة كلها
Stroke	ضربة فرشاة قابلة للتحريك
شارة إضافية n% تظهر بجانب النوع عندما تكون شفافية الطبقة أقل من 100%.	

الشفافية وأنماط المزج الستة عشر

لكل طبقة شفافية 0-100% ونمط مزج — تفتح قائمة الأنماط بالنقر على شارة المزج في الصف (تظهر فقط عند تغيير النمط عن Normal). الأنماط مرتبة كما في البرامج الاحترافية:

· Normal · Multiply · (تغميق تراكمي — مثالي للظلال) · Screen (تفتيح — للهالات والأضواء) · Overlay (زيادة التباين) · Darken · Lighten · Color Dodge · (إضاءة ناعمة) · Soft Light · Hard Light · Color Burn · (إضاءة بدون تلوين) · Luminosity · (تلوين) · Color · Saturation · Hue · Exclusion · Difference

هل تعلم؟ أسفل التبويب سطر حالة ذكي: يعرض اسم الطبقة المحددة وتعبئتها، أو عدد المحددات، أو يذكرك «افتح صورة أو أضف طبقة» — وزر Compare results يحتفظ بنتائج العمليات التي تُنتج نسخًا متعددة لعرضها للمقارنة.

تبويب Design : مفتش الخصائص

ينتقل محتواه تلقائيًا حسب ما حددته: نص، صورة، شكل، تعبئة، ضربة فرشاة — أو المستند نفسه

أقسام المفتش حسب المحدد

عدة طبقات	محاذاة 6 + توزيع أفقي/عمودي + تجميع
طبقة صورة	الموقع (X/Y) والحجم (W/H) مع قفل النسبة، التدوير $\pm 180^\circ$ ، الشفافية والمزج، الترتيب (Front/Fwd/Back×2)، تكرار/حذف
شكل	النوع (مستطيل/بيضاوي/خط/سهم)، تعبئة وحواف وسماكة 0-24 واستدارة
نص	كل قسمي المحتوى والطباعة + تعبئة سادة أو تدرج (من/إلى/زاوية 0-360°) + صندوق (خلفية/حشوة 0-48/استدارة 0-48/حد 1-12) + ظل (اتجاه -40...40، ضبابية 0-60) + ضبابية 0-20
تعبئة صلبة	اللون والشفافية والمزج
ضربة فرشاة	اللون والسماكة 1-100 والشفافية
لا شيء محدد	لوحة المستند: المقاس + أزرار إدراج سريعة (صورة/نص/شكل/لوحة جديدة)

الخطوط — دعم عربي كامل

قائمة Font family تضم مجموعة عربية مخصصة:

Cairo, Tajawal, Almarai, IBM Plex Sans Arabic, Reem Kufi, Amiri, Noto Kufi Arabic

— إضافة إلى مجموعات Sans و Serif و Display و Monospace و Handwriting النظامية.

قسم الأقنعة MASK (لكل الأنواع)

+ White قناع يكشف كل شيء (ارسم عليه بالأسود لإخفاء أجزاء) + Black قناع يخفي كل شيء • مفتاح Enabled للتعطيل المؤقت • Apply تثبيت نهائي (لا تراجع بعده إلا بـ Ctrl+Z) • Remove إزالة آمنة. الاختصار Ctrl+Shift+M يضيف قناعًا أبيض أو يحوّل تحديدًا بكسلًا قائمًا إلى قناع.

The screenshot shows the Figma Design Inspector panel for a text layer. The panel is divided into several sections, each with a numbered callout:

- 1 Layers:** The top bar of the inspector.
- 2 BLEU DE CHANEL Text layer:** The text layer selected in the Layers panel.
- 3 CONTENT:** The content of the text layer, showing 'BLEU DE CHANEL'.
- 4 TYPOGRAPHY:** The typography settings, including Font family (Inter), Size (28px), Weight (SemiBold), and Line height (1.25x).
- 5 Spacing:** The spacing settings, showing a value of 28px.
- 6 Weight:** The weight settings, showing a value of SemiBold.
- 7 Line height:** The line height settings, showing a value of 1.25x.

Below the screenshot, there is a list of numbered items corresponding to the callouts:

- 1 تبويب Design
- 2 الاسم + قناع الطبقة.
- 3 المحتوى CONTENT وصندوق الموقع والحجم.
- 4 الخط والحجم Font/Size
- 5 الثقل Weight من Regular إلى ExtraBold.
- 6 أنماط ومحاذاة: B · I · U ومحاذاة 4 اتجاهات.
- 7 ارتفاع السطر والتباعد Line height/Spacing

هل تعلم؟ إن لم تحدد شيئًا يعرض المفتش لوحة المستند مع تلميح ذكي: «انقر أي عنصر على اللوحة أو صفاً في Layers لتظهر خصائصه كاملة هنا — تمامًا كـ Figma».

تبويب Adjust: الفلاتر السريعة والاستايلات

10

كل الفلاتر تعمل بنقرة واحدة وتُطَبَّق فورًا — والتراجع متاح دائمًا

1 • تحسين احترافي بنقرة Pro Enhance

سلسلة معالجة متكاملة تعمل محليًا: إزالة تشويش ← توازن أبيض تلقائي ← تحسين تباين تكيفي (CLAHE) ← رفع الحيوية ← شحذ. متى؟ أول خطوة مع أي صورة باهتة أو قديمة.

2 • دمج صورتين Blend Two Images...

حوار متقدم: 5 خوارزميات (Poisson سلس، ملمس مختلط، أحادي + نقل إضاءة، هرم Laplacian متعدد النطاقات، ريشة ناعمة + مطابقة لون) مع شرائح حجم العنصر الأمامي 5-100%، ريش الحواف 0-60، والموضع X/Y، وخيار مطابقة اللون التلقائي (Reinhard LAB) المفعّل اقتراضيًا. الناتج إما طبقة قابلة للحريك أو دمج مباشر.

3 • إزالة الخلفية Remove Background

بديل عمودي لأداة **W** يعمل بـ GrabCut مع دعم rembg عند توفره — النتيجة خلفية شفافة تظهر تحتها رقعة الشطرنج.



بعد — ستايل Noir بنقرة



قبل — الصورة الأصلية



1 تحسين احترافي Pro Enhance

2 دمج صورتين Blend Two Images...

3 إزالة الخلفية Remove Background

4 فلاتر سريعة QUICK

5 ستايلات لونية STYLES

6 نغمات TONES

7 فني ARTISTIC

8 مؤثرات EFFECTS

9 شرائح الضبط الثمانية.

10 شريحة الإضاءة Brightness

ملاحظتان مهمتان: كل أضرار الفلاتر تتعطل (بلون باهت) حتى تفتح صورة أو أثناء معالجة جارية. والفلاتر السريعة والاستايلات «تتحرق» البكسلات — لذا التزم بقاعدة: ستايل ← معاينة ← **Ctrl+Z** إن لم يعجبك.

مكتبة المؤثرات وشرائح الضبط الدقيق

20 زر مؤثر جاهز + 8 شرائح احترافية + نظام لمسات محفوظة

النفقات والفني والمؤثرات

- TONES**
- Invert · سالب · Poster · تقليل تدرجات (3 بت) ·
 - Solar · شمسية (عتبة 128) · Thresh · أبيض/أسود
 - قاطع (128)
- ARTISTIC**
- Emboss · نقش بارز · Contour · خطوط كنتورية ·
 - Edges · كشف حواف · Smooth · تنعيم خفيف
- EFFECTS**
- Motion · ضبابية حركة · Radial · زووم درامي ·
 - Pixelate · بكسلات · Grain · حبيبات فيلم · Glitch ·
 - Denoise · تنقية · تشويش رقمي ·

شرائح الضبط الثماني

الشريحة	المدى	افتراضي
الإضاءة Brightness	-100...+100	0
التباين Contrast	-100...+100	0
التشبع Saturation	-100...+100	0
الجدة Sharpness	100+...0	0
الضبابية Blur	40+...0	0
الإضاءات Highlights	-100...+100	0
الظلال Shadows	-100...+100	0
الحرارة Temperature	-100...+100	0

كل شريحة تُظهر قيمتها الحية ولونها يشتغل برتقاليًا عن القيمة الافتراضية، ومعها زر تصفير فردي — و Reset all يصفر الكل.

Presets اللمسات المحفوظة

- زر Show Presets يفتح لوحتك الخاصة: احفظ تركيبة ب Save Preset (من قائمة Filter)، واستورها على أجهزة أخرى عبر Import (ملف JSON) أو Export للمشاركة. تبدأ مملوءة بـ 6 لمسات جاهزة: Classic Contrast · Warm Portrait · Vivid Pop · Cool Noir · Vignette Subtle · Soft Blur ·

الفلتر السريعة والستايلات — متى تستخدم أيها؟

الزر	الفعل والاستخدام الأمثل
B&W	تحويل رمادي كامل — للتوثيق والأناقة الزمنية
Sepia	درجات بنية دافئة — طابع كلاسيكي
Vignette	تعطيم أطراف بقوة 45 — يوجّه العين للمنتج
Enhance	تحسين تلقائي خفيف — أخف من Pro Enhance
Upscale 2×	مضاعفة الأبعاد — تجهيز للطباعة
Blur	تنعيم بنصف قطر 3 — أساس تأثير العمق
Cinematic	ظلال مخصرة وإضاءات برتقالية — إحساس سينمائي
Warm / Cold	إزاحة نحو الدفء (أحمر+) أو البرودة (أزرق+)
Noir	أبيض وأسود عالي التباين — دراما قوية
Faded	باهت مطفأ بظل مرفوع — إحساس أرشيفي هادئ
Vivid	دفعه تشبع وحيوية — لافتات ومتاجر

وصفات جاهزة: بورتريه ناعم: Vignette ← Warm ← Denoise 7. إعلان حيوي: +15 Contrast ← Grain 15 ← Vivid. توثيق أنيق: ← Sharpness 25 ← B&W. Vignette.

دراسة حالة: من صورة خام إلى صورة منتج جاهزة

رحلة حقيقية نقّناها داخل Lumen على صورة العطر — كل بطاقة لقطة فعلية بعد الخطوة المكتوبة

ست خطوات فقط، أقل من ثلاث دقائق، دون أي برنامج خارجي: تحسين ← عزل ← تنظيف ← خلفية ← ستايل ← تركيز. أعد نفس التسلسل على أي صورة منتج لديك.



3 عزل المنتج

أداة التحديد الذكي **W** : نقرة واحدة على الزجاجة —
نقرة المستخدم تُعرّف الموضوع فيُحذف ما عداه
نظيفًا من المحاولة الأولى (شفافية حقيقية).



2 تحسين احترافي

زر **Pro Enhance** من تبويب **Adjust** : إزالة
تشويش + توازن أبيض + حيوية وجدة بنقرة واحدة.



1 الصورة الأصلية

قُتحت **images.jpg** بالسحب والإفلات — إضاءة
باردة زرقاء وخلفية مزدحمة.




6 اللمسة الأخيرة: فينييت

ستايل **Warm** لدفع إعلاني، ثم فلتر **Vignette**
لتعتيم الأطراف وتوجيه العين للمنتج — جاهزة
للتصدير.



5 ستايل دافئ

ستايل **Warm** من شبكة **STYLES** : إزاحة نحو
الدفع تمنح المشهد إحساسًا إعلانيًا ذهبيًا.



4 خلفية ستوديو

من المكتبة **L** أدرجت خلفية **Dark podium**
فانددمجت تلقائيًا تحت المنتج الشفاف — بلا بقايا
تنظف يدويًا.

الوصفة الكاملة — انسخها كما هي

افتح الصورة (سحب وإفلات) ← **Adjust > Pro Enhance** ← **W** نقرة واحدة على المنتج (ثُنّى الحواف تلقائيًا) ← **L** واختر خلفية من فئة **Podium** ← ستايل
Warm ← **Vignette** ← صَدّر **PNG** بـ **Ctrl+Shift+E**. جرب أيضًا: **Cinematic** بدل **Warm** لمزاج سينمائي، أو **Noir** لإعلان أنيق بالأبيض والأسود.

لماذا هذا الترتيب تحديدًا؟ التحسين أولًا يعمل على أقصى تفاصيل متاحة، والعزل قبل الخلفية يضمن الدمج التلقائي تحتها، والستايل والفينييت آخرًا لأنهما يطبعان
ألوانًا نهائية يصعب التعديل بعدها. كل خطوة قابلة للتراجع بـ **Ctrl+Z** إن غيّرت رأيك.

قائمة Filter وبطاقات المعاينة الحية

19 فلترا في 5 أقسام — وحين تمرّر الفأرة فوق أي بند تظهر بطاقة «قبل/بعد» حقيقية

البند	ماذا يفعل / متى تستخدمه
Brightness / Contrast...	حوار شريحتين (100...-100) — أول علاج للصورة الباهتة
Hue / Saturation...	تدوير الألوان $\pm 180^\circ$ وتشبع ± 100 — لتصحيح صبغة أو تأثير إبداعي
Color Balance...	موازنة الظلال/الوسطى/الإضاءات على 3 محاور مع حفظ الإضاءة
Vibrance...	حيوية ذكية تعزى درجات الجلد — ألطف من التشبع الخام
Levels...	شدّ الطرفيات وقاما لكل قناة — تصحيح تعرض دقيق. Ctrl+L
Curves...	منحنى بنقاط حرة حتى 8 مع 4 قوالب — تحكم مطلق بالنبرة. Ctrl+M
Blur...	ضبابية غاوسية بنصف قطر 0-20 — عمق ميدان أو تخفيف ضجيج
Sharpen...	قناع unsharp بقوة 0-5 $\times$ — استعد تفاصيل بعد التكبير
Vignette...	تعطيم أطراف 0-100% (افتراضي 45)
Grayscale	رمادي فوري — مثل زر B&W
Sepia	سببيا فوري
Auto Enhance	تحسين تلقائي سريع
Pro Enhance	السلسلة الاحترافية الكاملة (ص12)
Blend Two Images...	دمج ذكي لصورتين (ص12)
Remove Object...	اطل بالأبيض فوق العنصر الزائد ثم Remove object — تعبئة ذكية للفراغ (فرشاة 6-80)
AI Upscale...	تكبير $2\times$ أو $4\times$ بأبعاد تُعرض قبل التأكيد
Save Preset	تسمية وحفظ التركيبة الحالية
Load Presets...	لصق JSON لاستيراد لمسات
Export Presets...	تحميل لمساتك ملف lumen-presets.json

1 **Adjust**: ستة حوارات ضبط متقدم.

2 **Effects**: ضبابية وشحذ وفينبيت.

3 **One-click**: أربعة تطبّق فوّرًا.

4 **AI tools**: دمج/إزالة عنصر/تكبير.

5 **Presets**: حفظ واستيراد وتصدير.

6 **بطاقة المعاينة**: تظهر عند التحويم.

7 **قبل/بعد حقيقيان**: مولّدان بمعالجة فعلية.

ما مميز بطاقة المعاينة؟ الصورتان «قبل/بعد» ليستا ديكورًا: يولّدهما محرك الفلاتر نفسه على مشهد تجريبي بمعاملات تمثيلية — فالتّي تراها هي التي ستحصل عليها. والقسم بلا معاينة (AI و Presets) يوضح ذلك بغياب الصورتين.

حوارات الفلاتر المتقدمة ومعاملاتها

كل حوار يعرض مقاس الصورة الحالي، ومعه زر **Cancel** و **Apply** — والتطبيق لا يحدث إلا بالضغط

حوارات التأثير والتجهيز

نصف قطر 0-20 بخطوة 0.5 (افتراضي 3) —
للتنعيم أو خلفيات ضبابية

Gaussian Blur

قوة 0-5 × (افتراضي 1 ×) — لا تتبالغ فتظهر هالات

Sharpen

قوة 0-100% (افتراضي 45)

Vignette

زرا 2× و 4× يعرضان الأبعاد الجديدة قبل
التأكيد

AI Upscale

5 خوارزميات + موضع/حجم/ريشة + مطابقة لون
LAB — الناتج طبقة أو دمج كامل

Blend Two Images

محور قناع: فرشاة 6-80 (افتراضي 28)، زر مسح، ثم
زر الإزالة بالتعبئة الذكية

Remove Object

20000-1 + شبكة ارتساء 3×3 (أين «يلتصق»
المحتوى) + لون التعبئة

Resize Canvas

تجسيم بكسلات حقيقي 1-20000 مع قفل النسب
افتراضياً

Image Size

حوارات الضبط اللوني

قناة RGB/R/G/B · الظلال 0-255 · غاما 0.1-3 ·
الإضاءات 0-255 · خرج أسود/أبيض 0-255. متى:
صورة رمادية الباع تفتقد النطاق الكامل.

Levels

Ctrl+L

محور نقاط تفاعلي (حتى 8 نقاط: نقرة إضافة، سحب
تحريك، نقر مزدوج حذف) مع قوالب
linear / s-curve / contrast / fade . متى: تدرجات
سينمائية وتباين انتقائي لا يعطيه Levels.

Curves

Ctrl+M

3 نطاقات (ظلال/وسطى/إضاءات) × 3 محاور
(سماوي-أحمر، أرجواني-أخضر، أصفر-أزرق) ±100
مع خيار «حفظ الإضاءة»

Color Balance

تدوير الأطوار ±180° + تشبع ±100 — علاج صبغة
زرعاء زائدة مثلاً

Hue / Saturation

±100 (افتراضي +30) مع معاينة حية قابلة للتعطيل

Vibrance

التكبير قبل أم بعد التحرير؟

كقاعدة: صَدِّر التصحيحات اللونية أولاً ثم
AI Upscale في النهاية، لأن كل خطوة على
صورة مكبرة أبطأ وقد تضخم العيوب.

قاعدة الشدّ الآمن

ابدأ بـ 1× وقارن. تجاوز 2× على صور مضغوطة
يولّد هالات وحبيباتاً — عندها الأفضل Denoise
ثم Sharpen خفيف.

متى Levels ومتى Curves؟

Levels لسحب الطرفيات بسرعة (أسود حقيقي،
أبيض حقيقي). Curves عندما تريد انحناءً
مخصصاً: رفع وسط خفيف = تفتيح بورترية
طبيعي؛ حرف S = دراما.


قاعدتان تحكمان المكتبة

الخلفيات تُدمج تحت صورتك: عند إدراج خلفية تُوضع أسفل محتواك، وإن كانت صورتك معتمدة بالكامل يشغل Lumen إزالة خلفية تلقائيًا أولاً لتظهر. الخلفية الجديدة تستبدل السابقة بينما صورتك الأصلية محفوظة تحتها.

المنتجات تُدرج كطبقة عائمة: تُدرج قرب أعلى منتصف اللوحة (أو تسقط حيث أفلتها) وتُحدد تلقائيًا — حركها وبذل حجمها بأي طبقة صورة.

مختبر خلفيات الاستوديو

التصنيفات: Studio (ستوديو رملي/وردي/أردوازي...) · Podium (منصات عرض وقناطر) · Marble رخام · Wood خشب · Paper ورق · Geometric هندسي · Neon نيون · Seasonal موسمي. والمنتجات: عطر، ساعة، حذاء، سماعات، نظارات، شمعة، حقائب وغيرها — كلها بخلفية شفافة.




1 سطر التلميح: انقر أي خطوة للقفز إليها (تراجع حقيقي).

2 الخطوة الحالية — مضاعفة باليرتقالي.

3 رقم الخطوة #0 حتى آخر حد.

4 الخطوات المستقبلية باهتة — تتمكن إن بدأت من نقطة أبكر.

حدود السجل: 25 خطوة افتراضيًا، وتنخفض تلقائيًا إلى 15 للصور الأكبر من 4 ميغابايت و10 لما تجاوز 10 — حماية لذاكرة المتصفح.



1 إغلاق (أو Esc أو L).

2 بحث فوري بأسماء الأصول.

3 تبويب خلفيات (42 خلفية).

4 تبويب منتجات (20 عنصرًا).

5 فلاتر التصنيف: Studio, Podium, Marble...

6 بطاقة أصل: زر + للإدراج، والسحب للتحريك.

7 تلميح الاستخدام أسفل الدرج.

التصدير: نتيجتك النهائية بأعلى جودة

يُدمج كل شيء من كل الطبقات بالدقة الكاملة — لا خسارة إلا ما تختاره من صيغة

خيارات تظهر حسب الصيغة

الجودة **Quality** : شريحة 60–100%
(افتراضي 92) — تظهر لـ JPG و WEBP فقط.
لون الخلفية للمناطق الشفافة: منتهي لون
(افتراضي أبيض) — يظهر لـ JPG فقط لأنه لا يدعم الشفافية.

رحلة التصدير خطوة بخطوة

- 1 افتح النافذة: زر **Export** أو **Ctrl+Shift+E** أو **File > Export As...**
- 2 اختر الصيغة — تجد القيم مسبقًا كما اخترتها آخر مرة
- 3 اضبط الجودة/لون الخلفية إن ظهرها
- 4 اضغط **Export** — يطهر خطوط الفرشاة المعلقة، يدمج الطبقات، يشفر الصيغة، ويحمل الملف المسمى:
- 5 **lumen-export.png / jpg / .webp** في مجلد التنزيلات

لوحة جديدة بلا صورة؟ New Canvas

من **File > New...** : مقاسات جاهزة
 ، HD 16:9 · 1920×1080
 ، Square · 1080×1080
 ، Story 9:16 · 1080×1920
 ، Poster 4:5 · 1600×2000 أو مخصص 64–12000
 مع تعبئة: بلا / داكن / أبيض /
 Ember / Ink أو لون حر. وبعد الإنشاء تظهر بطاقة بداية بأزرار: نص، شكل، صورة، تعبئة، وتغيير المقاس.

لأي منصة تصدّر؟ متاجر وشعارات وخلفيات
 شفافة: **PNG**. بريد ومرفقات: **JPG 85–92**.
 ويب حديث بحجم صغير وشفافية: **WEBP**.

1 Export image
Flattened from all layers at full resolution — no quality loss beyond the chosen format.

2 **PNG alpha**
Lossless — keeps transparency

3 **JPG small**
Smallest files — flattens to a background color

4 **WEBP alpha**
Modern — small files with transparency


5 Cancel

6 Export

1 العنوان: يذكرك أن الدمج كامل الدقة.
2 PNG — بلا فقد ويحفظ الشفافية.
3 JPG — الأصغر؛ يسطح الشفاف على لون.
4 WEBP — حديث: صغير + شفافية.
5 إلغاء أو نقر خارج النافذة.
6 تصدير — يُحمل الملف فورًا.

تنبيه: التصدير لا يُسجل في السجل ولا يغيّر مشروعك — صدر بأمان متى شئت. وإن ظهرت رسالة **Export blocked — image is tainted (CORS)** أعد فتح الصورة من ملفك المحلي فحسب.

تفتح من زر الترس أو Edit > Preferences... — وتُغلق بـ X أو النقر خارجها



1 **Appearance** : 11 بيئة (تنطبق حية) + كثافة الواجهة + حجم الخط + مفاتيح الحركات والتلميحات.

2 **Canvas** : لون خلفية الرسم، الشبكة والمساطر، دقة العرض، وسلوك مقابض التحديد.

3 **Export** : الصيغة الافتراضية والجودة — **تُحفظ فعليًا** وتُستخدم في كل تصدير قادم.

4 **Shortcuts** : مرجع ثابت للاختصارات (النسخة لا تدعم تخصيصها بعد).

5 **About** : الإصدار Beta 0.1.0 ومحرك العمل (Fabric.js 6 + React 19).

6 **بطاقات البيئات**: معاينة مصغرة + الاسم + الوصف؛ علامة صح على النشط (Ember افتراضيًا).

7 **Pearl** : التيم الفاتح الوحيد — مثالي للعمل في بيئات مضيئة.

8 **إغلاق النافذة**.

أمانة معك: في نسخة البيتا هذه، ما يُحفظ فعليًا هو تفضيلات التصدير (الصيغة والجودة) وترتيب لوحات العمل. أما التيم اللوني وبقية المفاتيح (كثافة الواجهة، حجم الخط، الرسوم، خلفية اللوحة، دقة العرض...) فهي تجميلية في نسخة البيتا هذه: تنطبق فورًا على جلسك الحالية لكنها تعود لإعداداتها عند إعادة الفتح — ولا تؤثر على ملفك إطلاقًا.

أسماء البيئات الإحدى عشر

Ember · داكن دافئ (الافتراضي) · Arctic · أزرق فولاذي · Sage · أخضر غابي · Obsidian · أسود بذهبي · Pearl · فاتح · Cinematic · بني سينمائي · Warm · عنبري · Cold · رمادي بارد · Noir · رمادي صرف · Faded · باهت · Vivid · مرجاني نابض.

كل الاختصارات + الشريط السفلي والزووم

جدول مرجعي واحد — اطبعه وعلّقه بجانبك

على اللوحة ومع النصوص

الأسم / Shift + الأسم	تحريك النص 1 / 10 بكسلات
Delete	حذف طبقة النص المحددة
نقرة مزدوجة	تحرير نص
Shift أثناء سحب شكل	إجبار البيضاوي
السحب في فراغ اللوحة (أداة V)	رسم مستطيل تحديد جماعي
Alt + سحب (تحديد سريع)	الطرح من التحديد
نقر أيمن (أداة زووم)	إبعاد خطوة
Esc	إغلاق القوائم والمكتبة

دقيق: تُتجاهل اختصارات الأدوات أثناء الكتابة في حقل نصي. وتلميحات I / C غير مفعلين في Beta. ورموز H في نافذة الإعدادات تعني على ويندوز. Ctrl

اختصارات الأدوات (حرف واحد)

V	تحديد	B	فرشاة	H	تحريك العرض
W	تحديد ذكي	E	ممحاة	Z	زووم
Q	تحديد سريع	T	نص	U	شكل (يبدّل النوع)
G	الشبكة	R	المساطر	L	مكتبة الأصول

أوامر النظام

Ctrl+Y / Ctrl+Z	تراجع / إعادة (أو Ctrl+Shift+Z)
Ctrl+S	حفظ ملف المشروع .lumen
Ctrl+Shift+E	نافذة التصدير
Ctrl+M / Ctrl+L	Levels / Curves
Ctrl+Shift+M	قناع أبيض — أو تحويل تحديد قائم إلى قناع
Ctrl+Shift+I / Ctrl+Shift+A	عكس التحديد / مسحه
[/]	تصغير/تكبير الممحاة (200-2)

1 نسبة الزووم الحالية

(النقر عليها = ملاءمة الشاشة).

2 مقاس اللوحة

بالبكسل.

3 الأداة النشطة الآن.

Zoom 100% Canvas 678 x 452 px Tool Select




5 النسبة (نقر = ملاءمة).

7 1:1 الحجم الحقيقي.

4 تصغير — حتى 10%.

6 تكبير — حتى 400%.

8 Fit ملاءمة الشاشة.



أيضًا في الشريط السفلي: مفاتيح Grid (شبكة مربعات منتظمة، أو G) و Rulers (مساطر بعلامات 0/50/100، أو R) ومؤثر الحفظ — وهي مفهولة في اللقطة أعلاه.

معجم سريع

الطبقة	عنصر مستقل (صورة/نص/شكل) يُرْكَب فوق غيره
القناع	درجة رمادية تتحكم بإظهار/إخفاء أجزاء الطبقة دون مسحها
المزج	قاعدة رياضية لدمج ألوان الطبقة بما تحتها
الدمج/التسطيح	لصق كل الطبقات في صورة واحدة نهائية
رقعة الشطرنج	رمز الشفافية — ليس جزءًا من صورتك
الأصل	عنصر جاهز من المكتبة (خلفية أو منتج)

البطاقة السريعة — 6 خطوات ذهبية

1	افتح صورة (سحب وإفلات)
2	Pro Enhance للإنعاش العام
3	W لعزل المنتج عند الحاجة
4	L خلفية من المكتبة + ستايل لوني
5	T نص ولمسة أخيرة من Adjust
6	Ctrl+S احفظ المشروع ثم صُدِّر Ctrl+Shift+E

أهم 5 اختصارات: Ctrl+Z · V · T · L · Ctrl+Shift+E

كلمة أخيرة: Lumen صُمم ليكون التحرير الاحترافي بلا تعقيد — جرّب بلا خوف: كل خطوة قابلة للتراجع، وكل عمل محفوظ تلقائيًا. تحريرًا سعيدًا!

فك شفرة الرسائل الشائعة

الرسالة	معناها وماذا تفعل
Open an image first...	الأداة/الفلتر يحتاج صورة مفتوحة — افتح صورة أو ابدأ لوحة
Nothing selected...	الأمر (عكس/ريش/قناع) يحتاج تحديدًا بكسليًا أولاً
Selection cleared	تأكيد مسح التحديد — ليست مشكلة
Nothing to save yet	ضغطت Ctrl+S واللوحة فارغة
Picked #RRGGBB	القطارة التقطت اللون بنجاح (معنى الكود)
No clear subject found...	الذكي W لم يجد موضوعًا واضحًا — جرّب Q يدويًا
Layer already has a mask	الطبقة تحمل قناعًا — أزله قبل إضافة غيره
Export blocked — CORS	الصورة من مصدر خارجي محجوب — أعد فتحها من ملفك
Imported N preset(s)	تم استيراد اللمسات بنجاح

أسئلة يسألها الجميع

أين ذهب ملفي المصدّر؟	مجلد التنزيلات باسم lumen-export.*
هل تُرفع صوري لخادم؟	التحرير كله محلي في متصفحك؛ ميزات AI الاحتياطية فقط تحتاج مفتاحًا وتُعالج آمنًا
أغلقت التبويب ونسيت الحفظ!	أعد الفتح وا قبل Restore autosaved work? — آخر نسخة تُستعاد
أزرار الفلاتر رمادية!	لا صورة مفتوحة، أو عملية جارية الآن — انتظر لحظة
أريد التراجع عن كل شيء	انقر أول خطوة #0 Open في تبويب History