

<u>סוגי הודעות</u>


1. Unicast - הודעה בין תחנה לתחנת יעד ספציפית. זה סוג ההודעה הכי נפוץ בתקשורת מחשבים.



. multicast הודעה שנשלחת לכתובת יעד יעודית שנקראת כתובת - Multicast .2



3. Broadcast - הודעה שנשלחת לכל התחנות ברשת




- רשת מקומית. דוגמא לרשת מקומית: רשת ביתית בבית, קמפוס באוניברסיטה -LAN (Local AreaNetwork)

Wide Area Network) WAN רשת מרוחקת לדוגמא חברה עם סניפים ברחבי הועלם. הסניפים מחוברים אחד (Wide Area Network) WAN .

כתובת IP

. octet מורכבת מ 32 ביטים. ומחולקת ל 4 חלקים של 8 ביטים, כל חלק כזה נקרא



כיוון שכל Octet מורכבת מ 8 ביטים אז בעשרוני כל octet יכולה לצייג את הערכים מ 0-255.


כל כתובת IP מורכבת מ 2 חלקים:

- 1. Network address (prefix) מייצג את הרשת שהתחנה נמצאת בה
 - Host .2 מייצג את הכתובת הספציפית של התחנה.

אנחנו יודעים איזה חלק מהכתובת מייצג את הרשת ואיזה חלק מהכתובת מייצג את ה Host ע"י ה subnet mask .

ה mask Subnet גם כן בנוי מ octes 4 וכל אחת תואמת בהתאמה את ה octet מייצג את הרשת במידה והביט ב subnet mask שווה ל1 אז זה אומר שאותו הביט ב IP מייצג את הרשת במידה והביט של ה Subnet mask הוא 0 זה אומר שהביט ב IP מייצג את התחנות קצה

דוגמא



שלושת ה octets של ה subnet mask הן 255 זה אומר ששלושת ה octets הראשונות בכתובת IP שלושת ה octets הראשונות בכתובת מייצגות את הרשת וה octets מייצג את התחנות. כלומר:

192.168.65 זאת הכתובת של הרשת ו 2 זה הכתובת שמייצגת את התחנה הספציפית.

IP Address and Subnet Mask						
IP Address in decimal	192	168	0	6		
IP Address in binary	11000000	10101000	00000000	00000110		
Subnet Mask in decimal	255	255	255	0		
Subnet Mask in binary	11111111	11111111	11111111	0000000		

(CIDR) "/" סימן ה

נקח לדוגמא את הכתובת 192.168.0.6 בכתובת 255.255.255.0 בכתובת הנ"ל הרשת היא 192.168.0.0 ויכולות להיות בה 256 תחנות כאשר 6 זה מספר התחנה הספציפית . בכתובת הנ" 24 ביטים שייכים ל subnet ו 8 ביטים שייכים ל

network לעומת זאת הכתובת 16 ביטים שייכים ל 255.255.0.0 לעומת זאת הכתובת host . בתוך הרשת הנ"ל יש אפשרות להכיל 65536 תחנות פי 256 מהדוגמא . הראשנה.

. subnet mask אז איך נבדיל בין שתי הרשתות- ע"י ה

.CIDR ליד כל IP ליד כל subnet mask אבל כדי שלא נצרך לרשום את ה

ה מספר מימין ל / מסמל את כמות הביטים ששיכים ל subnet mask כלומר:

: טבלה עם המרה של CDIR ל כמות ביטים

CIDR	<u>Netmask</u>	Hosts / subnet
		Sucher
/8	255.0.0.0	16777216
/9	255.128.0.0	8388608
/10	255.192.0.0	4194304
/11	255.224.0.0	2097152
/12	255.240.0.0	1048576
/13	255.248.0.0	524288
/14	255.252.0.0	262144
/15	255.254.0.0	131072
/16	255.255.0.0	65536
/17	255.255.128.0	32768
/18	255.255.192.0	16384
/19	255.255.224.0	8192
/20	255.255.240.0	4096
/21	255.255.248.0	2048
/22	255.255.252.0	1024
/23	255.255.254.0	512
/24	255.255.255.0	256
/25	255.255.255.128	128
/26	255.255.255.192	64
/27	255.255.255.224	32
/28	255.255.255.240	16
/29	255.255.255.248	8
/30	255.255.255.252	4
/31	255.255.255.254	2
/32	255.255.255.255	1

מחסור בכתובת IP ופתרונות

כדי שכל התחנות יוכלו לתקשר אחת עם השנייה הן צריכות כתובת IP יחודית.

אבל סך כתובות IP הוא (2^32)כ 4.3 מיליארד לא מספיק לחצי אוכלוסיית כדור הארץ להתחבר לאינטרנט. לאינטרנטת שלא לדבר על זה שלרוב האנשים כיום יש 3+ מכשירים שצריכים להתחבר לאינטרנט.

: כדי להתגבר על הבעיה הנ"ל הומצאו 3 פטרונות

- 1. חלוקת הכתובות לכתובת פרטיות וכתובת ציבוריות (הסבר מפורט בהמשך העמוד)
- 2. NAT תרגום מספר רב של כתובת פרטיות לכתובת חוקית בודד כדי שמספר רב של תחנות קצה עם כתובות פרטיות יוכלו לגלוש לאינטרנט עם כתובת חוקית בודדת. (נדבר בהרחבה בהמשר)
 - 3. IPv6 פרוטוקול חדש שנועד להחליף את את ה IPv4 בעתיד. (נדבר בהמשך)

חלוקה לכתובות ציבוריות "חוקיות" וכותובת פרטיות

חלק גדול מהתקשורת העולמית מורכב מתקשורת פנים ארגונית של תחנות ומשתמשים בארגון. תקשורת פנים ארגונית לא צריכה לצאת החוצה לעולם המשמעות של של הדבר היא שכדי שתקשורת פנים ארגונית תתקיים כל תחנה חייבת כתובת יחודית בתוך הארגון אליו שייכת אבל התחנה לא חייבת כתובת יחודית לעולם כדי שהיא תוכל לתקשר בתוך הארגון.

:לדוגמא

יש לי ארגון A עם 100 משתמשים ותחנות וארגון B עם 100 תחנות ומשתמשים.

במידה ואני אגדיר את ארגון A עם הרשת 10.1.1.0/24 ואתן לכל תחנה כתובת IP יחודית מ 1-100 במידה ואני אגדיר את ארגון (1.100 הרשת 10.1.1.1.100 אז התחנות יוכלו לתקשר אחת עם השנייה

לאחר מכן נקח את ארגון B ונגדיר את כל אחת מהתחנות בצורה זהה B ונגדיר את כל אחת מהתחנות בצורה זהה B וכגדיר אחנות בארגון A יכלו לדבר אחת עם השניה פנים ארגונית וכנ"ל גם תחנות בארגון B אבל תקשורת מהעולם לא תעבוד בצורה תקינה לאף אחת מהתחנות הנ"ל כיוון שיש כפלויות של כתובת.

ולכן הכתובות IP חולקו **לכתובת ציבוריות** כתובת שחייבות להיות יחודיות ואפשר להתחבר ולתקשר דרכן לאינטרנט.

וכתובות פרטיות שנועדו לשימוש פנים ארגנוי בלבד. כתובת פנים ארגוניות לא יכולות לצאת לאינטרנט לא NAT (תרגום כתובת פרטיות לכתובת ציבורית).

וכך בעזרת החלוקה לכתובות ציבוריות וכתובת פרטיות ושימוש ב NAT מאפשרים לעשרות מליארדים של מחשבים וציודי תקשורת אחרים לתקשר אחד עם השני למרות מגבלת הכתובת.

לדוגמא בבתים שלנו כל הכתובות הן כתובות פרטיות והספק אינטרנט מתרגם ע"י שימוש בNAT את הכתובות הפרטיות לכתובת חוקית

טבלה של כתובת

Address range	CIDR
10.0.0.0 - 10.255.255.255	10.0.0.0/8
172.16.0.0 - 172.31.255.255	172.16.0.0/12
192.168.0.0 - 192.168.255.255	192.168.0.0/16

יש לזכור את טווחי הכתובות הפרטיים.

הגדרות של כתובת IP


יש שתי דרכים להגדיר כתובת IP לתחנה בצורה ידנית וצורה אוטומטית.

הגדרת כתובות IP בצורה ידנית – בן אדם צריך להכנס להגדרות של כרטיס רשת ולהגדיר כתובת IP בצורה ידנית. יעיל עבור רשתות קטנות בעלות מספר קטן של תחנות נייחות.

Dynamic Host Configuration Protocol — **DHCP הגדרה בצורה אוטומטית** — מתבצעת ע"י **פרוטוקול** . IP ברגע שתחנה חדשה מתחברת לרשת היא שולחת בקשה לקבלת כתובת , DHCP מוגדר שרת


ברגע שהשרת DHCP מקבל את הבקשה הוא מקצה לתחנה כתובת IP מהטווח שמוגדר לו . השרת DHCP לא יקצה את כתובת שכבר חילק פעמיים.

לכל הקצאת כתובת יש תוקף ברגע שנגמר התוקפף של ההקצאה התחנה תבקש כתובת IP פעם נוספת.



פקודה לבדוק כתובת IP בתחנה

1. נכנסים ל CMD ע"י לחיצה על המקשים "R" + "R" ורושמים בשורת חיפוש סא ולוחצים cmd שנפתחת מולוחצים א




. enter ולוחצים ipconfig רושמים את הפקודה , CMD ולוחצים .2 יופיע הפלט הבא:

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix .: Home
Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::4846:af0c:ab82:ce2%3
IPv4 Address . . . . . . : 192.168.1.2
Subnet Mask . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . : 192.168.1.1
```

הגדרות כרטיס רשת במחשב

- 1. פותחים את הגדרות כרטיס הרשת (יש לינק למטה לסרטון שמדגים כיצד עושים זאת) https://www.youtube.com/watch?v=q4-oBuCoyww
 - 2. מסמנים 4 internet protocol version ולחוצים על




3. נפתח חלון ההגדרות:

nternet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties								
General Alternate Configuration								
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.								
Obtain an IP address automatically								
Use the following IP address:								
IP address:								
Subnet mask:								
Default gateway:								
Obtain DNS server address auton	natically							
Use the following DNS server addresses:								
Preferred DNS server:	8 . 8 . 8 . 8							
Alternate DNS server:	4 . 2 . 2 . 2							
Validate settings upon exit Advanced								
	OK Cano	el						

DHCP מגדיר לתחנה לנסות ולקבל את הכתובת Obtain an IP address automatically זאת האפשרות הדיפולטיבית

כאשר בוחרים באופציה השניה נפתחת האפשרות לערוך את הכתובת בצורה ידנית



שאלות לתרגול משיעור 4:

- ? octet וכמה ביטים יש בכל octet?
- octet מה המספר העשרוני המקסימלי שניתן ליצג ב
 - 3. מכמה ביטים מורכבת כתובות IP?
- 4. על סמך תשובה לשאלה 2 כמה כתובות IP יכולות להיות בסה"כ?
- : 255.255.0.0 subnet mask עם 10.10.2.1 יש לנו את התכובת 355.255.0.0 יש לנו את התכובת 10.10.2.1
 - א. איזה חלק מהכתובת מייצג את הרשת?
 - ב. איזה חלק מהכתובת מייצג את התחנות?
 - ג. כמה תחנות יכולות להיות ברשת הזאת סה"כ?

שאלות תרגול חדשות:

- מה מסמל ה "/" בכתובת IP ?
- 2. מה ה subnet mask של הכתובת 1.1.1.0/24
- 3. מה ה subnet mask של הכתובת 3.1.1.1/32
 - 4. למה משמשות כתובות פרטיות
 - 5. מה זה NAT
- 6. ציין ליד כל כתובת האם היא ציבורית או פרטית:

192.168.1.1

140.17.17.5

10.50.50.72

5.5.20.20

172.16.1.80

- 7. מה הכתובת IP של המחשב שלך? באיזה אופן הכתובת הוגדרה?
 - 8. לאיזה שכבה ב מודול ה OSI הכרטיס רשת שייך?