

Shift Candle

Indicatori e analisi / Overlay del grafico | advanced | 6 min read | Centro Assistenza DeepCharts | August 24, 2026

Shift Candle identifica le candele di inversione "Shift" usando la logica Trinity e una conferma opzionale basata sugli squilibri, tracciando marcatori e zone di squilibrio direttamente sul grafico. È uno strumento avanzato di inversione basato sull'orderflow: invece di una semplice corrispondenza di pattern, convalida una potenziale inversione rispetto alla distanza di breakout, al comportamento del delta e alla posizione del point of control prima di segnalarla.

Che cos'è

L'indicatore cerca candele in cui il mercato inverte direzione sotto specifiche condizioni strutturali e di orderflow — i criteri Trinity — come un breakout minimo in tick oltre la struttura precedente, una differenza minima di delta tra le barre confrontate e una distanza massima dal point of control della barra. Quando una candela soddisfa i criteri, Shift Candle traccia un marcatore su di essa. Un filtro di squilibrio opzionale richiede squilibri bid/ask impilati per confermare il segnale, e le zone di squilibrio fresh confermate possono essere disegnate come aree colorate che fungono da zone di riferimento nelle successive rivisitazioni.

Gli squilibri diagonali impilati sono qui il livello di conferma — per farti un'idea di come appare uno squilibrio nei dati bid×ask, regola il rapporto di squilibrio e passa il mouse sulle celle evidenziate nel footprint qui sotto.

[WIDGET: footprint-lab]

Quando usarlo

- Fai trading sulle inversioni e vuoi candidati filtrati da condizioni di orderflow anziché dalla sola forma.
- Sai già leggere footprint e squilibri e vuoi che la piattaforma segnali automaticamente le candele qualificate, con avvisi.
- Vuoi che le zone di squilibrio fresh vengano marcate nei punti di inversione, per osservare come si comporta il prezzo quando vi ritorna.
- Vuoi codificare una checklist di inversione (distanza di breakout, cambio di delta, prossimità al POC, squilibri impilati) in un unico strumento configurabile.

Avvio rapido

1. Apri il menu degli indicatori sul tuo grafico e aggiungi **Shift Candle**.
2. Apri le impostazioni dell'indicatore.
3. Parti dal gruppo Trinity: imposta **Minimum tick breakout** e i requisiti di delta (**Minimum delta % difference**, **Minimum delta value difference**) su livelli adeguati alla dimensione del tick e al volume tipico del tuo strumento.
4. Facoltativamente attiva **Enable** nel gruppo Imbalance per richiedere la conferma degli squilibri impilati — meno segnali ma di maggiore convinzione.
5. Scegli un **Buy color** e un **Sell color** distinti nel gruppo Imbalance Fresh Zone, così le zone sono facili da distinguere.
6. Abilita il suono di avviso o il popup del messaggio se vuoi essere avvisato quando compare una candela Shift, poi applica.

Poiché le soglie sono specifiche per strumento (un breakout in tick sensato su un contratto è rumore su un altro) aspettati di iterare sui valori Trinity osservando i segnali sul tuo mercato.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Un grafico sui futures con Shift Candle attivo — un marcatore di inversione tracciato sotto una barra di inversione rialzista qualificata e una zona di squilibrio fresh colorata che si estende verso destra dalla candela del segnale dc-it-shift-candle-01.png

Come leggerlo

- **Un marcatore è un candidato, non un ingresso.** Significa che la candela ha soddisfatto le condizioni Trinity configurate (e il filtro di squilibrio, se abilitato). Leggilo nel contesto: posizione rispetto alla struttura della sessione, livelli di timeframe superiori e trend precedente.
- **Le zone di squilibrio fresh** segnano dove si sono verificati squilibri aggressivi confermati durante l'inversione. Molti trader orderflow osservano come si comporta il prezzo al *ritorno* su queste zone — se tengono, la parte responsabile sta ancora difendendo; se vengono attraversate, l'inversione è fallita. Vedi Capire la teoria dell'asta: squilibrio, aste incompiute, assorbimento per il ragionamento dietro le letture di squilibrio e assorbimento.
- **Le condizioni sul delta** nella logica Trinity esistono per garantire che l'inversione sia sostenuta da un reale cambiamento di aggressività, non solo da uno stoppino di prezzo — vedi Orderflow 101: bid, ask, aggressore e delta per come viene calcolato il delta.
- Soglie più strette producono meno segnali ma più forti; soglie più larghe fanno emergere più candidati con più rumore. Non esiste un'impostazione universalmente corretta — calibra per strumento e timeframe.

Riferimento delle impostazioni

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Finestra delle impostazioni di Shift Candle con le sezioni Trinity Settings, Marker Settings, Imbalance Settings, Imbalance Fresh Zone e Alert [dc-it-shift-candle-02.png](#)

Trinity Settings

Impostazione	Cosa fa
Maximum number of bars after reversal	Limite massimo di barre consentite per convalidare l'inversione.
Minimum tick breakout	Movimento minimo in tick oltre la struttura precedente richiesto perché la candela si qualifichi.
Minimum delta % difference	Varianza percentuale minima di delta richiesta tra le barre confrontate.
Minimum delta value difference	Differenza assoluta minima di delta richiesta tra le barre confrontate.
Maximum tick of POC distance	Limita quanto lontano (in tick) la candela può trovarsi dal suo point of control.
Highest/Lowest reversal bar	Periodo di lookback usato per identificare lo swing high o low che viene invertito.

Marker Settings

Impostazione	Cosa fa
Tick offset	Posizionamento verticale, in tick, del marcatore tracciato rispetto alla candela.
Plot price	Il prezzo di riferimento a cui è ancorato il marcatore.

Imbalance Settings

Impostazione	Cosa fa
Enable	Attiva il filtro di conferma dello squilibrio.
Minimum Imbalance %	Soglia minima di intensità dello squilibrio richiesta (per esempio 150%).
Minimum Volume Diff.	Differenza minima di volume perché uno squilibrio conti.
Include zero on imbalance	Include le stampe a zero nel calcolo dello squilibrio.

Impostazione	Cosa fa
Min. Num. of Consecutive Imb.	Quanti livelli di squilibrio impilati (consecutivi) sono richiesti per la conferma.

Imbalance Fresh Zone

Impostazione	Cosa fa
Buy color	Colore per le zone fresh di squilibrio lato acquisti.
Sell color	Colore per le zone fresh di squilibrio lato vendite.

Alert Sound & Message Popup

Entrambe le sezioni includono interruttori di attivazione/disattivazione più opzioni di personalizzazione per il suono di avviso e per la notifica popup mostrata quando viene rilevata una candela Shift.

Suggerimenti ed errori comuni

- **Non usare soglie identiche su strumenti diversi.** Le impostazioni basate sui tick (**Minimum tick breakout**, **Maximum tick of POC distance**) devono riflettere la dimensione del tick e la volatilità di ciascun contratto; le soglie di delta devono riflettere il suo volume tipico.
- **Parti con il filtro di squilibrio abilitato.** I segnali Trinity non filtrati sono più frequenti; richiedere squilibri impilati (tramite **Min. Num. of Consecutive Imb.**) riduce sostanzialmente il rumore.
- Le condizioni su delta e squilibri richiedono dal tuo feed dati classificati bid/ask — verifica cosa fornisce il tuo feed in Diversi tipi di dati di input per gli indicatori.
- Un marcatore contro un forte trend di timeframe superiore è un tentativo di fade; trattalo con cautela extra e pretendi confluenza da livelli o comportamenti di assorbimento.
- I dettagli interni esatti della valutazione Trinity oltre le impostazioni esposte non sono documentati; calibra per osservazione, non per supposizione.

Articoli correlati

- Imbalance Tracker
- Capire la teoria dell'asta: squilibrio, aste incompiute, assorbimento
- Orderflow 101: bid, ask, aggressore e delta
- Bar POC
- Diversi tipi di dati di input per gli indicatori
- Come cambiare il layout degli indicatori