

Deep Pattern Builder

Indicadores y análisis / Indicadores profundos | advanced | 7 min read | Centro de Ayuda de DeepCharts | August 24, 2026

Deep Pattern Builder es el indicador más avanzado de la suite de DeepCharts. Le permite construir lógica de trading personalizada a partir de condiciones relacionales — comparaciones como $A + B > C + D$ sobre valores de vela, volumen, delta, referencias de POC o salidas de otros indicadores — y luego ejecutar backtests automatizados sobre esa lógica con el motor de simulación integrado.

En la práctica son dos herramientas en una: un motor de señales que traza marcadores o resaltados de fondo allí donde sus condiciones son verdaderas, y un backtester que convierte esas señales en entradas simuladas con stops, objetivos y lógica de trailing.

Qué es

Cada condición del constructor admite hasta cuatro entradas (**A, B, C, D**), une A con B y C con D mediante operadores matemáticos, y compara el bloque AB con el bloque CD mediante un operador lógico. Las condiciones pueden combinarse con lógica AND/OR, filtrarse con un filtro de desequilibrio integrado, visualizarse en el gráfico, conectarse a alertas y alimentar un modelo simulado de entrada/salida para backtesting.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Gráfico con Deep Pattern Builder aplicado: marcadores de señal trazados en las velas donde se activaron las condiciones personalizadas, con un par de barras con fondo resaltado visibles
dc-es-deep-pattern-builder-01.png

Cuándo usarlo

- Tiene una idea repetible ("cierre por encima del POC con delta positivo") y quiere que la plataforma la marque en cada barra, en vivo e históricamente.
- Quiere referenciar valores de otros indicadores (por ejemplo una media móvil) dentro de sus condiciones.
- Quiere evidencia estadística: el backtest integrado simula entradas, stops y objetivos sobre datos históricos.
- Quiere alertas sobre lógica de múltiples partes que ningún indicador estándar cubre por sí solo.

Inicio rápido

1. Aplique primero el indicador **Deep Trades** al gráfico: el flujo de trabajo del constructor depende de él (consulte Deep Trades).
2. Haga clic en el icono **Indicator**, busque **Deep Pattern Builder** y haga clic en **+** para añadirlo.
3. Haga clic en el icono **Settings** junto a Deep Pattern Builder.
4. Construya una primera condición. Ejemplo — "cierre con delta positivo por encima de la apertura":
Condition 1: Input A = **Reference** → **Close**, operador lógico (Logical Operator) **>**, Input C = **Reference** → **Open**. **Condition 2:** Input A = **Reference** → **Delta Volume**, operador lógico **>**, Input C = **Constant** → **0**. Combine con **AND (Simple)**.
5. Habilite **Calculate on Close** para que las señales se evalúen solo cuando la vela se completa, sin parpadeo intrabarra.
6. En **Plot Settings**, elija un **Plot Type** (empiece con **Marker**) y una ubicación de **Plot Price**.
7. Haga clic en **Apply and Save** y compruebe que aparecen marcadores en las barras históricas donde la lógica es verdadera.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Diálogo de configuración de Deep Pattern Builder mostrando una condición habilitada con Input A establecido en Reference Close, el menú desplegable Logical Operator, Input C establecido en Reference Open, y el selector Combine Mode debajo dc-es-deep-pattern-builder-02.png

Cómo leerlo

Una señal (marcador o fondo resaltado) significa que cada parte de su lógica combinada se evaluó como verdadera en esa barra, nada más. La herramienta traza su idea; juzgar la idea es la función del backtest.

- **Los marcadores** se colocan en el **Plot Price** elegido (High = por encima de la vela, Low = por debajo, Current = en el cierre, Mid Price = centro de la mecha), coloreados por lado mediante los colores del subgraph.
- **Señales que parpadean durante una barra en vivo** significan que la condición oscila intrabarra: habilite **Calculate on Close** si solo quiere señales confirmadas.
- **Informe de backtest:** tras ejecutar un backtest, el informe muestra cómo rindieron las entradas simuladas bajo su modelo de stop/objetivo. Itere: ajuste las condiciones o la configuración de riesgo, vuelva a ejecutar y compare con informes guardados anteriores.

Referencia de configuración

Agrupada como en el diálogo de configuración.

Condición

Configuración	Qué hace
Enable	Activa la condición.
Inputs A, B, C, D	Hasta cuatro ranuras de entrada por condición; B y D son opcionales (establezca las ranuras no usadas en Unused).
Math Operator 1	+, −, ×, / entre las entradas A y B.
Math Operator 2	+, −, ×, / entre las entradas C y D.
Logical Operator	Compara el bloque AB con el bloque CD: >, >=, =, <> (distinto), <, <=.

Tipos de entrada

Input Type	Qué hace
Unused	Deshabilita la ranura de entrada.
Reference	Componentes de la vela: Open, Close, High, Low, Bid Volume, Bid NT, Ask Volume, Ask NT, Total Volume, Total NT, Delta Volume, Delta NT, Low–High Ticks, Open–Close Ticks, POC Price %, POC Total Volume, POC on Shadow, Cumulative Delta Volume.
Indicator	Valores en vivo de otro indicador aplicado: requiere el Indicator ID de ese indicador y el Subgraph ID (la línea de valor específica a leer).
Constant	Un valor numérico fijo que usted escribe.

Opción	Qué hace
Previous Bar	Toma el valor de la entrada de la vela anterior en lugar de la actual: habilita lógica barra a barra como "delta creciente" (A = Delta Volume > B = Delta Volume, Previous Bar).

Modos de combinación

Modo	Qué hace
OR (Simple)	Basta con que una sola condición sea verdadera para activar la señal.
AND (Simple)	Todas las condiciones deben ser verdaderas.
AND + OR (Advanced)	Agrupaciones anidadas como (Condición 1 OR Condición 2) AND (Condición 3 OR Condición 4).
Calculate on Close	Evalúa las condiciones solo tras el cierre de la vela: sin parpadeo intrabarra.

Filtro de desequilibrio

Configuración	Qué hace
Imbalance filter	Un filtro integrado cuya configuración refleja la del indicador Rastreador de Desequilibrios (Imbalance Tracker): restringe las señales a las barras que también cumplen los criterios de desequilibrio.

Configuración de trazado (Plot Settings)

Configuración	Qué hace
Plot Type	Marker (solo marcador de señal), Background (resaltado del fondo de la vela) o Series & Background (ambos).
Days to Load	Cuántos días históricos calcular para las señales.
Plot Price	Ubicación del marcador: High (encima de la vela), Low (debajo de la vela), Current (en el cierre), Mid Price (centro de la mecha).
Color / Opacity	Color del marcador o del fondo y transparencia del fondo.

Configuración de alertas

Configuración	Qué hace
Alert selection	Las alertas deben crearse primero en Options → Add Alert ; solo entonces aparecen en la lista de alertas del constructor para su selección.

Simulación (backtesting)

Configuración	Qué hace
Enable	Activa el modo de simulación.
Entry Type	Market (entrada inmediata), Half Bar , o Ticks from Close (orden de límite a X ticks del cierre de la vela).
Side	Buy o Sell .
Allow Multiple Entries	Permite posiciones simultáneas.
Entry Expiration (Bars)	Cuántas barras permanece válida una entrada pendiente.
Stop (Ticks)	Distancia fija del stop-loss.
Trailing Stop — Enable / Trigger (Ticks) / Offset (Ticks)	Activa un trailing stop; Trigger es el umbral de beneficio antes de activarse, Offset la distancia que mantiene detrás del precio.
Targets	Múltiples objetivos de beneficio en ticks.
Move to Break Even (B/E)	Mueve el stop al precio de entrada cuando se alcanza un objetivo.

Subgraph

Configuración	Qué hace
Color / Color 2	Colores de marcador del lado bid y del lado ask.
Subgraph style	Selección del estilo del marcador.

Cómo ejecutar un backtest

1. Configure las condiciones, el trazado y la simulación, y luego haga clic en **Apply and Save**.
2. Haga clic con el botón derecho en el gráfico.
3. Seleccione **Autotrading** → **Execute Backtest**.
4. Revise el informe. Mediante el clic derecho también puede borrar resultados, ver backtests anteriores y guardar informes.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Menú contextual de clic derecho en el gráfico con Autotrading expandido y Execute Backtest resaltado, con un informe de backtest completado visible  dc-es-deep-pattern-builder-03.png

Consejos y errores comunes

- **¿Falta la opción de backtest en el clic derecho?** Siga el flujo de trabajo completo en orden: Deep Trades aplicado, Deep Pattern Builder añadido y configurado, **Apply and Save** pulsado; luego clic derecho → **Autotrading** → **Execute Backtest**.
- **¿La alerta no aparece en la lista del constructor?** Las alertas deben existir antes de que el constructor pueda usarlas: créelas primero en **Options** → **Add Alert**.
- **¿Las señales parpadean intrabarra?** Habilite **Calculate on Close**.
- **¿Referenciar otro indicador no devuelve nada?** Compruebe tanto el **Indicator ID** como el **Subgraph ID**: el Subgraph ID selecciona qué línea de valor de ese indicador se lee.
- **Empiece con una sola condición.** Verifique que cada condición se traza con sentido por sí sola antes de combinarla con AND/OR: depurar lógica anidada con cuatro entradas por condición es mucho más difícil.
- **La lógica barra a barra necesita Previous Bar.** "Delta creciente" es Delta Volume actual > Delta Volume con **Previous Bar** habilitado en la segunda entrada, no dos condiciones separadas.

Artículos relacionados

- Deep Trades
- Rastreador de Desequilibrios (Imbalance Tracker)
- Flujo de órdenes 101: bid, ask, agresor y delta
- Diferentes tipos de datos de entrada para indicadores
- Cómo cambiar la disposición de los indicadores
- POC Dinámico