

Deep Print (Footprint)

Indicadores y análisis / Indicadores profundos | intermediate | 10 min read | Centro de Ayuda de DeepCharts | August 24, 2026

Deep Print es la herramienta central de análisis volumétrico en DeepCharts: un indicador footprint (también conocido por el nombre registrado Footprint®). Fusiona precio, volumen y flujo de órdenes en velas únicas, mostrando las órdenes ejecutadas en cada tick de precio dentro de cada barra en lugar de solo la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre de la barra.

Los traders lo utilizan para detectar aceleración de compradores y vendedores, absorción, agotamiento y dominancia bid/ask en cada nivel de precio. Es totalmente personalizable, desde lo que cuenta hasta cómo se colorea cada celda.

Qué es

Una vela normal le dice adónde fue el precio. Deep Print le dice qué se negoció para que llegara allí: en cada tick de precio dentro de la vela ve el volumen ejecutado — total, dividido por bid y ask, o como delta (la diferencia entre compra y venta agresivas). Sobre esa visualización base puede resaltar desequilibrios, el punto de control de la vela, el área de valor, clústeres de volumen, single prints, niveles de ratio extremo y retrocesos.

Cuándo usarlo

- Opera flujo de órdenes y necesita ver quién está agrediendo en cada precio, no solo dónde cerró el precio.
- Quiere identificar absorción (volumen pesado que no logra mover el precio) y agotamiento en los extremos de los swings.
- Quiere niveles de referencia por vela: POC de volumen, POC de delta y área de valor.
- Quiere monitorizar varias lecturas a la vez: Deep Print admite hasta 4 columnas contiguas por vela (por ejemplo Bid×Ask, Delta y Volumen simultáneamente).

Inicio rápido

1. Abra un gráfico y añada **Deep Print** desde el botón **Indicators** del gráfico.
2. Abra la configuración del indicador.
3. En **General settings**, establezca **Type** en la visualización que desee (empiece con **Ask/Bid Split** o **Delta + Total Volume**) y **Mode** en **Profile**.
4. Aplique: cada vela muestra ahora su volumen ejecutado por tick.

El Deep Print Studio

El estudio a continuación es el **diálogo completo de Deep Print, en vivo**: cada grupo de configuración de la tabla de referencia está conectado a velas en vivo. Cambie **Type** entre las cuatro visualizaciones y alterne el modo **Profile/Box**. Filtre la cinta con **Min/Max Filter** y cambie **Input Type** a Aggregate Volume o Num Trades para ver cómo se recalcula cada número. **Haga zoom en la escala de precios** (rueda del ratón sobre el gráfico, o – / +) para sentir cómo el agrupamiento de ticks Automatic fusiona y divide filas; luego establezca el agrupamiento en Manual y vuelva a hacer zoom: las filas se congelan. Explore los cuatro **Color Modes** de fondo y los cinco **Color Calculations**, los single prints, los ratios de extremos de barra, los clústeres de volumen y las barras de retroceso. Pulse **Replay tape** para reproducir las operaciones una a una: las celdas crecen, los desequilibrios se encienden y se apagan, el POC migra y las alertas aparecen (y opcionalmente suenan) cuando una impresión cruza su umbral. Active **3D tiles** y pase el cursor sobre una vela concreta. Cuando el gráfico se parezca al suyo, pulse **Download my settings**: el

archivo lista cada sección del diálogo con sus valores, listo para replicarse en DeepCharts.
[WIDGET: deep-print-studio]

Configuración inicial recomendada

Son sugerencias, no valores predeterminados: ajústelas a su mercado y estilo:

Área	Inicio sugerido
Type	Delta + Total Volume : lectura de delta más actividad total en una sola vista
Mode	Profile : las celdas de estilo histograma son más fáciles de escanear que las cajas al principio
Input Type	Volume ; cambie a Aggregate Volume cuando busque órdenes institucionales divididas (consulte Diferentes tipos de datos de entrada para indicadores)
Agrupamiento de ticks	Automatic para empezar; establezca Auto Grouping en Manual con Manual Ticks = 1 si quiere filas que nunca cambien al hacer zoom
POC	Habilite el Volume POC para que destaque el precio de mayor volumen de cada vela
Value Area	Habilítela con % Value Area = 70%
Text Format	K en instrumentos de alto volumen para que 1.000 se muestre como 1K y las celdas sigan siendo legibles

Cómo leerlo

- **Celdas**: cada fila dentro de una vela es un tick de precio (o grupo de ticks) con su volumen ejecutado. En el modo Ask/Bid Split, el lado bid registra la venta agresiva y el lado ask la compra agresiva.
- **Delta**: volumen ask menos volumen bid en un nivel. Un delta positivo significa que los compradores agresivos dominaron ahí; uno negativo, que lo hicieron los vendedores agresivos.
- **Volume POC**: el precio de mayor volumen de la vela, donde se hizo más negocio. El **Delta POC** marca el nivel con el mayor delta neto.
- **Área de valor**: la banda de precios que contiene el porcentaje configurado (por ejemplo 70%) del volumen de la vela.
- **Desequilibrios**: cuando la diferencia de volumen entre bid y ask en un nivel supera su umbral, la celda se resalta: un lado superó claramente al otro.
- **Absorción y agotamiento**: volumen pesado en un nivel sin progreso del precio sugiere órdenes pasivas absorbiendo la agresión; volumen decreciente hacia un extremo sugiere que el movimiento se está quedando sin participantes. Para ejemplos trabajados sobre gráficos, consulte Cómo leer un footprint: ejemplos prácticos.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Vista ampliada de dos o tres velas de Deep Print con el borde del Volume POC, el resaltado del área de valor y un desequilibrio apilado anotado dc-es-deep-print-01.png

Referencia de configuración

Agrupada exactamente como en el diálogo del indicador.

Configuración general (Tipología)

Configuración	Qué hace
Type	Base de la visualización: Volume (volumen total operado), Ask/Bid Split (volumen de compra frente a venta comparados), Delta (diferencia entre ask y bid), Delta + Total Volume (vista combinada)

Configuración	Qué hace
Mode	Profile (representación de estilo histograma) o Box (valores compactos en cajas)

Configuración de datos

Configuración	Qué hace
Input Type	Fuente de datos: Volume (volumen total operado por precio), Aggregate Volume (operaciones agregadas), Order (volumen del libro de órdenes), Num Trades (número de ejecuciones por precio). Consulte Diferentes tipos de datos de entrada para indicadores para saber cuándo conviene cada uno
Min/Max Filter	Excluye valores fuera del rango definido: reduce el ruido de operaciones muy pequeñas (o muy grandes que distorsionan)

Agrupamiento de ticks

Configuración	Qué hace
Auto Grouping	Automatic (la plataforma optimiza el agrupamiento) o Manual (usted lo define)
Auto Group Factor	Controla el nivel de agregación de ticks cuando se usa Automatic
Manual Ticks	La cantidad de agrupamiento cuando se usa Manual
Group Mode	Fixed (agrupamiento constante) o Based on Open/Close (agrupamiento dinámico según el comportamiento de la vela)

Nota: El agrupamiento de ticks es una configuración compartida que aparece en muchos indicadores de DeepCharts (Deep Print, Deep Profile y otras herramientas basadas en perfiles) con los mismos campos. Con **Automatic**, los niveles de las filas pueden desplazarse al hacer zoom en la escala de precios; para congelarlos, establezca **Auto Grouping** en **Manual** y **Manual Ticks** en 1.

Configuración de trazado (Bar Style)

Configuración	Qué hace
Bar Marker Width	Grosor del marcador de la vela
Outside Bar Style	Estilo de barra (con sombras) o solo cuerpo
Marker Alignment	Posiciona el marcador a la derecha o al centro
Outer Edge Mode	Dibuja un borde que delimita el cuerpo de la vela

Configuración de fondo

Configuración	Qué hace
Coloration	Personaliza la visualización de volumen, delta y desequilibrios del mercado
Border Width	Grosor del borde del perfil de volumen, en píxeles
Opacity	Nivel de transparencia del fondo

Configuración de texto

Configuración	Qué hace
Font Size	Tamaño del texto dentro de las celdas del footprint

Configuración	Qué hace
Text Format	Automatic (adaptado al contexto), Normal (números completos, sin abreviación), K (miles: 1K = 1.000)
Coloration	Personaliza cómo se representan los números para facilitar su interpretación
Dynamic Text Size	Escala automáticamente el texto según las cantidades de volumen/delta/desequilibrio: las impresiones grandes reciben números grandes
Increase Dynamic Text Size	Refuerza el efecto de escalado dinámico
Show Texts-by-Zeros	Muestra las celdas con valor cero en lugar de dejarlas en blanco

Coloración de fondo

Configuración	Qué hace
Color Mode	None , Fixed (colores predefinidos, sin gradientes), Fading (gradiente por intensidad), More Colors (múltiples colores definidos por el usuario: requiere Range Definition = USER)
Color Calculation	Qué determina el color: Volume , Delta , Imbalance , Dominant Volume (el lado mayor por precio), Dominant Volume Delta
Min. Vol. Diff. For Imbalance	Diferencia mínima entre bid y ask para que un nivel cuente como desequilibrado
Include Zero on Imbalance	Incluye en el análisis de desequilibrio los niveles sin volumen en un lado
Color Only Dominant Side	Colorea solo el lado de volumen dominante de cada nivel
Background Inferior Side	Color de fondo del lado no dominante

Colores

Configuración	Qué hace
Fixed-Volume Color	Color único para el volumen total
Fixed-Bid Color	Color del volumen bid (venta)
Fixed-Ask Color	Color del volumen ask (compra)

Rango

Configuración	Qué hace
Range Definition	Automatic (definido por la plataforma) o USER (rangos personalizados)
Range (Show Settings)	Abre la configuración de rangos de valores personalizados

POC

Configuración	Qué hace
Enable (Volume POC)	Muestra el precio de mayor volumen de la vela
Border Color / Border Width (Volume POC)	Color de resaltado y grosor del borde del Volume POC
Enable (Delta POC)	Muestra el nivel con el mayor delta neto
Minimum Delta (Delta POC)	Valor mínimo de delta requerido para que se muestre el Delta POC
Ask Border Color / Bid Border Color (Delta POC)	Colores de borde de los POC de delta del lado ask y del lado bid

Configuración	Qué hace
Border Width (Delta POC)	Grosor del borde del Delta POC

Área de valor

Configuración	Qué hace
Enable	Activa o desactiva la visualización del área de valor
% Value Area	Porcentaje del volumen total usado para el cálculo (p. ej. 70%)
Highlight	Resalta visualmente el área de valor sobre las velas
Outside Color	Color de la zona fuera del área de valor
Show Line / Line Color / Line Width	Línea delimitadora del área de valor y su estilo

Alertas

Configuración	Qué hace
Enable Sound / Alert Sound	Interruptor de notificación sonora y selección del sonido
Enable Message / Alert Message	Interruptor del mensaje emergente y el texto personalizado mostrado
Alert Minimum Volume	Umbral mínimo de volumen antes de que se dispare una alerta

Single Print

Configuración	Qué hace
Enable	Resalta los niveles de precio impresos por una sola orden que cumple los criterios
Single Print Min Value	Volumen mínimo para que un single print sea relevante
Enable Only On High Or Low	Restringe el resaltado a los precios extremos de la vela
Border Width / Border Color	Estilo del resaltado de single print

Ratio

Configuración	Qué hace
Enabled	Muestra el ratio bid/ask en los extremos de la barra
Tick Offset	Posición del texto del ratio respecto al máximo/mínimo de la barra
Text Color / Text Size	Estilo del texto del ratio
Min Ratio / Maximum Ratio	Valor mínimo para la visualización y límite de valor máximo

Vol Cluster

Configuración	Qué hace
Enable	Resalta los clústeres de volumen
Min. Volume	Volumen mínimo para que un clúster cuente
Increase Volume Based on Tick Grouped	Suma el volumen entre ticks agrupados vecinos
Line Width / Back Color / Opacity	Grosor del borde del clúster, color de fondo y su opacidad

Pull Back

Configuración	Qué hace
Enable	Resalta las barras de retroceso: una ayuda para el scalping
Pullback Min Source Bar Ticks	Ticks mínimos en la barra de origen
Pullback Min Pullback Ticks	Distancia mínima de retroceso en ticks
Bar Color	Color de resaltado de las barras de retroceso

Diseños multicolumna

Deep Print admite hasta 4 columnas simultáneas por vela, cada una mostrando una lectura diferente, una junto a otra: por ejemplo Bid×Ask, Delta y Volumen a la vez. Para configurarlo: añada varios indicadores Deep Print al gráfico, abra la configuración de cada uno, vaya a **Sizing** → **Multi Column**, establezca la cantidad de columnas, asigne a cada indicador una posición única y personalice cada uno de forma independiente.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Diálogo de configuración de Deep Print abierto en la sección Sizing con Multi Column configurado, junto a un gráfico que muestra una vela representada como tres columnas contiguas (Bid×Ask, Delta, Volumen) `dc-es-deep-print-02.png`

Consejos y errores comunes

- **¿Números ilegibles o celdas demasiado pequeñas?** Aumente **Font Size** o habilite **Dynamic Text Size**; establezca **Text Format** en **K** para compactar los números grandes; ensanche **Bar Marker Width**; o utilice un agrupamiento de ticks más grueso para que haya menos celdas y más altas.
- **¿Demasiados resaltados de desequilibrio?** Aumente **Min. Vol. Diff. For Imbalance**, aplique un **Min Filter** en los datos de entrada o habilite **Color Only Dominant Side**. Un agrupamiento de ticks muy fino también multiplica el ruido.
- **¿Sus filas no coinciden con el gráfico de otro trader?** Compare **Input Type**, el agrupamiento de ticks (Automatic frente a Manual, factor de agrupamiento) y **Group Mode**: cualquiera de ellos cambia las celdas.
- **¿Quiere los números bid×ask y el delta al mismo tiempo?** Establezca **Type** en **Delta + Total Volume**, o construya un diseño multicolumna.
- **¿POC o área de valor no visibles?** Cada uno tiene su propio interruptor **Enable**; el Delta POC requiere además que se cumpla su umbral **Minimum Delta**.
- **¿La alerta no se dispara?** Compruebe primero **Alert Minimum Volume**, y tenga en cuenta que los interruptores de sonido y mensaje son independientes.

Artículos relacionados

- Cómo leer un footprint: ejemplos prácticos
- Flujo de órdenes 101: bid, ask, agresor y delta
- Diferentes tipos de datos de entrada para indicadores
- Deep Profile (Perfil de volumen / delta)
- Deep Delta
- Cómo cambiar la disposición de los indicadores