

Riferimento del pannello di trading: ogni pulsante e campo

Trading e ordini | intermediate | 8 min read | Centro Assistenza DeepCharts | August 24, 2026

Il pannello di trading è la colonna di inserimento ordini agganciata al lato destro di ogni grafico dei prezzi. Questo articolo documenta ogni valore, pulsante e campo, dall'alto verso il basso, così puoi verificare esattamente cosa fa un controllo prima di affidargli ordini reali.

Se non hai mai fatto trading da un grafico, comincia dalla guida passo passo in Trading dal grafico — questa pagina è il riferimento a cui tornare.

Che cos'è

Il pannello di trading risponde a una sola domanda: come invio, proteggerò e chiudo ordini su uno strumento specifico senza lasciare il grafico? Raggruppa in un'unica colonna la selezione dello strumento, i valori della posizione, una griglia di pulsanti per tipo di ordine, pulsanti di uscita a un clic e un blocco di bracket OCO. Compare quando **Trading panel** è attivato nella barra inferiore del grafico (oppure tasto destro → **Show Trading Panel, Ctrl Alt P**) e richiede **Trading Enabled** (l'icona \$ verde) — disattivare l'icona \$ nasconde automaticamente il pannello.

Esplora il pannello live qui sotto — passa il mouse su ogni pulsante e valore per vedere cosa fa, e fai clic sulla posizione SIM per osservare il P/L aggiornarsi.

[WIDGET: trading-panel-mock]

Quando usarlo

- Esegui dai grafici e vuoi inserimento ordini, uscite e bracket in un unico posto.
- Devi fare trading su un contratto diverso da quello nel grafico (grafico del mini, ordini sul micro).
- Vuoi azioni di rischio a un clic: **Cancel, Flat, Cancel and Flat, Breakeven**.
- Vuoi bracket automatici di stop/target (OCO) collegati a ogni ingresso.

Per il trading a clic in stile ladder sui livelli di prezzo, usa invece il DOM sul grafico — vedi DOM Trading sul grafico (ladder con click-trading).

Avvio rapido

1. Apri un grafico e fai clic sull'icona \$ finché diventa verde (Trading dal grafico spiega questo passaggio nel dettaglio).
2. Attiva **Trading panel** nella barra inferiore del grafico.
3. Imposta **Broker** su **SIM** e scegli un conto di simulazione (Conti di trading e simulazione).
4. Imposta **Qty** su 1 e inserisci un ordine di prova con **MKT**.
5. Chiudilo con **Flat**.

Come interpretarlo

Il blocco di intestazione ti mostra la tua esposizione a colpo d'occhio:

- **Open Qty** — quanti contratti (o azioni) detieni attualmente sullo strumento del pannello. 0 significa flat.
- **Open P/L** — profitto o perdita non realizzati della posizione aperta, aggiornati in tempo reale.
- **Daily P/L** — il profitto o la perdita totale della giornata per questo strumento.

Nel blocco OCO, fai attenzione all'icona **rossa (!)** accanto a **Mode**: significa che la quantità totale della strategia MULTI selezionata non corrisponde al campo **Qty** del pannello, e l'esecuzione è bloccata finché

non le fai corrispondere. I segni di spunta verdi indicano che le quantità sono allineate.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Blocco OCO del pannello di trading in modalità MULTI che mostra l'icona rossa con punto esclamativo accanto al menu a discesa Mode, con il campo Qty del pannello visibile con un valore non corrispondente `dc-it-trading-panel-reference-01.png`

Riferimento delle impostazioni

Intestazione — strumento e posizione

Controllo	Cosa fa
Menu a discesa del simbolo	Apri Select Instrument per scegliere il contratto su cui il pannello opera. Un grafico nuovo preseleziona il simbolo del grafico; dopo che modifichi uno dei due, grafico e pannello sono indipendenti (osservi NQ, operi su MNQ). Sono elencati solo gli exchange sottoscritti in Options → Symbol Manage — Symbol Manage: sottoscrivi gli exchange e mappa il tuo feed.
Open Qty	Dimensione della posizione aperta corrente sullo strumento del pannello.
Open P/L	P/L non realizzato di quella posizione.
Daily P/L	P/L realizzato più aperto della giornata per lo strumento.

Riga del conto

Controllo	Cosa fa
Qty	Dimensione in contratti del prossimo ordine. Il valore precompilato e il passo di incremento derivano da Options → Settings → Trading Quantity (per simbolo: Default Quantity e Increment Quantity). È un valore predefinito di comodo, non un limite — i tetti rigidi vanno nel Responsabile del rischio.
Broker	Quale connessione esegue l'ordine — una connessione feed/broker reale o SIM per il trading in simulazione.
Account	Il conto sotto quella connessione broker (rilevante per configurazioni multi-conto e prop firm).

Ticks diff.

Controllo	Cosa fa
Casella Ticks diff. + numero	Modifica i pulsanti BID/ASK . Disattivata (predefinito 0): BID acquista limit al miglior bid, ASK vende limit al miglior ask. Con una differenza N attivata: BID piazza il limit di acquisto N tick sotto il miglior bid, ASK piazza il limit di vendita N tick sopra il miglior ask. Usala per appoggiare ordini a una distanza fissa dietro il mercato con un solo clic.

Griglia dei pulsanti di ordine

Ogni riga ha un pulsante di acquisto (a sinistra) e uno di vendita (a destra).

Pulsante	Ordine inserito	Quando usarlo
MKT	Ordine a mercato	Vuoi entrare o uscire subito e accetti il prezzo corrente.
BID / ASK	Limit al miglior bid (acquisto) / miglior ask (vendita), con offset Ticks diff. se attivo	Ti unisci passivamente al miglior prezzo invece di attraversare lo spread.

Pulsante	Ordine inserito	Quando usarlo
LMT	Limit al prezzo che scegli	Acquista sotto il mercato o vendi sopra. Piazzato sul lato sbagliato viene eseguito immediatamente come ordine a mercato.
STP	Stop che attiva un ordine a mercato	Acquista sopra il mercato o vendi sotto — ingressi in breakout e stop protettivi.
STP LMT	Stop-limit	Evita lo slippage al trigger, con il rischio di non essere eseguito affatto.

Pulsanti di uscita e annullamento

Tutti e quattro agiscono solo sul simbolo attualmente selezionato nel pannello.

Pulsante	Cosa fa
Cancel	Annulla tutti gli ordini attivi (pendenti) — LMT/STP. Le posizioni aperte non vengono toccate.
Flat	Chiude solo la posizione aperta corrente.
Cancel and Flat	Chiude la posizione aperta e annulla tutti gli ordini attivi rimanenti.
Breakeven	Sposta lo stop al breakeven: prezzo di ingresso più il margine Breakeven - Ticks impostato in Options → Settings → General → Trading . 0 = esattamente all'ingresso; alzalo per coprire commissioni/slippage.

Blocco OCO Strategy

Il motore dei bracket — l'esecuzione di un'uscita annulla l'altra. Guida completa: Strategie OCO (One-Cancels-the-Other).

Controllo	Cosa fa
Interruttore OCO Strategy	Arma i bracket automatici per i nuovi ingressi.
Mode	SL/TP = uno stop loss e un target, ciascuno definito in tick o in denaro e attivabile individualmente. MULTI = strategie multi-bracket con nome per lo scaling out.
Campi SL / TP	Le distanze di stop loss e take profit (tick o denaro) in modalità SL/TP.
BE	Automazione del breakeven in modalità SL/TP (tick o denaro).
Trail	Automazione del trailing stop in modalità SL/TP, con i campi di importo di trailing e offset sottostanti.
Icona a ingranaggio (MULTI)	Apri l'editor Oco Strategy : dai un nome alla strategia, aggiungi bracket Stop/Target (ognuno con una quantità e un valore Ticks/Money , aggiunti tramite Add bracket), facoltativamente sposta lo stop a breakeven dopo l'esecuzione di un target, poi Save . Le strategie salvate diventano selezionabili nel pannello quando la modalità MULTI è attiva.
Radio Server / Client	Dove risiede il bracket. Server : gestito sul server del provider del feed dati — sopravvive alla chiusura della piattaforma o alla perdita di connessione. Client : gestito dentro DeepCharts — la piattaforma deve restare aperta e connessa altrimenti l'OCO non è effettivo. Client esiste perché alcuni provider di feed non offrono OCO lato server.
Link pending orders	Per un take profit e uno stop loss che hai già piazzato senza OCO: apre una finestra per selezionare i due ordini pendenti e collegarli retroattivamente in una coppia OCO.

Attenzione: Rithmic non consente gli OCO lato server insieme al copy trading. Se usi il Come configurare il Trade Copier su Rithmic, devi usare gli OCO lato **Client** — e mantenere la piattaforma aperta e online, altrimenti i tuoi bracket non scatteranno. Un singolo conto Rithmic senza il copier può usare normalmente Server.

Impostazioni correlate fuori dal pannello

Impostazione	Posizione	Cosa fa
Breakeven - Ticks	Options → Settings → General → Trading	Margine aggiunto all'ingresso quando il pulsante Breakeven sposta il tuo stop.
Frequency Limitation	Options → Settings → General → Trading	Numero massimo di ordini al secondo più una durata di pausa dopo il superamento — protegge da invii accidentali a raffica.
Default / Increment Quantity	Options → Settings → Trading Quantity	Valore iniziale e passo di incremento per simbolo del campo Qty . Cambiare il valore predefinito non modifica gli ordini attivi o le posizioni aperte — solo gli ordini futuri. Non è confermato se si applichi anche all'inserimento ordini con clic su DOM/grafico; verifica su un conto SIM.

Suggerimenti ed errori comuni

- **Pannello scomparso?** L'icona \$ di Trading Enabled è stata disattivata — nasconde automaticamente il pannello. Riarmala con **Ctrl Alt T**.
- **Limit eseguito istantaneamente al prezzo di mercato.** È stato piazzato sul lato sbagliato (limit di acquisto sopra / limit di vendita sotto). Il ladder a clic in DOM Trading sul grafico (ladder con click-trading) sceglie automaticamente tra LMT e STP in base al livello su cui fai clic, eliminando del tutto la decisione.
- **"Flat" vs "Cancel and Flat".** Flat chiude solo la posizione; uno stop o un target dimenticato resta attivo. Cancel and Flat elimina entrambi. A fine sessione, verifica nella finestra Ordini con il filtro **Submitted** che non sia rimasto nulla di attivo.
- **La strategia MULTI non viene eseguita.** Controlla il punto esclamativo rosso (!) — la quantità totale della strategia deve essere uguale al **Qty** del pannello. Modifica uno dei due per farli corrispondere.
- **I bracket sono spariti dopo la chiusura della piattaforma.** Erano lato Client. Solo gli OCO lato Server sopravvivono con la piattaforma chiusa.
- **Testa le modifiche di dimensione prima su SIM.** Alzare la quantità predefinita da 1 a 2 raddoppia la dimensione — e il rischio — di ogni ordine futuro su quel simbolo.

Articoli correlati

- Trading dal grafico
- Strategie OCO (One-Cancels-the-Other)
- DOM Trading sul grafico (ladder con click-trading)
- Finestra Ordini
- Responsabile del rischio
- Come configurare il Trade Copier