

Deep Profile Swing

Indicatori e analisi / Indicatori Deep | advanced | 5 min read | Centro Assistenza DeepCharts | August 24, 2026

Deep Profile Swing traccia automaticamente un profilo del volume su ogni swing di prezzo, in base a parametri personalizzati che imposti tu. Invece di profilare un periodo fisso come un giorno o una settimana, profila i movimenti stessi — ogni impulso e ogni ritracciamento ottiene la propria distribuzione di volume.

Questo lo rende uno strumento strutturale: ti mostra come il volume si è distribuito dentro una gamba del movimento, dove si trova il VWAP dello swing, e quali livelli creati durante lo swing potrebbero agire in seguito come offerta o domanda — anche attorno ai punti di Break of Structure (BOS).

Che cos'è

L'indicatore rileva gli swing con uno di quattro metodi (conteggio di barre, nuovi estremi, inversione assoluta o inversione in tick), poi costruisce un profilo — volume, ask/bid, delta, delta più volume, o percentuale di delta — su ogni swing rilevato. Può anche calcolare un VWAP per swing. Criteri di stop separati e indipendenti controllano quando uno swing è considerato terminato.

Se l'anatomia dei profili è nuova per te, esplora prima l'istogramma dal vivo qui sotto — passa il mouse sulle righe e nota il POC e l'area di valore, le stesse strutture che ogni profilo di swing porta con sé.

[WIDGET: volume-profile-lab]

Quando usarlo

- Fai trading sulla struttura di mercato e vuoi vedere il volume che ha costruito ogni gamba, non solo la forma della gamba.
- Cerchi zone di offerta/domanda ancorate all'attività effettiva degli swing invece che a finestre temporali arbitrarie.
- Vuoi un VWAP ancorato allo swing che riparte da zero a ogni nuovo movimento.
- Analizzi se una gamba di breakout è stata sostenuta da partecipazione reale (un profilo pieno e ben distribuito) o è stata sottile (una gamba vuota, a basso volume).

Avvio rapido

1. Apri un grafico e aggiungi **Deep Profile Swing** dal pulsante **Indicators** del grafico.
2. In **Main Swing Settings**, scegli uno **Swing Type** — **Reversal Tick** è un inizio pratico per i futures intraday: uno swing termina dopo che il prezzo si muove di un numero di tick prestabilito contro la direzione in corso.
3. Imposta la soglia di inversione (**Tick Rev.**) abbastanza grande da evitare che il rumore ordinario termini uno swing.
4. In **General settings**, imposta **VBP Type** su **Volume** e **Display Mode** su **Profile And Lines**.
5. Applica — ogni swing rilevato porta ora il proprio profilo.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Grafico con Deep Profile Swing attivo che mostra istogrammi di volume separati disegnati su tre swing di prezzo consecutivi, con le linee dei livelli degli swing estese verso destra

dc-it-deep-profile-swing-01.png

Se il grafico si affolla, passa **Display Mode** su **Lines Only** — mantieni i livelli chiave e perdi gli istogrammi.

Come leggerlo

- **Ogni profilo = uno swing.** L'istogramma mostra dove il volume si è concentrato dentro quella gamba. Un nodo grosso a metà swing marca una zona di battaglia; il volume che si assottiglia verso la fine dello

swing suggerisce che il movimento ha esaurito i partecipanti.

- **Massimi/minimi di swing con volume pesante adiacente** diventano spesso riferimenti di offerta o domanda alla visita successiva.
- **VWAP dello swing** (Length Type = VWAP): il prezzo medio ponderato per il volume del movimento stesso. Un prezzo che tiene sopra un VWAP di swing in salita mantiene la gamba costruttiva; una rottura confermata (vedi **VWAP Break Ticks**) termina il tracciamento per progettazione.
- **I tipi Delta e Delta Percentage** rivelano se lo swing è stato guidato da compratori o venditori aggressivi — un rally il cui profilo di swing mostra un delta debole o negativo è stato sollevato con poca aggressione e merita sospetto.

Riferimento delle impostazioni

Raggruppate come nella finestra di dialogo dell'indicatore.

General settings

Impostazione	Che cosa fa
VBP Type	Metodo di analisi del profilo: Volume (volume totale per livello — i prezzi più attivi dello swing), Ask Bid Volume (volume ask e bid separati per valutare l'equilibrio compratori/venditori), Delta (volume in acquisto meno volume in vendita — direzione della pressione), Delta and Total Volumes (entrambi combinati), Delta Percentage (delta come percentuale del volume totale — forza relativa della pressione)
Length Type	Base di calcolo: Swing (un profilo del volume per movimento di swing) o VWAP (prezzo medio ponderato per il volume all'interno dello swing)
Include Reversal Bar	Include o esclude dal profilo la barra di inversione che segna l'inizio di un nuovo swing
Display Mode	Profile And Lines (istogramma più linee dei livelli chiave) o Lines Only (solo linee dei livelli chiave — grafici puliti)

Main Swing Settings

Impostazione	Che cosa fa
Swing Type	Metodo di rilevamento: Left Right Bar (uno swing è un estremo con un numero definito di barre su ciascun lato), Highest Lowest (nuovi massimi/minimi rispetto al movimento precedente), Reversal Absolute (un movimento di prezzo fisso contro il trend innesca l'inversione), Reversal Tick (un numero definito di tick contro il trend — adatto al trading di breve termine)
Abs. Rev.	Movimento di prezzo minimo richiesto per un'inversione quando si usa Reversal Absolute
Tick Rev./Highest Lowest	Quantità di tick necessaria per il rilevamento dell'inversione o per l'identificazione di un nuovo massimo/minimo
Right Bar	Con Left Right Bar : quante barre a destra devono formarsi prima che uno swing sia convalidato

Swing Stop Settings

Questi parametri rispecchiano le Main Swing Settings ma operano in modo indipendente, così i criteri che terminano uno swing possono differire da quelli che lo rilevano.

Impostazione	Che cosa fa
Enable Stop Swing	Attiva o disattiva i criteri separati di terminazione dello swing

VWAP Swing Settings

Applicate quando **Length Type = VWAP**:

Impostazione	Che cosa fa
Swing Min Ticks	Tick minimi richiesti per avviare uno swing — filtra i movimenti piccoli
Swing Max Ticks	Tick massimi prima che lo swing corrente si chiuda e ne inizi uno nuovo — evita che un movimento enorme venga trattato come un unico swing
VWAP Break Ticks	Tick necessari per confermare una rottura del VWAP all'interno dello swing; una volta superati, il VWAP dello swing corrente smette di essere tracciato

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Finestra delle impostazioni di Deep Profile Swing aperta su Main Swing Settings con il menu a discesa Swing Type espanso che mostra i quattro metodi di rilevamento
 dc-it-deep-profile-swing-02.png

Suggerimenti ed errori comuni

- **Compaiono profili su ogni oscillazione?** Il rilevamento è troppo sensibile. Aumenta **Abs. Rev.**, **Tick Rev.** o **Right Bar** (quello usato dal tuo Swing Type), e valuta di abilitare le regole di Stop Swing.
- **Vuoi i livelli, non gli istogrammi: Display Mode = Lines Only.**
- **La linea del VWAP dello swing si ferma a metà movimento:** o è stato raggiunto **VWAP Break Ticks** (una rottura confermata ferma il tracciamento) o è stato toccato **Swing Max Ticks** (lo swing si è chiuso e ne è iniziato uno nuovo). Entrambi sono per progettazione, non un bug.
- **La scelta del metodo di rilevamento conta più dello stile.** Left Right Bar conferma tardi ma è stabile; l'inversione in tick/assoluta reagisce più in fretta ma si inverte più spesso nelle fasi laterali. Adattalo al tuo orizzonte temporale prima di regolare qualsiasi altra cosa.
- Scelte diverse in stile **Input Data** nella famiglia dei profili cambiano le forme — se questo profilo di swing non concorda con il tuo Deep Profile (Volume / Delta Profile), confronta prima le configurazioni.

Articoli correlati

- Deep Profile (Volume / Delta Profile)
- Capire il Volume Profile: POC, area di valore, HVN/LVN
- Capire il VWAP
- Swing Point
- Diversi tipi di dati di input per gli indicatori
- Come cambiare il layout degli indicatori