

# Oscillatore stocastico

Indicatori e analisi / Momentum e oscillatori | beginner | 4 min read | Centro Assistenza DeepCharts | August 24, 2026

L'oscillatore stocastico misura dove si colloca il prezzo di chiusura più recente all'interno del range massimo-minimo delle ultime barre. Creato da George Lane, è uno degli strumenti classici per individuare condizioni di ipercomprato e ipervenduto e potenziali inversioni di trend.

In DeepCharts l'indicatore traccia due linee in una propria area del grafico — la linea **K** (il calcolo principale) e la linea **D** (una media mobile della K) — tra livelli configurabili di ipercomprato e ipervenduto.

## Che cos'è

L'oscillatore risponde alla domanda: il prezzo sta chiudendo vicino alla parte alta o alla parte bassa del suo range recente? Una chiusura vicina alla parte alta del range spinge la lettura verso l'estremo superiore (zona di ipercomprato); una chiusura vicina alla parte bassa la spinge verso l'estremo inferiore (zona di ipervenduto). La linea D smussa la linea K, e l'interazione tra le due — gli incroci e le visite alle zone estreme — è ciò su cui operi.

## Quando usarlo

- Operi su mercati in range e vuoi un metodo ripetibile per calibrare gli ingressi ai bordi del range.
- Vuoi un trigger di momentum anticipato — l'incrocio di K su D reagisce più velocemente della maggior parte degli indicatori di trend.
- Vai a caccia di divergenze tra gli estremi di prezzo e gli estremi di momentum.
- Vuoi confermare i segnali di un altro oscillatore come l'Relative Strength Index (RSI) prima di agire.

## Avvio rapido

1. Apri un grafico e premi **Ctrl I** — oppure fai clic sull'icona a barre nella toolbar del grafico, poi su **Indicators** — per aprire l'**Indicator List**.
2. Cerca "Stochastic" e fai clic su **+** per aggiungerlo. L'oscillatore viene disegnato in una propria area del grafico sotto le barre di prezzo (vedi Come cambiare il layout degli indicatori).
3. Fai clic sull'icona a ingranaggio nella riga dell'indicatore per aprire le sue impostazioni.
4. All'inizio mantieni i valori predefiniti: **K Period 14**, **D Period 3**, **Smoothing Length 3**, con l'**Overbought Level** a 80 e l'**Oversold Level** a 20.

[ SCREENSHOT PLACEHOLDER ] Un grafico con l'oscillatore stocastico in una propria area sotto il prezzo, con le linee K e D che si incrociano dentro la zona di ipervenduto sotto la linea del livello 20

dc-it-stochastic-oscillator-01.png

## Come leggerlo

- **Zone estreme.** Letture sopra il livello di ipercomprato (80 di default) significano che il prezzo sta chiudendo vicino alla parte alta del suo range recente; letture sotto il livello di ipervenduto (20) indicano che sta chiudendo vicino alla parte bassa. In un range, queste zone segnalano potenziali aree di inversione.
- **Incroci K/D.** K che incrocia al rialzo D è un trigger di momentum rialzista; K che incrocia al ribasso D è ribassista. Gli incroci che avvengono dentro — o mentre si esce da — una zona estrema hanno il peso maggiore.
- **I trend inchiodano l'oscillatore.** In un trend forte la lettura può restare a lungo nella zona di ipercomprato o ipervenduto. Una lettura estrema da sola non è un segnale di inversione.

- **Divergenza.** Il prezzo segna un nuovo massimo mentre l'oscillatore segna un massimo più basso (o lo speculare sui minimi) — il momentum non sta confermando il movimento.

## Riferimento delle impostazioni

Apri la finestra di dialogo dall'icona a ingranaggio nella riga dell'indicatore nel pannello **Indicators**.

### Parametri

| Impostazione            | Cosa fa                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K Period</b>         | Numero di barre usate per calcolare il range massimo-minimo della linea K. Predefinito: 14. Periodi più corti reagiscono più in fretta ma generano più falsi segnali. |
| <b>D Period</b>         | Numero di periodi per la linea D — la media mobile della K. Predefinito: 3.                                                                                           |
| <b>Smoothing Length</b> | Smussamento aggiuntivo applicato alla linea K. Predefinito: 3. Aumentandolo, la K veloce e frastagliata diventa una linea più lenta e pulita.                         |

### Livelli

| Impostazione            | Cosa fa                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Overbought Level</b> | Linea di soglia superiore. Predefinito: 80. Colore e spessore sono personalizzabili. |
| <b>Oversold Level</b>   | Linea di soglia inferiore. Predefinito: 20. Colore e spessore sono personalizzabili. |

### Subgraph

| Impostazione                   | Cosa fa                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>K line color</b>            | Colore della linea K.                                   |
| <b>D line color</b>            | Colore della linea D.                                   |
| <b>Line style / Line width</b> | Stile di rendering e spessore di ciascuna linea.        |
| <b>Display options</b>         | Come le serie vengono disegnate nell'area del grafico.  |
| <b>Use secondary axis</b>      | Traccia l'oscillatore su un asse dei valori secondario. |

[ SCREENSHOT PLACEHOLDER ] La finestra delle impostazioni dell'oscillatore stocastico con K Period 14, D Period 3, Smoothing Length 3 e le impostazioni dei livelli con Overbought 80 e Oversold 20  
dc-it-stochastic-oscillator-02.png

## Suggerimenti ed errori comuni

- **Ipercomprato non significa vendere.** In un uptrend l'oscillatore vive sopra 80. Stabilisci prima lo stato del mercato, poi usa gli estremi come zone di inversione solo all'interno dei range.
- **Aspetta l'uscita, non l'ingresso.** Una lettura che esce dalla zona estrema (che rientra sotto 80 o risale sopra 20) è un segnale di timing più forte rispetto alla lettura che entra per la prima volta nella zona.
- **Regola lo smussamento prima del periodo.** Se la linea K è troppo rumorosa sui grafici veloci dei futures, aumenta **Smoothing Length** prima di accorciare **K Period** — mantieni la finestra di osservazione riducendo i falsi segnali.
- **Restringi i livelli sui simboli volatili.** 80/20 sono convenzioni; su strumenti che toccano costantemente gli estremi, soglie più ampie come 90/10 filtrano i segnali deboli.

## Articoli correlati

- Relative Strength Index (RSI)
- Williams %R
- MACD
- Commodity Channel Index (CCI)
- Diversi tipi di dati di input per gli indicatori
- Come cambiare il layout degli indicatori