

Deep Profile Values

Indicatori e analisi / Indicatori Deep | advanced | 8 min read | Centro Assistenza DeepCharts | August 24, 2026

Deep Profile Values (chiamato anche VBP Values) traccia sul grafico i valori chiave dell'analisi volume-by-price — Volume POC, Value Area, VWAP con deviazioni standard, Peaks e Valleys — senza disegnare le distribuzioni di volume stesse. Ottieni i livelli che contano su un grafico pulito.

Dove Deep Profile (Volume / Delta Profile) mostra l'istogramma completo, questo indicatore ne estrae solo gli output, e aggiunge una logica di estensione delle linee abbastanza potente da tracciare i POC naked (vergini) — livelli che il prezzo non è mai tornato a toccare.

Che cos'è

L'indicatore calcola un profilo del volume su un periodo che definisci tu (composite, multipli, visibile o personalizzato) e poi disegna solo i livelli di riferimento risultanti come linee: il point of control, i confini dell'area di valore, il VWAP e le sue bande di deviazione, e i nodi ad alto/basso volume. Ogni famiglia di linee ha i propri controlli di visualizzazione, estensione e stile, più un riepilogo dati opzionale per profilo.

Il profilo dal vivo qui sotto mostra da dove provengono quei livelli — il POC e i confini dell'area di valore poggiano sull'istogramma da cui sono calcolati. Trascina la Value Area % per vedere muoversi VAH e VAL.

[WIDGET: volume-profile-lab]

Quando usarlo

- Fai trading sui livelli del profilo (POC, VAH/VAL, VWAP) ma vuoi candele leggibili — nessun istogramma sovrapposto.
- Tracci i POC naked/vergini attraverso i giorni: livelli mai toccati che spesso agiscono da calamite alla rivisitazione.
- Vuoi il VWAP con bande a $\pm 1/\pm 2/\pm 3$ deviazioni standard ancorate a un periodo di profilo.
- Vuoi i livelli chiave di più periodi sullo schermo contemporaneamente (l'impostazione **Number of Profiles**).

Avvio rapido

1. Apri un grafico e aggiungi **Deep Profile Values** dal pulsante **Indicators** del grafico.
2. Imposta **VBP Period** su **Multiples** con **Length Type** = Days e **Length Value** = 1 così ogni giorno produce il proprio set di livelli.
3. Nella sezione **POC**, attiva **Enable** e imposta **Extend Line** su **Till Interaction**.
4. In **Value Area**, abilita le linee con **% Value Area** = 70.
5. Applica — il POC e i confini dell'area di valore di ogni giorno vengono ora disegnati come linee, e le linee del POC che il prezzo non ha ancora rivisitato continuano a estendersi: quelli sono i tuoi POC naked.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Grafico con Deep Profile Values attivo che mostra le linee dei POC giornalieri e dei confini dell'area di valore; una linea POC più vecchia si estende intatta per diversi giorni, annotata come POC naked
dc-it-deep-profile-values-01.png

Come leggerlo

- **POC** — il prezzo a maggior volume del periodo. Può essere mostrato fisso, developing (aggiornato in tempo reale al variare del volume), o con evidenziazione delle zone di spostamento.
- **Value Area** — la fascia di prezzo che contiene la percentuale configurata del volume del periodo (il 70% è la scelta convenzionale). I suoi confini alto e basso sono i classici riferimenti VAH/VAL.

- **VWAP** — il prezzo medio ponderato per il volume. Scambiare sopra di esso significa pagare più della media ponderata per il volume — "caro" rispetto agli affari della sessione; sotto è "conveniente". Le istituzioni lo usano come benchmark di esecuzione.
- **Deviazioni standard del VWAP** — ± 1 è l'intervallo tipico in cui il prezzo di solito rimane; ± 2 marca condizioni significativamente tirate; ± 3 è raro e segnala un movimento estremo.
- **Peaks e Valleys** — i peaks sono aree concentrate ad alto volume (forte interesse del mercato); le valleys sono vuoti a basso volume che il prezzo tende ad attraversare rapidamente.
- **Livelli naked (vergini)** — con **Extend Line = Till Interaction**, una linea si ferma nel momento in cui il prezzo la tocca. Qualsiasi linea che continua a estendersi non è mai stata rivisitata: un POC naked o un livello non testato. Questa è la meccanica chiave dell'indicatore.

Vedi Capire il Volume Profile: POC, area di valore, HVN/LVN e Capire il VWAP per i concetti alla base di questi livelli.

Riferimento delle impostazioni

Raggruppate come nella finestra di dialogo dell'indicatore.

Nota: L'opzione di estensione continua della linea è indicata come **Till End Window** in alcune sezioni e **Till End Interaction** in altre. **[CONFIRM: exact label of the continuous Extend Line option in each section of the Deep Profile Values dialog]**

General settings

Impostazione	Che cosa fa
VBP Period	Intervallo di riferimento: Composite (tutti i dati caricati in un unico profilo), Multiples (profili separati per intervallo di tempo), Visible (basato sulla porzione di grafico attualmente visibile), Personalized (periodo manuale da date/orari specifici)
Length Type	Unità di misura del profilo: Minutes, Days, Weeks, Months o Volume
Length Value	Quante unità di Length Type copre ogni profilo

Custom Period

Impostazione	Che cosa fa
Start Date/Time	Inizio del periodo quando VBP Period è impostato sulla modalità personalizzata

Data settings

Impostazione	Che cosa fa
Input Data	Base di calcolo: Volume (volume totale per livello), Order (quantità di ordini in acquisto/vendita), Aggregate Trades (scambi combinati allo stesso prezzo), Number of Trades (frequenza delle transazioni per livello). Vedi Diversi tipi di dati di input per gli indicatori
Filter Min	Soglia minima di volume per l'inclusione
Max Filter	Tetto massimo, che esclude i volumi molto grandi che distorcono

Auto Grouping

Impostazione	Che cosa fa
Type	Automatic (adatta il raggruppamento dei tick al mercato) o Manual (lo specifichi tu)
Grouping Factor	Intensità dell'aggregazione in modalità Automatic — più alto significa più aggregazione
Tick in Manual	Quantità di tick raggruppati in modalità Manual

Plot settings

Impostazione	Che cosa fa
Number of Profiles	Quanti profili mostrano i propri valori simultaneamente per il periodo selezionato

POC

Impostazione	Che cosa fa
Enable	Mostra il POC — il livello di prezzo a maggior volume
Show Line	Metodo di visualizzazione: Show (linea fissa al livello di volume massimo), Developing (linea dinamica che si aggiorna al muoversi del POC), Extend Shifted (evidenzia le zone in cui il POC si è spostato durante la sua evoluzione)
Extend Line	None (nessuna estensione oltre il periodo), Till Interaction (si estende finché il prezzo tocca o supera il livello — le linee sopravvissute sono i POC naked), Till End Window (continua su tutto il grafico)
Line-Color / Line Width	Stile della linea del POC
Dev. POC Start Time	Quando inizia il calcolo del POC dinamico (developing)
Shifted POC Tick Grouping	Quanti tick si raggruppano prima che una posizione del POC conti come spostata
Opacity POC Grouping	Visibilità della visualizzazione del POC raggruppato — più alto è più visibile

Value Area

Impostazione	Che cosa fa
Enable	Mostra l'area di valore — la fascia che contiene la percentuale impostata di volume
% Value Area	La soglia percentuale (es. 70% disegna la fascia che contiene il 70% del volume totale)
Show Line	Disegna le linee che delimitano il Value Area High e Low
Developing	Modalità dinamica — traccia gli spostamenti dell'area di valore al variare del volume scambiato
Extend Line	None , Till Interaction , o continua su tutto il grafico
Line Color / Line Width	Stile delle linee dell'area di valore

Peaks e Valleys

Impostazione	Che cosa fa
Sensitivity	Precisione del rilevamento — più alta dà meno rilevamenti (più significativi), più bassa ne dà di più
Exclude High/Low	Rimuove automaticamente picchi/valli nelle zone estreme superiore e inferiore del profilo

Impostazione	Che cosa fa
Peak: Enable / Minimum Volume / Extend Line / Line Width / Line Color	Visualizzazione delle linee dei picchi, la loro soglia di volume, modalità di estensione (None, Till Interaction, Till End Window) e stile
Valley: Enable / Minimum Volume / Extend Line / Line Width / Line Color	Gli stessi controlli per le linee delle valli

VWAP

Impostazione	Che cosa fa
Enable	Mostra la linea del VWAP
Extend Line	None, Till Interaction , o continua su tutto il grafico
Line Color / Line Width	Stile della linea del VWAP
Developing VWAP	VWAP dinamico in tempo reale che si aggiorna con ogni nuovo volume
Enable Bands	Mostra l'involuppo di deviazioni standard attorno al VWAP
Envelope Settings	Apri la personalizzazione delle bande, incluso quante deviazioni standard disegnare

Summary

Impostazione	Che cosa fa
Enable-Summary	Mostra un riepilogo dati per profilo — volume totale, delta, scambi, tick e statistiche correlate
Volume Summary	Mostra il volume totale scambiato
Trade Summary	Mostra il conteggio totale delle transazioni per il periodo del profilo
Text Color / Ask Color / Bid Color	Colori per il testo del riepilogo e per i suoi valori di volume ask/bid

Customized Timetable

Impostazione	Che cosa fa
Filter Mode	None (tutti i dati, senza filtri), Filter (un filtro temporale personalizzato su un periodo specifico), Split (divide il profilo per sessioni, es. mattina/pomeriggio)
Ini Session / End Session	Orari di inizio e fine della sessione di trading

Attenzione: Gli orari di sessione della Customized Timetable fanno riferimento esclusivamente al fuso orario statunitense. Se fai trading da un'altra regione, converti i confini delle tue sessioni prima di inserirli, altrimenti i profili copriranno le ore sbagliate.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Finestra delle impostazioni di Deep Profile Values aperta sulla sezione POC con i menu a discesa Show Line ed Extend Line, con Till Interaction selezionato [dc-it-deep-profile-values-02.png](#)

Suggerimenti ed errori comuni

- **A caccia di POC naked:** imposta l'**Extend Line** del POC su **Till Interaction** — le linee che sopravvivono sono i livelli mai toccati. Con **Till End Window** ogni linea si estende per sempre e la distinzione naked/testato scompare.
- **Troppe linee di picchi/valli:** aumenta **Sensitivity** — valori più alti danno rilevamenti meno numerosi ma più significativi — e usa la soglia **Minimum Volume** di ogni famiglia di linee.

- **I livelli si spostano quando zoomi:** il raggruppamento Automatic ricalcola le altezze delle barre; imposta il raggruppamento su Manual (Tick in Manual = 1) per bloccare i prezzi dei livelli.
- **I valori non concordano con il tuo istogramma Deep Profile:** confronta VBP Period, Input Data e raggruppamento tra i due indicatori — calcolano in modo indipendente con le proprie impostazioni.
- **Schermo sovraccarico:** questo indicatore può disegnare POC, VA, VWAP, bande, picchi e valli allo stesso tempo. Abilita una famiglia alla volta e mantieni solo quello su cui fai davvero trading.

Articoli correlati

- Deep Profile (Volume / Delta Profile)
- Capire il Volume Profile: POC, area di valore, HVN/LVN
- Capire il VWAP
- VWAP Envelopes
- Dynamic POC
- Diversi tipi di dati di input per gli indicatori