## Staukontrolle durch Active Queue Management



**Thomas Fischer** 

Betreuer: Martin Metzker 05/12.07.2014





- Einführung und Motivation
- Staukontrolle in Netzen
- Definition und Anwendung von AQM
- Drei Beispiele für AQM Algorithmen
  - RED
  - BLUE
  - AVQ
- Vergleich der vorgestellten Algorithmen
  - BLUE vs. RED
  - AVQ vs. RED
- Zusammenfassung





- Einführung und Motivation
- Staukontrolle in Netzen
- Definition und Anwendung von AQM
- Drei Beispiele für AQM Algorithmen
  - RED
  - BLUE
  - AVQ
- Vergleich der vorgestellten Algorithmen
  - BLUE vs. RED
  - AVQ vs. RED
- Zusammenfassung



Random Early Detection, Floyd und Van Jacobson 1993



Random Early Detection, Floyd und Van Jacobson 1993

### Prinzip:

Ankommende Pakete werden mit bestimmter Wahrscheinlichkeit markiert, die sich proportional zum Anteil der Übertragungsrate verhält, welche diese Verbindung belegt.



Random Early Detection, Floyd und Van Jacobson 1993

### Prinzip:

Ankommende Pakete werden mit bestimmter Wahrscheinlichkeit markiert, die sich proportional zum Anteil der Übertragungsrate verhält, welche diese Verbindung belegt.

"Markieren" kann dabei Fallenlassen des Pakets oder setzen des ECN-Bits sein



Messgröße: durchschnittliche Queuelänge  $Q_{avg}$ :



## Messgröße: durchschnittliche Queuelänge $Q_{avg}$ :

$$Q_{avg} = (1 - w_q) Q_{avg} + w_q \cdot q$$

, mit Queuelänge q und Gewicht der Queue  $w_q$ 



Messgröße: durchschnittliche Queuelänge  $Q_{avg}$ :

$$Q_{avg} = (1 - w_q) Q_{avg} + w_q \cdot q$$

, mit Queuelänge q und Gewicht der Queue  $w_q$ 

Vergleichsparameter  $Q_{min}$  und  $Q_{max}$ :



## Messgröße: durchschnittliche Queuelänge $Q_{avg}$ :

$$Q_{avg} = (1 - w_q) Q_{avg} + w_q \cdot q$$

, mit Queuelänge q und Gewicht der Queue  $w_q$ 

Vergleichsparameter  $Q_{min}$  und  $Q_{max}$ :

-  $Q_{min} > Q_{avg}$ : keine Aktion



## Messgröße: durchschnittliche Queuelänge $Q_{avg}$ :

$$Q_{avg} = (1 - w_q) Q_{avg} + w_q \cdot q$$

, mit Queuelänge q und Gewicht der Queue  $w_q$ 

Vergleichsparameter  $Q_{min}$  und  $Q_{max}$ :

- $-Q_{min} > Q_{avg}$ : keine Aktion
- $-Q_{min} < Q_{avg} < Q_{max}$ : markieren mit Wahrscheinlickeit  $p_a$



## Messgröße: durchschnittliche Queuelänge $Q_{avg}$ :

$$Q_{avg} = (1 - w_q) Q_{avg} + w_q \cdot q$$

, mit Queuelänge q und Gewicht der Queue  $w_q$ 

## Vergleichsparameter $Q_{min}$ und $Q_{max}$ :

- $-Q_{min} > Q_{avg}$ : keine Aktion
- $-Q_{min} < Q_{avg} < Q_{max}$ : markieren mit Wahrscheinlickeit  $p_a$
- $-Q_{ava} > Q_{max}$ : immer markieren



Markierungswahrscheinlichkeit  $p_b$ :



## Markierungswahrscheinlichkeit $p_b$ :

$$p_b = max_b \cdot \frac{Q_{avg} - Q_{min}}{Q_{max} - Q_{min}}$$
, mit  $max_b$ , dem Maximum für  $p_b$ 



## Markierungswahrscheinlichkeit $p_b$ :

$$p_b = max_b \cdot \frac{Q_{avg} - Q_{min}}{Q_{max} - Q_{min}}$$
, mit  $max_b$ , dem Maximum für  $p_b$ 

finale Markierungswahrscheinlichkeit  $p_a$ :



## Markierungswahrscheinlichkeit $p_b$ :

$$p_b = max_b \cdot \frac{Q_{avg} - Q_{min}}{Q_{max} - Q_{min}}$$
, mit  $max_b$ , dem Maximum für  $p_b$ 

## finale Markierungswahrscheinlichkeit $p_a$ :

$$p_a = \frac{p_b}{1 - z \cdot p_b}$$
 , mit Zähler z



RED kann auch Bytelänge (Anzahl an Bytes eines Pakets) anstatt Queuelänge in Paketen nutzen. Dafür Modifikation von  $p_b$  zu



RED kann auch Bytelänge (Anzahl an Bytes eines Pakets) anstatt Queuelänge in Paketen nutzen. Dafür Modifikation von  $p_b$  zu

$$p_b = p_b \cdot \frac{Paketbytes}{maximale \ Paketbytes}$$



## Algorithmus:



### Algorithmus:

for jedes ankommende Paket do

Berechne  $Q_{avg}$ ;

if  $Q_{min} < Q_{avg} < Q_{max}$  then

Berechne  $p_a$ ;

Markiere ankommendes Paket mit Wahrscheinlichkeit  $p_a$ ;

else if  $Q_{max} < Q_{avq}$  then

Markiere ankommendes Paket

end



1999, Feng et.al., University of Michigan mit IBM



1999, Feng et.al., University of Michigan mit IBM

entwickelt, um Schwachstellen von RED zu verbessern:



1999, Feng et.al., University of Michigan mit IBM

entwickelt, um Schwachstellen von RED zu verbessern:

RED benötigt viele Parameter, welche konfiguriert werden müssen



1999, Feng et.al., University of Michigan mit IBM

entwickelt, um Schwachstellen von RED zu verbessern:

- RED benötigt viele Parameter, welche konfiguriert werden müssen
- RED funktioniert nur gut, wenn richtig konfiguriert und ausreichend Pufferplatz



1999, Feng et.al., University of Michigan mit IBM

entwickelt, um Schwachstellen von RED zu verbessern:

- RED benötigt viele Parameter, welche konfiguriert werden müssen
- RED funktioniert nur gut, wenn richtig konfiguriert und ausreichend Pufferplatz

**➡** BLUE als neues Verfahren



Kennt nur eine globale Markierungswahrscheinlichkeit  $p_m$ 



Kennt nur eine globale Markierungswahrscheinlichkeit  $p_m$ 

Nutzt Paketverlust und Verbindungsauslastung zur Berechnung von  $p_m$ 



Kennt nur eine globale Markierungswahrscheinlichkeit  $p_m$ 

Nutzt Paketverlust und Verbindungsauslastung zur Berechnung von  $p_{\scriptscriptstyle m}$ 

Kann Pakete fallen lassen oder ECN-Bit setzen





### Ablauf:

– Jedes ankommende Paket wird mit Wahrscheinlichkeit  $p_m$  markiert



- Jedes ankommende Paket wird mit Wahrscheinlichkeit  $p_m$  markiert
- $p_m$  ändert sich auf Basis verloren gegangener Pakete bzw. ungenutzter Verbindungen:



- Jedes ankommende Paket wird mit Wahrscheinlichkeit  $p_m$  markiert
- $p_m$  ändert sich auf Basis verloren gegangener Pakete bzw. ungenutzter Verbindungen:
  - Router erfährt, dass Paket verloren: p<sub>m</sub> → p<sub>m</sub> + d<sub>1</sub>



- Jedes ankommende Paket wird mit Wahrscheinlichkeit  $p_m$  markiert
- $p_m$  ändert sich auf Basis verloren gegangener Pakete bzw. ungenutzter Verbindungen:
  - Router erfährt, dass Paket verloren: p<sub>m</sub> → p<sub>m</sub> + d<sub>1</sub>
  - Router erkennt ungenutzte Verbindung:  $p_m \rightarrow p_m d_2$



- Jedes ankommende Paket wird mit Wahrscheinlichkeit  $p_m$  markiert
- $p_m$  ändert sich auf Basis verloren gegangener Pakete bzw. ungenutzter Verbindungen:
  - Router erfährt, dass Paket verloren: p<sub>m</sub> → p<sub>m</sub> + d<sub>1</sub>
  - Router erkennt ungenutzte Verbindung:  $p_m \rightarrow p_m d_2$
- Zusätzlich  $freeze\_time$ : Zeitintervall, dass zwischen Änderungen an  $p_m$  gewartet werden muss, damit Änderungen wirksam werden können



## Algorithmus:



### Algorithmus:

for jedes ankommende Paket do

if Paketverlust && (now – last\_update) < freeze\_time then</pre>

$$p_m = p_m + d_1;$$

*last\_update = now;* 

if Verbindung frei && (now – last\_update) < freeze\_time
then</pre>

$$\rho_m = \rho_m - d_2;$$

*last update = now;* 

#### end

# **BLUE**



### Wahl der Parameter:

## **BLUE**



#### Wahl der Parameter:

-  $d_1$  (Erhöhung von  $p_m$ ) sollte deutlich größer als  $d_2$  (Reduzierung von  $p_m$ ) sein, da auf Staus sehr schnell reagiert werden muss

## **BLUE**



#### Wahl der Parameter:


- $d_1$  (Erhöhung von  $p_m$ ) sollte deutlich größer als  $d_2$  (Reduzierung von  $p_m$ ) sein, da auf Staus sehr schnell reagiert werden muss
- freeze\_time wurde von Autoren in Versuchen konstant gehalten; sollte aber zufällig gewählt werden, um globale Synchronisation zu vermeiden



Adaptive Virtual Queue, Kunniyur und Srikant, 2001



### Adaptive Virtual Queue, Kunniyur und Srikant, 2001



Prinzip: nutze virtuelle Queue, deren Größe dynamisch angepasst wird, um bessere Leistungsgrenzen zu erhalten



Keine Markierungswahrscheinlichkeiten; Entscheidung über Markieren wird anhand der Kapazität der virtuellen Queue getroffen



Keine Markierungswahrscheinlichkeiten; Entscheidung über Markieren wird anhand der Kapazität der virtuellen Queue getroffen

Unterstützt Fallenlassen von Paketen und das Setzen des ECN-Bits



Virtuelle Queue mit Kapazität  $C_{\nu} \le C$ , C ist Kapazität der tatsächlichen Verbindung, zu Beginn  $C_{\nu} = C$ 



Virtuelle Queue mit Kapazität  $C_v \le C$ , C ist Kapazität der tatsächlichen Verbindung, zu Beginn  $C_v = C$ 

Überprüfe für ankommende Pakete, ob virtuelle Queue Paket aufnehmen könnte:



Virtuelle Queue mit Kapazität  $C_{\nu} \le C$ , C ist Kapazität der tatsächlichen Verbindung, zu Beginn  $C_{\nu} = C$ 

Überprüfe für ankommende Pakete, ob virtuelle Queue Paket aufnehmen könnte:

- Falls ja: Paket in tatsächliche Queue einreihen



Virtuelle Queue mit Kapazität  $C_{\nu} \le C$ , C ist Kapazität der tatsächlichen Verbindung, zu Beginn  $C_{\nu} = C$ 

Überprüfe für ankommende Pakete, ob virtuelle Queue Paket aufnehmen könnte:

- Falls ja: Paket in tatsächliche Queue einreihen
- Falls nein: Paket markieren



Kapazität der virtuellen Queue wird bei jedem ankommenden Paket angepasst gemäß

$$\dot{C}_{v} = \alpha (\gamma \cdot C - \lambda)$$



Kapazität der virtuellen Queue wird bei jedem ankommenden Paket angepasst gemäß

$$\dot{C}_{v} = \alpha (\gamma \cdot C - \lambda)$$

#### wobei

- α ein Glättungsparameter



Kapazität der virtuellen Queue wird bei jedem ankommenden Paket angepasst gemäß

$$\dot{C}_{v} = \alpha (\gamma \cdot C - \lambda)$$

#### wobei

- α ein Glättungsparameter
- γ die angestrebte Auslastung der Verbindung



Kapazität der virtuellen Queue wird bei jedem ankommenden Paket angepasst gemäß

$$\dot{C}_{v} = \alpha (\gamma \cdot C - \lambda)$$

#### wobei

- α ein Glättungsparameter
- γ die angestrebte Auslastung der Verbindung
- λ die Ankunftsrate der Verbindung



Kapazität der virtuellen Queue wird bei jedem ankommenden Paket angepasst gemäß

$$\dot{C}_{v} = \alpha (\gamma \cdot C - \lambda)$$

#### wobei

- α ein Glättungsparameter
- γ die angestrebte Auslastung der Verbindung
- λ die Ankunftsrate der Verbindung

Da keine Pakete in virtuelle Queue eingereiht werden ist lediglich die Kapazität von Interesse

## Algorithmus:





### Algorithmus:

for jedes ankommende Paket do

if 
$$VQ = max(VQ - C_v(t - s), 0)$$
 then

Paket markieren;

#### else

$$VQ = VQ + b;$$

$$C_{v} = max(min(C_{v} + \alpha \cdot \gamma \cdot C(t - s), C) - \alpha \cdot b, 0);$$

$$s = t;$$

#### end



### Algorithmus:

for jedes ankommende Paket do

if 
$$VQ = max(VQ - C_v(t - s), 0)$$
 then

Paket markieren;

#### else

$$VQ = VQ + b;$$

$$C_{v} = max(min(C_{v} + \alpha \cdot \gamma \cdot C(t - s), C) - \alpha \cdot b, 0);$$

$$s = t;$$

#### end

B: Puffergröße, s: Ankunftszeit des letzten Pakets,

t: aktuelle Zeit, b: Paketgröße, VQ: Bytes in virt. Queue





- Einführung und Motivation
- Staukontrolle in Netzen
- Definition und Anwendung von AQM
- Drei Beispiele für AQM Algorithmen
  - RED
  - BLUE
  - AVQ
- Vergleich der vorgestellten Algorithmen
  - BLUE vs. RED
  - AVQ vs. RED
- Zusammenfassung



Von den Autoren von BLUE



Von den Autoren von BLUE

### Aufbau:

- ECN aktiviert





- ECN aktiviert
- Messen der Auslastung und Paketverluste nach 100s Übertragung + 100s Warten





- ECN aktiviert
- Messen der Auslastung und Paketverluste nach 100s Übertragung + 100s Warten
- RED:  $Q_{min} = 20\%$ ,  $Q_{max} = 80\%$





- ECN aktiviert
- Messen der Auslastung und Paketverluste nach 100s Übertragung + 100s Warten
- RED:  $Q_{min} = 20\%$ ,  $Q_{max} = 80\%$
- BLUE:  $d_1 = 10 \cdot d_2$





- ECN aktiviert
- Messen der Auslastung und Paketverluste nach 100s Übertragung + 100s Warten
- RED:  $Q_{min} = 20\%$ ,  $Q_{max} = 80\%$
- BLUE:  $d_1 = 10 \cdot d_2$
- Variation der Buffergröße von 100 KB bis 1000 KB, entspricht Verzögerung von 17,8 ms bis 178 ms



1000 Quellen:




1000 Quellen:

Auslastung bei beiden 100%



### 1000 Quellen:

Auslastung bei beiden 100%



05/12.07.2014


Active Queue Management



1000 Quellen:

4000 Quellen:

Auslastung bei beiden 100%



05/12.07.2014


Active Queue Management



1000 Quellen:

50.0

Auslastung bei beiden 100%



100.0

Buffer Size (in ms of delay)

150.0

4000 Quellen:

Auslastung bei beiden 100%

0.0

200.0




1000 Quellen:

Auslastung bei beiden 100%

4000 Quellen:

Auslastung bei beiden 100%



05/12.07.2014

Active Queue Management

# AVQ vs. RED



Von den Autoren von AVQ

## AVQ vs. RED



Von den Autoren von AVQ

#### Aufbau:

- Versuch A: ECN aktiviert, B: ECN deaktiviert

## AVQ vs. RED



#### Von den Autoren von AVQ

- Versuch A: ECN aktiviert, B: ECN deaktiviert
- Messen der Auslastung und Paketverluste nach 30 60 ms





#### Von den Autoren von AVQ

- Versuch A: ECN aktiviert, B: ECN deaktiviert
- Messen der Auslastung und Paketverluste nach 30 60 ms
- Flaschenhals Queuelänge: 100 Pakete bzw. 1000 bytes



#### Von den Autoren von AVQ

#### Aufbau:

- Versuch A: ECN aktiviert, B: ECN deaktiviert
- Messen der Auslastung und Paketverluste nach 30 60 ms
- Flaschenhals Queuelänge: 100 Pakete bzw. 1000 bytes
- RED:  $Q_{min} = 37\%$ ,  $Q_{max} = 75\%$



#### Von den Autoren von AVQ

#### Aufbau:

- Versuch A: ECN aktiviert, B: ECN deaktiviert
- Messen der Auslastung und Paketverluste nach 30 60 ms
- Flaschenhals Queuelänge: 100 Pakete bzw. 1000 bytes
- RED:  $Q_{min} = 37\%$ ,  $Q_{max} = 75\%$
- AVQ: A:  $\gamma = 98\%$  B:  $\gamma = 100\%$ ;  $\alpha = 0.15$



#### Von den Autoren von AVQ

#### Aufbau:

- Versuch A: ECN aktiviert, B: ECN deaktiviert
- Messen der Auslastung und Paketverluste nach 30 60 ms
- Flaschenhals Queuelänge: 100 Pakete bzw. 1000 bytes
- RED:  $Q_{min} = 37\%$ ,  $Q_{max} = 75\%$
- AVQ: A:  $\gamma = 98\%$  B:  $\gamma = 100\%$ ;  $\alpha = 0.15$
- A: Variation der FTP Verbindungen von 20 bis 180;
  - B: 40 FTP Verbindungen, steigende Anzahl an short-flows



A (FTP Variation):





## A (FTP Variation):

Auslastung RED: 90% - 85%


Auslastung AVQ: 95% - 98%



## A (FTP Variation):

Auslastung RED: 90% - 85%

Auslastung AVQ: 95% - 98%



05/12.07.2014


Active Queue Management



### A (FTP Variation):

Auslastung RED: 90% - 85%

Auslastung AVQ: 95% - 98%



05/12.07.2014

Active Queue Management


B (short flows Variation):



#### A (FTP Variation):

Auslastung RED: 90% - 85%

Auslastung AVQ: 95% - 98%



#### B (short flows Variation):

Auslastung RED: 94% - 99 %

Auslastung AVQ: 100%

05/12.07.2014

Active Queue Management

05/12.07.2014



#### A (FTP Variation):

Auslastung RED: 90% - 85%


Auslastung AVQ: 95% - 98%

# 2 1.8 - 1.6 - 2 1.4 - 2 1.4 - 2 1.5 -

#### B (short flows Variation):

Auslastung RED: 94% - 99 %

Auslastung AVQ: 100%



Active Queue Management

# Gliederung



- Einführung und Motivation
- Staukontrolle in Netzen
- Definition und Anwendung von AQM
- Drei Beispiele für AQM Algorithmen
  - RED
  - BLUE
  - AVQ
- Vergleich der vorgestellten Algorithmen
  - BLUE vs. RED
  - AVQ vs. RED
- Zusammenfassung



**AQM Algorithmen notwendig** 



**AQM Algorithmen notwendig** 

Es gibt zahlreiche, weitere Algorithmen



**AQM Algorithmen notwendig** 

Es gibt zahlreiche, weitere Algorithmen

Wichtig für die Zukunft: Einführung von AQM im Internet auf allen Routern (RED bereits 1998 in RFC 2309 empfohlen, noch vor ECN, welches 1999 in RFC 2481 erwähnt)



**AQM Algorithmen notwendig** 

Es gibt zahlreiche, weitere Algorithmen

Wichtig für die Zukunft: Einführung von AQM im Internet auf allen Routern (RED bereits 1998 in RFC 2309 empfohlen, noch vor ECN, welches 1999 in RFC 2481 erwähnt)

Alternative Verfahren zur Staukontrolle: z.B. Zugangssteuerung oder Routing unter Verkehrsberücksichtigung

## Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Fragen?