




Aprendizaje Guiado con NotebookLM

**Normas nacionales
e internacionales (IVSC, TEGOVA,
RICS, IPMSC, AVE y ABNT)**



Introducción

Este material es una pieza clave del curso "Valuación Aumentada con NotebookLM", diseñado específicamente para transformar la manera en que interactuamos con la tecnología y marca el paso definitivo en la evolución tecnológica: la transición de usar la Inteligencia Artificial como un consultor pasivo a desplegarla como una fuerza de trabajo activa.

El presente documento, "17. Aprendizaje Guiado NotebookLM – Normas nacionales e internacionales", constituye un recurso integral de estudio diseñado para consolidar el conocimiento sobre el marco normativo y técnico que rige la valoración de activos a nivel global y local. Este material sintetiza los principios fundamentales establecidos por las principales organizaciones de estandarización, facilitando la comprensión de las mejores prácticas aceptadas en la industria.

El contenido abarca una revisión transversal de normativas internacionales de prestigio, incluyendo las Normas Internacionales de Valoración (IVS) y el Libro Rojo de RICS (Normas Globales), así como los Estándares Europeos de Valoración (EVS 2025). A nivel nacional, se integran las directrices técnicas de la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV) y la Orden ECO/805/2003 para España, junto con la extensa serie normativa ABNT NBR 14653 aplicable en Brasil.

A través de este compendio, se exploran conceptos críticos como las bases de valor (Valor de Mercado, Valor de Inversión, Valor Hipotecario), la ética profesional y la competencia técnica. Se presta especial atención a las metodologías de valoración —incluyendo los métodos comparativos, de coste, de renta y residual— y a la estandarización en la medición de inmuebles según IPMS. Además, el documento aborda los desafíos contemporáneos de la profesión, tales como el uso y validación de Modelos de Valoración Automatizados (AVM), el tratamiento de datos masivos y la creciente importancia de los factores de sostenibilidad (ESG) en la determinación del valor.

Creador/compilador

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.¹
Febrero 2026

¹ El profesor Miguel Camacaro Pérez es un apasionado de la Ciencia de la valuación, de la Ciencia de datos y de la Inteligencia Artificial Generativa, comprometido en impulsar el crecimiento profesional de los valuadores a través de la integración de las últimas herramientas y tecnologías en su flujo de trabajo. Para contactarlo por cursoediciones@gmail.com

Tarjetas didácticas 1

Estoy revisando tarjetas didácticas basadas en las fuentes y me gustaría entender mejor una de ellas.

En el anverso pone: "¿Bajo qué circunstancia las prescripciones legales nacionales tienen prioridad sobre las Normas Internacionales de RICS?" La respuesta del anverso es: "Cuando algún requisito de las normas de RICS contraviene las prescripciones legales locales del país o región."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 1

Esta tarjeta didáctica hace referencia a un principio fundamental de jerarquía normativa establecido en las normas de valoración de RICS (*Royal Institution of Chartered Surveyors*), conocido como el "Libro Rojo".

La explicación detallada de este tema, basándonos en las fuentes proporcionadas, es la siguiente:

1. El Principio de Prioridad Legal El documento *Valoración RICS – Normas Internacionales* (el Libro Rojo) establece explícitamente que sus normas se aplican a nivel mundial. Sin embargo, impone una regla clara: si algún requisito de las normas de RICS entra en conflicto con las prescripciones legales nacionales del país o región donde opera el miembro, las leyes locales tienen prioridad y deben aplicarse obligatoriamente.

Esto significa que las normas internacionales no anulan las normas específicas de jurisdicciones individuales que sean obligatorias dentro de las mismas.

2. ¿Significa esto que se incumple la norma RICS? No necesariamente. Las normas están diseñadas para acomodar estas situaciones sin que el valorador deje de estar "en conformidad" con el Libro Rojo:

- Cumplimiento obligatorio: Si la valoración se realiza siguiendo un procedimiento legal o reglamentario obligatorio en esa jurisdicción, el cumplimiento de dicha ley no constituye una "desviación" (*departure*) de las normas RICS, siempre que el requisito obligatorio quede claro.
- Declaración de conformidad: Incluso si se siguen normas locales obligatorias diferentes a las del Libro Rojo, el valorador puede declarar que la valoración se ha realizado de conformidad con las Normas Internacionales del Libro Rojo, siempre que se justifique que la variación se debe a una exigencia legal o reglamentaria.

3. Requisitos de Transparencia, Aunque la ley local prevalece, el valorador tiene obligaciones específicas de comunicación para mantener la transparencia:

- **Identificación:** Se debe incluir una declaración en las condiciones de contratación y en el informe manifestando que se han cumplido las normas de valoración locales o jurisdiccionales.
- **Definición de Bases de Valor:** Si la ley local exige usar una "Base de Valor" diferente a las "estándar" de RICS (como el Valor de Mercado), esta base debe ser claramente definida y declarada en el informe.
- **Justificación:** El valorador debe explicar y documentar qué requisitos legales se han priorizado y cómo difieren de los requisitos estándar de las normas internacionales.

4. Diferencia entre cumplimiento obligatorio y voluntario Es crucial distinguir entre una obligación legal y una elección voluntaria:

- **Obligatorio:** Si la ley exige hacerlo de otra forma, no es una desviación técnica y se permite.
- **Voluntario:** Si el cumplimiento de otras normas es voluntario (no exigido por ley), entonces sí se considera una "desviación" de las normas RICS. En este caso, RICS no alienta el uso voluntario de bases de valor no especificadas y requiere una justificación mucho más estricta.

En resumen, la tarjeta didáctica resalta que, aunque RICS busca la estandarización global, reconoce la soberanía de las leyes locales. El valorador debe obedecer la ley local, pero debe documentar claramente que lo está haciendo y explicar en qué se diferencia del estándar internacional para no inducir a error al usuario del informe.

Tarjetas didácticas 2

En el anverso pone: "En el marco de la Orden ECO/805/2003, ¿cuál es el objetivo del principio de transparencia?" La respuesta del anverso es: "Que los documentos y datos manejados para el cálculo de los valores estén a disposición del supervisor correspondiente."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 2

Esa tarjeta didáctica es correcta y toca un punto central de la normativa española de valoración. El principio de transparencia en la Orden ECO/805/2003 no es solo una recomendación ética, sino una exigencia técnica y formal diseñada para permitir el control regulatorio.

Aquí te explico detalladamente qué implica este principio basándome en las fuentes:

1. Definición Formal del Principio Según el artículo 3 de la Orden ECO/805/2003, el principio de transparencia establece que el informe de valoración de un inmueble "deberá contener la información necesaria y suficiente para su fácil comprensión y detallar las hipótesis y documentación utilizadas".

2. El Objetivo: Control y Supervisión (La respuesta de tu tarjeta) La razón por la que la tarjeta menciona al "supervisor" es porque la Orden ECO regula valoraciones con finalidades financieras muy sensibles (garantía hipotecaria, coberturas de aseguradoras, fondos de pensiones, etc.).

La propia introducción de la Orden explica que el Título III (sobre la elaboración de informes) está basado en este principio con un fin muy concreto: "que los documentos y datos manejados por el tasador para el cálculo de los valores estén a disposición del supervisor correspondiente".

Esto significa que un inspector del Banco de España o de la Dirección General de Seguros debe poder coger el informe y:

- Entender perfectamente de dónde sale el valor.
- Encontrar los documentos originales que justifican los datos (escrituras, notas registrales, planos, etc.).
- Verificar que no se han ocultado datos relevantes.

3. Aplicación Práctica en el Informe El principio de transparencia obliga a las sociedades de tasación a redactar los informes con "veracidad y transparencia". Esto se traduce en exigencias concretas:

- Justificación de métodos: No basta con dar una cifra; hay que explicar el método de valoración, los criterios utilizados y los cálculos realizados.
- Advertencias y Condicionantes: Si hay dudas sobre la identificación del inmueble, su situación urbanística o si faltan documentos, el principio de transparencia obliga a incluir "advertencias" o "condicionantes" que alerten al lector (y al supervisor) de que el valor podría verse afectado.
- Documentación anexa: El informe debe incluir copias de la documentación utilizada (planos, licencias, notas simples) para que cualquiera pueda contrastar la información.

4. Refuerzo reciente del principio (Método de Comparación) Es interesante notar que el principio de transparencia se ha reforzado en las actualizaciones recientes de la normativa. Según la fuente de Tinsa sobre la actualización de la Orden ECO, se exige ahora una mayor transparencia en el uso de testigos y comparables:

- Se debe indicar la fuente de los testigos (portales, registros, etc.).
- Se debe garantizar la trazabilidad de las características.

- Se debe justificar explícitamente por qué se pondera más un testigo que otro.

En resumen, el principio de transparencia busca evitar que la tasación sea una "caja negra". El valor final debe ser el resultado lógico de unos datos comprobables y unos documentos que deben estar siempre disponibles para que el regulador pueda auditar el trabajo.

Tarjetas didácticas 3

En el anverso pone: "El principio de _____ establece que el valor de un inmueble es equivalente al de otros activos de similares características que puedan sustituirlo." La respuesta del anverso es: "sustitución"

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 3

Esta tarjeta didáctica es correcta y define uno de los pilares fundamentales de la valoración inmobiliaria. El principio de sustitución no es solo una regla abstracta, sino la lógica económica que justifica por qué los tasadores utilizan "comparables" o calculan costes de reposición.

Basándome en las fuentes, aquí te explico detalladamente qué implica este principio:

1. Definición y Lógica Económica Según la Orden ECO/805/2003, el principio de sustitución establece que "el valor de un inmueble es equivalente al de otros activos de similares características sustitutivos de aquél".

La lógica detrás de esto es el comportamiento racional del comprador: un comprador (o inquilino) no pagará más por un bien de lo que pagaría por un sustituto que le proporcione una satisfacción o utilidad similar. Si existen dos propiedades similares, la más barata dictará el precio, ya que nadie elegiría pagar más por lo mismo.

2. Es la base de los Métodos de Valoración Este principio es el cimiento sobre el que se construyen las principales metodologías de valoración descritas en las fuentes:

- Método de Comparación: Este método busca "comparables", que son inmuebles que, por su homogeneidad en tipología, uso y situación, pueden sustituir al que se está valorando. El tasador busca en el mercado por cuánto se están vendiendo estos "sustitutos" para estimar el valor del sujeto.
- Método del Coste (Enfoque de Coste): El principio también aplica aquí. Las normas internacionales (IVS) explican que el enfoque de coste se basa en el principio económico de que

un comprador no pagará más por un activo que el coste de obtener otro de igual utilidad, ya sea comprándolo o construyéndolo. Es decir, el "sustituto" en este caso no es otro edificio ya existente, sino la construcción de uno nuevo.

3. ¿Qué hace que un activo sea un "sustituto"? Para que el principio funcione, los activos deben ser verdaderamente comparables o sustituibles. Las fuentes indican que se deben considerar aspectos como:

- Utilidad y Funcionalidad: El bien debe satisfacer la misma necesidad.
- Características Físicas y Ubicación: Deben ser similares en localización, superficie, antigüedad y estado de conservación.
- Uso: Debe tener el mismo destino (residencial, comercial, etc.).

En resumen, la tarjeta resume la idea de que el valor de mercado no es arbitrario; está limitado por el coste de adquirir una alternativa equivalente, ya sea comprando otra propiedad similar (Comparación) o construyendo una nueva (Coste).

Tarjetas didácticas 4

En el anverso pone: "¿Cuál es la jerarquía normativa que establece RICS respecto a la aplicación de las Normas Internacionales de Valoración (NIV/IVS)?" La respuesta del anverso es: "RICS adopta y aplica las NIV íntegramente en sus Normas Internacionales del Libro Rojo."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 4

Esta tarjeta didáctica resume correctamente la relación fundamental entre RICS y las normas globales. Para entenderlo en detalle, hay que comprender que el "Libro Rojo" de RICS no es un conjunto de normas alternativo a las Normas Internacionales de Valoración (IVS/NIV), sino que las contiene y las amplía.

Aquí te explico detalladamente cómo funciona esta jerarquía normativa basándome en las fuentes:

1. Adopción íntegra de las NIV RICS reconoce al Comité de Normas Internacionales de Valoración (IVSC) como el organismo encargado de fijar los principios y definiciones de valoración aceptados internacionalmente. Por ello, las Normas Internacionales de RICS (el Libro Rojo) adoptan y aplican las NIV en su totalidad. Esto significa que las NIV no son solo una referencia externa, sino que forman parte intrínseca de la normativa de RICS.

2. El Libro Rojo como "NIV Plus" La jerarquía funciona de la siguiente manera: las NIV establecen los requisitos técnicos básicos y obligatorios. RICS toma estos requisitos y los complementa con:

- Requisitos adicionales: Normas éticas, de competencia y de procedimiento más detalladas que sus miembros deben seguir obligatoriamente.
- Orientación práctica: Guías sobre cómo implementar las NIV en situaciones específicas (conocidas como OBPVA o VPGAs en inglés).

3. Garantía de "Doble Cumplimiento" Debido a esta estructura, cuando un valorador realiza un trabajo conforme al Libro Rojo de RICS, está ofreciendo una "garantía doble de cumplimiento":

1. Cumplimiento con las normas técnicas de las NIV.
2. Cumplimiento con las normas profesionales y éticas de RICS.

4. Estructura Alineada Para facilitar esta integración, RICS ha diseñado sus normas técnicas (denominadas DBPV o VPS) para que se correspondan directamente con el orden y contenido de las Normas Generales de las NIV. De hecho, si un miembro de RICS declara que ha cumplido con el Libro Rojo, se entiende implícitamente que también ha respetado todas las NIV pertinentes.

En resumen, no existe conflicto jerárquico porque RICS ha decidido que su estándar sea el estándar internacional, añadiendo capas de regulación y guía práctica para asegurar la calidad y consistencia de sus miembros.

Tarjetas didácticas 5

En el anverso pone: "Concepto: *Internal Dominant Face* (IDF)" La respuesta del anverso es: "Superficie interior que comprende más del 50 % de los 2,75 m inferiores medidos verticalmente desde el suelo estructural."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 5

Esta tarjeta didáctica describe un concepto técnico fundamental para la medición estandarizada de edificios a nivel internacional, conocido como *Internal Dominant Face* (IDF) o "Cara Dominante Interior".

Este concepto proviene de los Estándares Internacionales de Medición de la Propiedad (IPMS, por sus siglas en inglés), los cuales han sido adoptados en España por la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV) para armonizar las prácticas de medición.

Aquí te explico detalladamente qué significa y cómo se aplica:

1. ¿Para qué sirve? El IDF sirve para definir hasta dónde se mide el perímetro interior de un edificio. En construcciones modernas con fachadas complejas (muros cortina, grandes ventanales, huecos, columnas), no siempre está claro si se debe medir hasta el cristal, hasta la pared sólida o hasta los acabados. El IDF establece una regla objetiva para fijar ese límite.

2. La Regla del 50% y los 2,75 metros La definición de la tarjeta es exacta según el estándar IPMS. Para determinar cuál es la "cara dominante" (el límite de la medición), se debe observar cada sección de la pared exterior y analizarla verticalmente:

- Altura de referencia: Se analizan los 2,75 metros inferiores medidos desde el suelo (o hasta el techo si este es más bajo).
- Criterio: La superficie (acabado de pared, ventana, etc.) que ocupe más del 50% de esa altura vertical se convierte en la "Cara Dominante Interior".

3. Aplicación Práctica (Ejemplos)

- Ventanal de suelo a techo: Si tienes una pared de cristal que va desde el suelo hasta el techo (o supera los 1,375 m de altura en esos 2,75 m de referencia), la medición se hace hasta el cristal (la cara interior del vidrio).
- Ventana pequeña: Si tienes una pared sólida con una ventana pequeña (que ocupa menos del 50 % de la altura), la medición se hace hasta la superficie terminada de la pared, ignorando el retranqueo de la ventana.

4. Secciones de Pared (Wall Sections) El estándar especifica que este análisis no se hace para toda la habitación en promedio, sino que se divide la pared exterior en "Secciones de Pared". Cada vez que cambia el diseño vertical de la fachada (por ejemplo, pasas de una zona de muro a una zona de ventana), se evalúa esa nueva sección de forma independiente para determinar su IDF. Cabe destacar que, para este cálculo, se ignora la existencia de columnas.

5. Excepción Si ninguna superficie alcanza ese 50%, o si la pared no es vertical, el estándar establece que se debe medir hasta la superficie terminada (*Finished Surface*) de la pared.

En resumen, el IDF es una herramienta para evitar la subjetividad al medir áreas interiores, asegurando que si un edificio tiene fachadas predominantemente acristaladas, el área se mida hasta el vidrio, reflejando mejor el espacio percibido y utilizable.

Tarjetas didácticas 6

En el anverso pone: "En el contexto de las AVM (Modelos Automatizados de Valoración), ¿cómo se define el 'Sesgo'?" La respuesta del anverso es: "La diferencia entre la esperanza matemática de un parámetro estadístico y su valor numérico real."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 6

Esta tarjeta didáctica toca un concepto estadístico crucial para validar la fiabilidad de las valoraciones automáticas. Aunque la definición del anverso es correcta desde el punto de vista teórico-estadístico, en la práctica de la valoración inmobiliaria (según el Estándar de la AEV sobre AVM), el Sesgo tiene una aplicación muy concreta y tangible.

Aquí te explico detalladamente qué implica el Sesgo en las AVM basándome en las fuentes:

1. Definición Práctica en Inmobiliario. Mientras que la estadística lo define como la diferencia con la esperanza matemática, el Estándar de la AEV para AVM lo traduce al lenguaje de tasación: el sesgo se identifica con la diferencia entre el valor que arroja el modelo (AVM) y el valor "real" de referencia.

- ¿Qué es el valor "real"? En este contexto, se considera valor real al precio de una transacción de mercado o al valor obtenido mediante una tasación completa individualizada (realizada por un experto que visita el inmueble).

2. ¿Cómo se interpreta el signo del Sesgo? El análisis del sesgo permite saber si la máquina está valorando sistemáticamente por encima o por debajo de la realidad. El cálculo sitúa en el numerador la diferencia entre el valor del modelo y el valor de mercado:

- Sesgo Positivo (+): Significa que el modelo está generando una sobrevaloración (el valor AVM es mayor que el valor real).
- Sesgo Negativo (-): Significa que el modelo está generando una infravaloración (el valor AVM es menor que el valor real).

3. Aplicación en Carteras vs. Individual. El concepto se aplica en dos niveles:

- A nivel de Cartera: Se calcula la diferencia entre la suma de los valores AVM de todos los inmuebles y la suma de sus valores por tasación completa. Se expresa como un porcentaje del valor total de la cartera. Esto indica si el modelo, en promedio, es "optimista" o "pesimista".
- A nivel Individual: Se analiza la desviación inmueble por inmueble para detectar errores puntuales.

4. El problema de las "Desigualdades Verticales" Un aspecto avanzado del sesgo que mencionan las fuentes es la desigualdad vertical. A veces, un modelo puede tener un sesgo general bajo (parece exacto en promedio), pero estar sesgado en los extremos:

- Puede sobrevalorar sistemáticamente los inmuebles baratos.
- Puede infravalorar sistemáticamente los inmuebles caros (o viceversa). Por eso, las normas exigen testar el modelo para asegurar que funciona equilibradamente en todos los rangos de precio y no solo en el promedio.

5. Objetivo final: La Calibración Detectar el sesgo no es el fin, sino el medio para la calibración. Los proveedores de AVM deben realizar periódicamente estudios de los errores de estimación (sesgos) para ajustar los algoritmos y corregir estas desviaciones sistemáticas.

En resumen, esa tarjeta te está diciendo que el sesgo es el "error sistemático" del algoritmo. Si un modelo tiene sesgo, no se equivoca aleatoriamente (unos arriba y otros abajo que se compensan), sino que tiene una tendencia estructural a dar valores equivocados en una dirección concreta.

Tarjetas didácticas 7

En el anverso pone: "Fórmula del Coeficiente de Dispersión (*COD*) en modelos de valoración automatizados." La respuesta del anverso es:

$$COD(\%)_r = \frac{1}{RME} \times \frac{\sum |r_i - RME|}{n} \times 100$$

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 7

Esta tarjeta didáctica presenta una fórmula avanzada utilizada para verificar la precisión y fiabilidad de los modelos de valoración automática (AVM). La fórmula describe el Coeficiente de Dispersión (*COD*) aplicado específicamente a los resultados de una valoración masiva.

Aquí te explico detalladamente qué significa cada componente y por qué se utiliza esta fórmula en lugar de otras más sencillas:

1. ¿Qué mide el *COD*? El *COD* mide la variabilidad o dispersión de los errores de valoración respecto a la mediana. En términos sencillos, indica cuán homogénea es la precisión del modelo:

- Un *COD* bajo indica que el modelo es consistente (los errores son similares entre sí).

- Un COD alto indica que el modelo es inestable (acierta mucho en unos casos y falla mucho en otros).

Las normas consideran que esta medida ayuda a una mejor interpretación del grado de variabilidad de la muestra que la desviación típica estándar.

2. Desglose de los componentes de la fórmula La fórmula que aparece en tu tarjeta es:

$$COD(\%) = \frac{1}{RME} \times \frac{\sum |r_i - RME|}{n} \times 100$$

Para entenderla, hay que definir sus variables clave según el estándar de la AEV:

- **r_i (Recorrido Corregido):** A diferencia de un "ratio" simple (que sería Valor AVM / Valor Real), este estándar utiliza el **Recorrido Corregido**. Es un parámetro matemático diseñado para evitar distorsiones estadísticas. El problema del ratio simple es que no es simétrico: si el modelo infravalora, el ratio está entre 0 y 1, pero si sobrevalora, puede ir de 1 a infinito, creando una "cola pesada" que distorsiona el promedio ³, ⁴. El r_i corrige esto usando la distancia de Chebyshev, oscilando simétricamente entre 0 y 1 (si infravalora) y entre 1 y 2 (si sobrevalora) ⁵, ⁶.
- **RME (Median Ratio):** Es la **mediana** de todos los recorridos corregidos (r_i) de la muestra ⁷. Se usa la mediana en lugar de la media porque es menos sensible a valores extremos (outliers).
- **El numerador $\sum |r_i - RME|/n$:** Esto calcula la **desviación media absoluta**. Es decir, toma la diferencia entre el resultado de cada inmueble (r_i) y la mediana del grupo (RME), ignora el signo (valor absoluto) y saca el promedio ⁸.

3. Interpretación de la Fórmula La fórmula está calculando qué tan lejos, en promedio, están las valoraciones individuales de la mediana del grupo, y luego expresa esa diferencia como un porcentaje de la propia mediana.

En resumen: La tarjeta te muestra cómo calcular el error promedio de dispersión del modelo, pero utilizando métricas "corregidas" (r_i) para asegurar que los errores por exceso (sobrevaloración) y por defecto (infravaloración) pesen igual y no engañen al analista sobre la calidad del modelo. Es una herramienta de control de calidad fundamental en la fase de "calibración" y "contraste" (*backtesting*) de las AVM.

Tarjetas didácticas 8

En el anverso pone: "Según la AEV, ¿qué periodo temporal define la antigüedad de un comparable para que sea considerado válido en áreas rurales?" La respuesta del anverso es: "No debería ser superior a un año entre su fecha de captación y la de su utilización."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 8

Esta tarjeta didáctica se refiere a un criterio específico establecido en el Estándar sobre Valoración de Inmuebles mediante Modelos Automatizados (AVM) de la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV).

Aquí te explico detalladamente el contexto y las condiciones de esta norma basándome en las fuentes:

1. La Regla General vs. la Excepción Rural En el contexto de las bases de datos para valoraciones automáticas (AVM), la AEV establece requisitos estrictos sobre la "frescura" de los datos para asegurar que reflejen el mercado actual.

- Regla General: La antigüedad de un comparable (el tiempo entre su captación y su uso) no debería ser superior a 6 meses.
- Excepción Rural (Tu tarjeta): Debido a que en las zonas rurales o municipios pequeños hay menos transacciones inmobiliarias (el mercado es menos "líquido"), la norma flexibiliza este requisito. Para áreas rurales o municipios de menos de 10.000 habitantes, se permite que la antigüedad del comparable llegue hasta 1 año.

2. ¿Qué pasa si el comparable es antiguo? El hecho de que se permita un dato de hace un año no significa que se use tal cual. La norma establece condiciones importantes:

- Actualización Obligatoria: Si se usan datos antiguos, es necesario verificar que siguen siendo representativos. Si el mercado ha cambiado en ese año, el precio original del comparable debe ser actualizado (indexado) con la tendencia propia del mercado local correspondiente para traerlo al valor presente.
- Verificación: Se debe verificar en la fuente original que el precio no haya sido modificado o actualizado ya en el origen, para no aplicar correcciones dobles.

3. Situaciones Excepcionales La norma incluso contempla escenarios más extremos. En mercados de "limitada actividad" (donde es muy difícil encontrar datos), se podrían emplear comparables con antigüedades superiores a los plazos establecidos (más de 6 meses o 1 año), siempre y cuando se justifique que, tras su actualización, siguen siendo representativos de los precios actuales.

4. Diferencia con la Tasación Tradicional Es interesante notar que este criterio para AVMs es ligeramente distinto al recomendado por la AEV para la normalización de comparables en tasaciones tradicionales (no automáticas), donde los estándares son más exigentes: sugieren que la antigüedad sea inferior a 3 meses en general, y de 6 meses para municipios pequeños (menos de 10.000 habitantes) o inmuebles

no residenciales. La tarjeta que estás revisando parece estar basada específicamente en los criterios para Bases de Datos de AVM.

En resumen, la tarjeta destaca que, en el mundo rural, la escasez de datos obliga a los valoradores (y a los algoritmos) a mirar más atrás en el tiempo (hasta un año) para encontrar referencias válidas, siempre con la cautela de ajustar esos precios a la fecha actual si el mercado se ha movido.

Tarjetas didácticas 9

En el anverso pone: "En el Método del Valor Residual (MVR), ¿qué estándar internacional resalta la necesidad de cuantificar los riesgos vinculados al proyecto?" La respuesta del anverso es: "La norma IVS 233 dedicada a la valoración de inversiones sobre propiedades a desarrollar."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 9

Esta tarjeta didáctica hace referencia a un punto específico del Estándar de la AEV sobre el Método Residual, donde se justifica la necesidad de analizar los riesgos de una promoción inmobiliaria apoyándose en la normativa internacional vigente en el momento de la redacción del documento.

Basándome en las fuentes, aquí te explico detalladamente el contexto y la importancia de esta referencia:

1. El Fundamento en la Norma IVS 233 El documento de la AEV cita explícitamente la norma IVS 233, dedicada a la valoración de inversiones sobre propiedades en desarrollo ("Investment Property under Construction" o similar en la normativa internacional de la época). Según la fuente, esta norma resalta la necesidad de incluir en los informes de valoración dos elementos críticos:

- La identificación y, en la medida de lo posible, la cuantificación de los riesgos vinculados al proyecto.
- Una descripción de cómo esos riesgos han sido reflejados en la valoración.

2. ¿Por qué es crucial en el Método del Valor Residual (MVR)? El Método Residual, especialmente en su variante dinámica (MRD), se utiliza para valorar suelos urbanos o urbanizables basándose en hipótesis futuras sobre un edificio que aún no existe. Esto implica una gran incertidumbre, ya que depende de variables como:

- Precios de venta futuros.
- Costes de construcción.

- Plazos de comercialización y desarrollo urbanístico.

La AEV utiliza la referencia a la IVS 233 para argumentar que no basta con dar una cifra de valor; es imprescindible asociar ese valor a las incertidumbres que le afectan. De hecho, el documento señala que estas prácticas favorecen la integridad, objetividad y transparencia de las valoraciones.

3. Aplicación Práctica: La Matriz de Riesgos Para cumplir con este requisito internacional de "cuantificar el riesgo", la AEV propone en su estándar un sistema de indicadores objetivos. El objetivo es inferir una estimación del riesgo de mercado (sostenibilidad futura del valor) asociando al valor de tasación tres indicadores o calificaciones (de la A a la E) en tres ámbitos distintos:

1. Riesgo Jurídico-Administrativo: Estado del planeamiento y gestión urbanística.
2. Riesgo Físico y de Entorno: Características del terreno y la tipología del proyecto.
3. Riesgo de Mercado: Situación de la oferta y demanda local.

4. Contexto Normativo Es importante notar que el documento de la AEV fue aprobado en 2014. Aunque las normas internacionales (IVS) se actualizan periódicamente (por ejemplo, en las IVS 2025 la valoración de propiedades en desarrollo se trata bajo la norma IVS 410), el principio subyacente permanece: la valoración de un proyecto en desarrollo es muy sensible a cambios en las hipótesis, por lo que el riesgo debe ser analizado y comunicado claramente.

En resumen, la tarjeta destaca que el cálculo del valor del suelo no es solo una operación matemática; según los estándares internacionales (IVS) y la AEV, requiere un análisis explícito del riesgo de que el proyecto no se cumpla según lo previsto, lo cual es fundamental para dar seguridad a quienes usan estas tasaciones, como las entidades hipotecarias.

Tarjetas didácticas 10

En el anverso pone: "Según EVS 2025, el 'valor de mercado' debe reflejar el principio de 'mayor y mejor uso', ¿qué significa que un uso sea 'legalmente permisible'?" La respuesta del anverso es: "Que la autoridad de planeamiento es probable que permita el cambio de uso o desarrollo en el futuro previsible."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 10

Esta tarjeta didáctica es correcta y aborda un matiz crucial en la valoración inmobiliaria moderna bajo los Estándares Europeos de Valoración (EVS 2025). La clave aquí es que el concepto de "legalidad" en

la valoración de mercado no es estático (lo que es legal hoy), sino dinámico (lo que el mercado espera que sea legal pronto).

Basándome en el EVS 1 (Valor de Mercado) del "Libro Azul" (EVS 2025), aquí te explico detalladamente qué implica que un uso sea "legalmente permisible" o "probable de serlo":

1. El contexto: Mayor y Mejor Uso (HABU) El Valor de Mercado asume que el inmueble se valora según su "Mayor y Mejor Uso" (*Highest and Best Use* - HABU). Esto se define como el uso que es físicamente posible, razonablemente probable, legal o susceptible de serlo, y que resulta en el valor más alto del inmueble en la fecha de valoración.

2. ¿Qué significa "Legal o susceptible de serlo"? La respuesta de tu tarjeta se refiere específicamente al apartado 4.3.4.4 de la norma EVS 1. Para que un uso alternativo (distinto al actual) sea considerado en la valoración, no es necesario que tenga el permiso concedido *hoy*, sino que los compradores potenciales perciban que:

- Autoridad de Planeamiento: Es probable que la autoridad permita un cambio de uso o un desarrollo propuesto en el futuro previsible.
- Cambios Legislativos: Es probable que la legislación cambie para legalizar un uso o desarrollo que actualmente es ilegal.
- Licencias: Se considera probable que un régimen de licencias se vuelva menos estricto.

3. La diferencia entre "Esperanza" y "Certeza" Es vital entender cómo esto afecta al número final de la valoración. Según el estándar EVS 1 (punto 4.3.4.1):

- Una valoración que tiene en cuenta un uso "probable" o "razonablemente probable" solo reflejará una parte del aumento de valor.
- No se valora como si el permiso ya estuviera concedido (eso sería un "Supuesto Especial"). Se valora reflejando la probabilidad que el mercado asigna a que ese permiso se consiga, los costes para lograrlo y el tiempo que tardará.

Ejemplo práctico: Si tienes un terreno rústico pegado a una ciudad y los compradores están pagando más por él porque creen que en 2 años será urbanizable, el "Valor de Mercado" debe reflejar ese sobreprecio (*hope value*), porque el uso urbano es "susceptible de ser legal" según la percepción del mercado, aunque hoy estrictamente no lo sea.

En resumen, la tarjeta destaca que el valor de mercado no es una foto fija de la legalidad actual, sino que incorpora las expectativas racionales del mercado sobre los cambios legales y urbanísticos futuros.

Tarjetas didácticas 11

En el anverso pone: "En las normas de la AEV, ¿cuál es la distinción técnica entre 'Valor Hipotecario' y 'Valor de Control Hipotecario'?" La respuesta del anverso es: "El Valor Hipotecario sirve para la originación del préstamo, mientras que el de Control es un valor sostenible a largo plazo para normativa contable."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 11

Esta tarjeta didáctica resalta una distinción técnica muy específica dentro de la normativa española y los estándares de la AEV, la cual surge para diferenciar el valor legal de tasación (regulado por la Orden ECO) de los valores utilizados para el seguimiento contable del riesgo bancario.

Basándome en las fuentes, aquí te explico detalladamente esta diferencia:

1. Definición de Valor Hipotecario Según el Estándar sobre Valoración de Inmuebles mediante Modelos Automatizados (AVM) de la AEV, el "Valor Hipotecario" es el valor otorgado por una tasación completa realizada estrictamente conforme a la Orden ECO 805/2003.

- Finalidad: Este valor es el único válido legalmente para la originación (concesión) de un préstamo hipotecario. Es decir, es el valor que se usa para firmar la hipoteca inicial.
- Requisitos: Requiere visita al inmueble (inspección ocular), comprobación de planos, verificación registral completa y cumplimiento de todos los requisitos formales de la Orden ECO.

2. Definición de Valor de Control Hipotecario El "Valor de Control Hipotecario" es un término utilizado para referirse al valor asignado a un inmueble que ya garantiza un préstamo vivo (una hipoteca ya concedida). Su función no es conceder un nuevo préstamo, sino monitorizar la eficacia de esa garantía a lo largo del tiempo para cumplir con la supervisión bancaria y la normativa contable (como la Circular 4/2017 del Banco de España).

- Finalidad: Sirve para revisar periódicamente el valor de las garantías en los balances de los bancos (provisiones, solvencia).
- Metodología: A diferencia del "Valor Hipotecario", este valor puede obtenerse mediante métodos más ágiles o masivos, como los AVM (Modelos de Valoración Automatizada), siempre que se apliquen las medidas correctoras necesarias para ajustar el valor de mercado a un valor prudente y sostenible a largo plazo.

3. La clave de la distinción: Sostenibilidad y Prudencia La definición destaca que el "Valor de Control Hipotecario" busca ser un valor sostenible a largo plazo. Esto significa que:

- Si se usan modelos automáticos (AVM) para calcular este valor de control, no basta con dar el precio de mercado actual; el proveedor de AEV debe ser capaz de aplicar medidas correctoras para obtener un valor prudente que elimine elementos especulativos, alineándose con el concepto de valor hipotecario, pero sin la exigencia formal de una tasación completa ECO 805/2003.
- Las fuentes de la AEV señalan que, en España, donde la regulación bancaria se basa en valores sostenibles, es frecuente que los modelos AVM produzcan este "Valor de Control" ajustando el valor de mercado a las características del ciclo inmobiliario para incluir, si procede, las oportunas advertencias.

En resumen, la tarjeta subraya que mientras el Valor Hipotecario es la "foto oficial" inicial necesaria para firmar el préstamo (tasación completa ECO), el Valor de Control es la "actualización prudente" de ese valor para que el banco vigile su riesgo a lo largo de la vida del préstamo, permitiendo el uso de herramientas estadísticas (AVM) bajo ciertas condiciones.

Tarjetas didácticas 12

En el anverso pone: "¿Qué documento de RICS es obligatorio para todos los miembros que proporcionen valoraciones escritas?" La respuesta del anverso es: "Las Normas Profesionales (NP 1 y NP 2)."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 12

Esta tarjeta didáctica es correcta y fundamental para entender el marco de trabajo de RICS. Las Normas Profesionales (NP) constituyen la base ética y de cumplimiento del "Libro Rojo" (Valoración RICS – Normas Internacionales).

A diferencia de las normas técnicas (DBPV/VPS), que pueden tener excepciones en circunstancias muy específicas, las Normas Profesionales son absolutas para cualquier valoración por escrito.

Aquí te explico detalladamente qué implica cada una basándome en el Libro Rojo:

1. **Obligatoriedad Absoluta** El Libro Rojo establece que el cumplimiento de la NP 1 y la NP 2 es obligatorio en todos los casos en los que un miembro de RICS (o una empresa regulada) preste asesoramiento de valoración por escrito.

- No se permiten desviaciones: A diferencia de las normas técnicas, no puedes "desviarte" de estas normas éticas y profesionales bajo ninguna circunstancia, ni siquiera si el cliente lo solicita o si se trata de una valoración para fines internos.

2. NP 1: Cumplimiento de las normas (*Compliance*) Esta norma regula cuándo y cómo se deben aplicar los estándares de valoración. Sus puntos clave son:

- Aplicación: Define qué se considera "realizar servicios de valoración" (analizar y comunicar por escrito una opinión de valor) y aclara que incluye tanto a quien prepara el informe como a quien lo supervisa.
- Jerarquía: Establece que las normas internacionales (NIV/IVS) son adoptadas íntegramente, pero si la ley local obliga a algo distinto, la ley prevalece (aunque se debe documentar),.
- Excepciones: Define en qué casos limitados no es obligatorio seguir las normas técnicas detalladas (las DBPV), como por ejemplo al actuar como testigo perito judicial o en negociaciones de agencia, pero reitera que la ética (NP 2) siempre aplica.

3. NP 2: Ética, Competencia, Objetividad y Revelaciones Esta norma se centra en la integridad del valorador y en la confianza pública. Cubre cuatro pilares:

- Ética: El valorador debe cumplir con las Normas de Conducta de RICS y actuar con integridad, evitando situaciones incompatibles con sus obligaciones profesionales.
- Competencia: Antes de aceptar un encargo, el miembro debe asegurarse de tener las habilidades, experiencia y conocimientos geográficos y del mercado necesarios para esa tarea específica. Si no los tiene, no debe aceptar el trabajo o debe buscar asistencia especializada con el consentimiento del cliente.
- Objetividad e Independencia: El valorador debe actuar sin sesgos ni conflictos de interés. Si existe un conflicto potencial, debe gestionarse según las normas estrictas de RICS. Además, se prohíbe revelar información confidencial.
- Revelaciones (*Disclosures*): Para garantizar la transparencia, el valorador debe revelar cierta información en el informe, como si ha trabajado previamente para el cliente, la proporción de honorarios que ese cliente representa para la empresa, o si existe alguna otra relación que pudiera percibirse como una amenaza a su independencia.

En resumen, la tarjeta destaca que, mientras que la metodología técnica puede variar según el activo o la finalidad (valor de mercado, valor de inversión, etc.), los requisitos de comportamiento ético,

competencia profesional y cumplimiento normativo (NP 1 y NP 2) son innegociables para cualquier miembro de RICS.

Tarjetas didácticas 13

En el anverso pone: "En el estándar IPMS, ¿qué diferencia a IPMS 4.1 de IPMS 4.2?" La respuesta del anverso es: "IPMS 4.1 incluye paredes internas y columnas, mientras que IPMS 4.2 las excluye."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 13

Esta tarjeta didáctica es correcta y describe una distinción técnica esencial dentro de los Estándares Internacionales de Medición de la Propiedad (IPMS).

La categoría IPMS 4 (Áreas de Suelo Seleccionadas) se utiliza cuando no se mide todo el edificio, sino partes específicas del mismo (por ejemplo, una oficina concreta, una habitación de hotel, o el área ocupada por un departamento).

Aquí te explico detalladamente la diferencia basándome en las fuentes del estándar IPMS y el documento de la AEV:

1. El factor diferencial: Elementos Estructurales La diferencia clave radica en si el suelo ocupado por la estructura interna cuenta o no como área:

- IPMS 4.1: Mide el área seleccionada hasta la "Superficie Terminada" de las paredes perimetrales e incluye en su medición el área del suelo ocupada por paredes internas, columnas y pilares. Es una medición más "bruta" del espacio interior seleccionado.
- IPMS 4.2: Mide el área seleccionada hasta la "Superficie Terminada", pero excluye (resta) el área del suelo ocupada por paredes internas y columnas. Es una medición "neta" o efectiva del espacio utilizable.

2. Similitudes importantes Para no confundirse, es vital recordar qué tienen en común:

- Límite de Medición: Ambas se miden hasta la Superficie Terminada (Finished Surface), no hasta la Cara Dominante Interior (IDF) que se usa en IPMS 2.
- Flexibilidad: Ambas permiten el uso de "Límites Teóricos" (*Notional Boundaries*). Esto es útil, por ejemplo, si necesitas medir el área de un departamento dentro de una oficina de planta abierta donde no hay paredes físicas que lo separen; simplemente se traza una línea divisoria teórica.

3. Comparación con la normativa española (AEV) El documento de la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV) ofrece una comparativa interesante para entenderlo mejor:

- Equivalencia: La AEV señala que el IPMS 4.2 se corresponde conceptualmente con la definición española de Superficie Útil, ya que ambas buscan medir el espacio "pisable" o efectivo.
- Matiz técnico: Sin embargo, hay una diferencia técnica. La normativa española (Orden ECO) solo descuenta las columnas si superan los 100 cm² de sección. En cambio, el estándar internacional IPMS 4.2 descuenta todas las columnas y paredes internas, sin especificar un tamaño mínimo.

En resumen, la tarjeta te ayuda a recordar que, si necesitas saber el área total encerrada en una habitación incluyendo los tabiques internos, usas IPMS 4.1. Si necesitas saber el área estrictamente libre de obstáculos estructurales (más cercana a la superficie útil), usas IPMS 4.2.

Tarjetas didácticas 14

En el anverso pone: "Según la Guía de Buenas Prácticas de la AEV, ¿cómo deben tratarse los 'asking prices' para convertirlos en precios de compra?" La respuesta del anverso es: "Deben corregirse utilizando los medios adecuados y ajustes mencionados en los Estándares para la Normalización de Comparables."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 14

Esta tarjeta didáctica es correcta y se refiere a una práctica fundamental para los tasadores en España, donde la información sobre precios reales de cierre (transacciones) no es pública y transparente como en otros países.

Basándome en la Guía de Buenas Prácticas del Método de Comparación y en los Estándares para la Normalización de Comparables de la AEV, te explico detalladamente cómo funciona este proceso de "corrección":

1. El problema: Oferta vs. Transacción La AEV explica que los *asking prices* (precios de oferta) no son un resultado tangible de la oferta y la demanda, sino que reflejan principalmente las expectativas de los vendedores.

- En el mercado español, a menudo existe una brecha entre lo que el vendedor pide inicialmente y el precio real al que se cierra la operación.

- Si un tasador usara directamente el precio del anuncio de un portal inmobiliario, estaría probablemente sobrevalorando el inmueble, ya que ese precio suele incluir un margen de negociación.

2. El proceso de Corrección y Ajuste Para convertir ese "deseo del vendedor" en un "precio de compra" realista, la normativa de la AEV exige aplicar una serie de filtros y correcciones:

- Simulación de Compra y Negociación: Los estándares indican que, siempre que sea posible, el tasador no debe limitarse a leer el precio. Debe intentar mantener un proceso de negociación o simulación de compra con la fuente (el vendedor o la agencia) para estimar cuál es el precio real al que estarían dispuestos a vender. Esto ayuda a eliminar la "espuma" especulativa del precio inicial.
- Aplicación de Descuentos por Experiencia de Mercado: Dado que no siempre se puede negociar cada testigo, la AEV establece que es esencial la experiencia del tasador y su conocimiento del mercado local. El tasador debe saber qué porcentajes de descuento son habituales en ese subsector específico y en ese momento del ciclo económico.
 - Por ejemplo, en un mercado bajista, los descuentos entre oferta y cierre son mayores que en un mercado alcista, donde los precios tienden a coincidir más.
- Análisis de la Fuente: No es lo mismo un precio de una lista de promotor (que suele ser fijo) que el de un particular (que suele tener margen de regateo). Los precios de oferta solo pueden usarse si se corrigen atendiendo a la fuente de procedencia.

3. Transparencia en el Informe Una vez realizado el ajuste, el principio de transparencia exige que el tasador deje constancia de dos cifras en su base de datos o informe:

1. El precio público o inicial de oferta.
2. El precio finalmente adoptado como comparable tras aplicar el ajuste.

En resumen, la tarjeta te recuerda que un "asking price" es solo un punto de partida. Para que sea un dato válido (un *comparable*), el tasador debe "limpiarlo" mediante la negociación o aplicando descuentos estadísticos basados en su conocimiento del mercado local, transformándolo así en una estimación fiable de un precio de cierre.

Tarjetas didácticas 15

En el anverso pone: "El Coeficiente de Variación (COV) mide la calidad del valor obtenido en una AVM mediante la fórmula:" La respuesta del anverso es:

$$COV(\%)r = \frac{\sigma r}{\mu r} \times \frac{100}{1}$$

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 15

Esta tarjeta didáctica presenta una métrica fundamental para evaluar la precisión de los modelos de valoración automática (AVM), tal como se define en el Estándar sobre Valoración de Inmuebles mediante Modelos Automatizados de la AEV.

La fórmula del Coeficiente de Variación (COV) expresa la variabilidad relativa de los errores del modelo. A continuación, te explico detalladamente sus componentes y su importancia basándome en las fuentes:

1. Desglose de la Fórmula. La fórmula que aparece en tu tarjeta es:

$$COV(\%)r = \frac{\sigma r}{\mu r} \times \frac{100}{1}$$

Según el estándar de la AEV, los componentes son:

- σr (**STD Ratio**): Es la **desviación estándar** de los "recorridos corregidos" (r) de la muestra 1. Mide cuánto se alejan, en promedio, los resultados individuales del promedio del grupo.
- μr (**Mean Ratio**): Es la **media aritmética** de los "recorridos corregidos" (r) de la muestra 1.
- **El resultado (%)**: Al dividir la desviación entre la media y multiplicar por 100, se obtiene un porcentaje que indica la **dispersión relativa**.

2. ¿Qué es la "r" (Recorrido Corregido)? El aspecto más técnico de esta tarjeta es que no utiliza los precios directos, sino el parámetro (Recorrido Corregido).

- En lugar de usar un ratio simple (Valor AVM / Valor Tasación), que es asimétrico (tiende a infinito cuando se sobrevalora), el estándar AEV prescribe el uso del Recorrido Corregido.
- Este parámetro matemático ajusta el error para que sea simétrico: oscila entre 0 y 1 cuando el modelo infravalora, y entre 1 y 2 cuando sobrevalora, evitando que los errores por exceso distorsionen las estadísticas con "colas pesadas".

3. ¿Qué nos dice el COV sobre la calidad del AVM? El COV mide la homogeneidad de la precisión del modelo:

- COV Bajo: Indica que el modelo es estable y consistente. Los errores que comete son muy similares entre sí (poca dispersión).
- COV Alto: Indica que el modelo es inestable. Puede acertar mucho en unos inmuebles y fallar estrepitosamente en otros, lo que reduce la confianza en sus predicciones individuales.

4. Diferencia con el Coeficiente de Dispersión (COD) Es posible que encuentres otra tarjeta sobre el COD. La diferencia principal es que el COV usa la media y la desviación estándar (más sensibles a valores extremos), mientras que el COD usa la mediana (más robusta frente a datos atípicos). Ambos son tests esenciales para calibrar y contrastar la calidad de una valoración masiva.

En resumen, la tarjeta describe cómo calcular el "ruido" o variabilidad de los errores del algoritmo utilizando una métrica estadística estandarizada (r) para asegurar que la medición sea justa tanto para las sobrevaloraciones como para las infravaloraciones.

Tarjetas didácticas 16

En el anverso pone: "En la Orden ECO/805/2003, el principio de _____ indica que el valor de un inmueble es la diferencia entre el valor total y los valores atribuibles a los demás factores de producción." La respuesta del anverso es: "valor residual"

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 16

Esta tarjeta didáctica es correcta y define el principio del valor residual, uno de los conceptos teóricos más importantes recogidos en la normativa de valoración española (Orden ECO/805/2003).

A continuación, te explico detalladamente qué significa este principio y cómo se aplica en la práctica basándome en las fuentes:

1. Definición Teórica Según el artículo 3 de la Orden ECO/805/2003, el principio del valor residual establece que "el valor atribuible a cada uno de los factores de producción de un inmueble será la diferencia entre el valor total de dicho activo y los valores atribuibles al resto de los factores".

En términos económicos, los factores de producción inmobiliaria son esencialmente cuatro:

1. Tierra (Suelo).
2. Trabajo y Materiales (Costes de Construcción).

3. Capital (Gastos Financieros y de Gestión).

4. Empresa (Beneficio del Promotor).

2. La Aplicación Práctica: ¿Cómo hallar el valor del suelo? Aunque la definición es abstracta, su aplicación principal es averiguar cuánto vale un terreno (o un edificio a rehabilitar) cuando no hay suficientes comparables de terrenos vacíos para usar el método de comparación directa.

La lógica es la siguiente:

- Sabemos cuánto valdrá el edificio una vez terminado (Valor de Mercado del producto final).
- Sabemos cuánto cuesta construirlo (Costes de construcción).
- Sabemos cuánto cuesta gestionarlo y comercializarlo (Gastos).
- Sabemos cuánto quiere ganar el promotor por su riesgo (Beneficio).

Por tanto, el valor del suelo es el "residuo" o lo que queda de restar todos esos costes y beneficios al precio final de venta. Si el precio de venta de las viviendas baja, o los costes de construcción suben, el "residuo" (lo que se puede pagar por el suelo) disminuye.

3. La base del "Método Residual" Este principio es el fundamento de uno de los cuatro métodos técnicos de valoración: el Método Residual (regulado en los artículos 34 a 42 de la Orden ECO),. Este método se utiliza obligatoriamente para valorar terrenos urbanos o urbanizables y edificios en proyecto o construcción cuando no se puede usar el método de comparación.

Existen dos procedimientos para aplicar este principio:

- Procedimiento Estático: Se usa para solares donde se va a construir de inmediato (en menos de un año). La fórmula simplificada es:

$$F = VM \times (1 - b) - \sum Ci$$

Donde F es el valor del terreno, VM es el valor del edificio terminado, b es el margen de beneficio del promotor y Ci son los costes necesarios 5 .

- Procedimiento Dinámico: Se usa para proyectos a más largo plazo. Consiste en un análisis de flujos de caja (cobros y pagos) descontados en el tiempo. El valor residual es la diferencia entre el valor actual de los cobros (ventas) y el valor actual de los pagos (costes).

4. Riesgo y Sensibilidad Las fuentes de la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV) destacan que, debido a que el valor del suelo se obtiene por diferencia (es un "residuo"), este método es muy

sensible. Pequeños cambios en las hipótesis de venta o costes pueden generar grandes variaciones en el valor del suelo calculado. Por ello, la normativa exige justificar rigurosamente los costes, plazos y márgenes utilizados.

En resumen, la tarjeta explica que el valor del suelo no es arbitrario, sino que es la cantidad sobrante que un promotor puede permitirse pagar después de asegurarse de que los ingresos por la venta del edificio cubrirán todos los costes de construcción y su beneficio empresarial.

Tarjetas didácticas 17

En el anverso pone: "Según EVS 2025, ¿por qué el sistema de supervisión bancaria de la UE ha sido reiniciado para incorporar objetivos climáticos?" La respuesta del anverso es: "Debido a que la seguridad de los mercados financieros no resistiría un fracaso en alcanzar los objetivos climáticos de la UE."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 17

Esta tarjeta didáctica es correcta y profundiza en uno de los cambios más trascendentales que introduce EVS 2025 (las Normas Europeas de Valoración, 10ª edición). La frase proviene directamente del prefacio del libro, donde se explica la "simbiosis" entre la legislación financiera y la climática de la UE.

Basándome en el Prefacio y en la Nota de Orientación EVGN 2 de EVS 2025, aquí te explico detalladamente por qué y cómo se ha "reiniciado" este sistema:

1. La Simbiosis entre el "Paquete Bancario" y el "Pacto Verde" La tarjeta resume una idea central: la UE ha entendido que la legislación climática (el Pacto Verde Europeo) y la legislación financiera (el Paquete Bancario) no pueden ir por separado.

- La Razón: Como indica tu tarjeta, se considera que "la seguridad de los mercados financieros no resistiría un fracaso en alcanzar los objetivos climáticos de la UE".
- El Riesgo: Si no se logran los objetivos climáticos, los riesgos físicos (inundaciones, sequías) y los riesgos de transición (cambios regulatorios drásticos) podrían desestabilizar el valor de los activos inmobiliarios que sirven de garantía a los bancos, provocando un riesgo sistémico.

2. El "Reinicio": Nueva Regulación de Requisitos de Capital (CRR) El mecanismo principal de este reinicio es la revisión del Reglamento de Requisitos de Capital (Reglamento (UE) 2024/1623), conocido como CRR. Este reglamento tiene primacía sobre las leyes nacionales y obliga a los bancos a cambiar cómo valoran sus garantías hipotecarias.

Los cambios clave incluyen:

- Introducción de "Criterios de Valoración Prudentemente Conservadores": Para la valoración de garantías hipotecarias, el Valor de Mercado se ve ahora "complementado" (y en gran medida constreñido) por un nuevo concepto de "valor de la propiedad" basado en criterios conservadores. Estos criterios exigen explícitamente dos cosas:
 1. Excluir expectativas de subidas de precios: El valor no puede basarse en la esperanza de que el mercado subirá.
 2. Ajuste por sostenibilidad a largo plazo: El valor debe ajustarse para tener en cuenta la posibilidad de que el valor de mercado actual esté significativamente por encima del valor que sería sostenible durante toda la vida del préstamo.
3. La "E" de ESG es dominante en el sector inmobiliario El sistema de supervisión ha sido rediseñado para obligar a los bancos a reportar sus exposiciones a riesgos ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza).
- Para el sector inmobiliario, EVS 2025 destaca que la "E" (*Environmental*) es el factor dominante.
 - Los reguladores ya no se conforman con la eficiencia energética básica; exigen que los bancos reporten su exposición a riesgos ambientales más amplios.
4. Implicaciones Prácticas para el Valorador Este "reinicio" significa que los valoradores ya no pueden limitarse a dar un "Valor de Mercado" actual (un valor "spot" o puntual). Ahora, bajo la supervisión bancaria de la UE, se les exige que ayuden a "asegurar el futuro" internalizando los riesgos futuros en la valoración actual. Esto se traduce, por ejemplo, en la necesidad de aplicar la norma EVS 6, que obliga a descontar del valor los costes inevitables de renovación energética que la ley impondrá en fechas futuras (2030, 2033), ya que un edificio que no cumpla con esas normas perderá valor o liquidez.
- En resumen, la tarjeta explica que la UE ha modificado las reglas del juego bancario porque ha llegado a la conclusión de que un planeta inestable financieramente insostenible. Por ello, la valoración de activos para la banca ya no trata solo de cuánto vale un inmueble hoy, sino de si ese valor es sostenible frente a los riesgos climáticos futuros.

Tarjetas didácticas 18

En el anverso pone: "¿Qué nivel de la jerarquía de 'Fair Value' (NIIF 13) se aplica generalmente a los bienes inmuebles debido a su naturaleza heterogénea?" La respuesta del anverso es: "Nivel 3, debido al uso de aportaciones no observables o ajustes significativos en aportaciones observables."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 18

Esta tarjeta didáctica es correcta y toca un punto técnico esencial para los valoradores que trabajan con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS). La clasificación en el Nivel 3 no indica una menor calidad de la valoración, sino la naturaleza de los datos disponibles para el sector inmobiliario.

Basándome en la OBPVA 1 del Libro Rojo de RICS y la Nota Técnica EVGN 5 de EVS 2025, te explico detalladamente por qué los inmuebles acaban casi siempre en este nivel:

1. La Jerarquía de Valor Razonable (NIIF 13) La norma clasifica las valoraciones en tres niveles según la fiabilidad y objetividad de los datos (aportaciones) utilizados:

- Nivel 1: Precios cotizados en mercados activos para activos idénticos (ej. acciones de Apple o lingotes de oro).
- Nivel 2: Precios de activos similares en mercados activos, o datos observables (ej. el precio del m² en una zona muy líquida con productos homogéneos).
- Nivel 3: Uso de aportaciones no observables o datos observables que requieren ajustes significativos.

2. ¿Por qué el sector inmobiliario no es Nivel 1 ni Nivel 2?

- Imposibilidad del Nivel 1: Los inmuebles son activos heterogéneos. No existen dos edificios idénticos (incluso dos pisos iguales tienen diferente altura o vistas) y no cotizan en una bolsa con precios públicos instantáneos. Por tanto, el Nivel 1 es prácticamente imposible en valoración inmobiliaria.
- La trampa del Nivel 2: Podría pensarse que usar "comparables" (testigos de ventas recientes) sitúa la valoración en Nivel 2. Sin embargo, las normas establecen que, si esos datos de mercado requieren un ajuste significativo para reflejar las diferencias con el inmueble valorado, la valoración cae automáticamente al Nivel 3.

3. El motivo del Nivel 3: La necesidad de "Ajustes Significativos" La respuesta de tu tarjeta ("naturaleza heterogénea") es la clave. Como cada inmueble es único, el valorador casi siempre tiene que tomar los datos de mercado (comparables) y ajustarlos para tener en cuenta diferencias de ubicación, calidad, antigüedad, arrendatarios o estado de conservación.

- La Regla del Ajuste: La normativa (NIIF 13) dicta que si un ajuste a un dato observable (Nivel 2) es "significativo", la medición completa pasa a ser de Nivel 3.

- Práctica habitual: RICS señala explícitamente que, en la práctica, la mayoría de las entidades declaran los valores razonables de los bienes inmuebles como Nivel 3 debido a la naturaleza heterogénea del activo, la relativa iliquidez del mercado y los consiguientes ajustes necesarios a los precios de activos similares.

4. Aportaciones no observables Además de los comparables ajustados, los métodos de valoración inmobiliaria (como el descuento de flujos de caja) a menudo utilizan inputs que no se pueden leer directamente en el mercado, como la tasa de descuento específica para un riesgo concreto o una proyección de crecimiento de rentas a largo plazo. Estos se consideran "aportaciones no observables" (inputs desarrollados por el propio valorador usando la mejor información disponible), lo que confirma la clasificación en Nivel 3.

En resumen, la tarjeta te recuerda que, a diferencia de valorar una acción bancaria (Nivel 1), valorar un edificio implica tal grado de juicio profesional y ajuste de datos que la contabilidad internacional lo clasifica en el nivel que requiere mayor desglose y justificación (Nivel 3).

Tarjetas didácticas 19

En el anverso pone: "En el estándar RICS, ¿qué norma técnica regula las inspecciones, comprobaciones y registros?" La respuesta del anverso es: "La DBPV 4."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 19

Esta tarjeta didáctica es correcta y se refiere a una sección fundamental del "Libro Rojo" de RICS: la DBPV 4 (Inspecciones, comprobaciones y registros).

Basándome en el texto de las *Normas Internacionales de Valoración RICS* (Libro Rojo), aquí te explico detalladamente qué regula esta norma técnica:

1. El Principio General: Adecuación a la Finalidad La norma establece que las inspecciones y comprobaciones deben realizarse "en el grado necesario" para producir una valoración que sea profesionalmente adecuada para su finalidad.

- Juicio Profesional: No hay una regla fija sobre cuánto inspeccionar; el valorador debe usar su juicio profesional para decidir qué grado de comprobación es fiable según el tipo de activo y el objetivo del encargo.

- Riesgo de no inspeccionar: La norma advierte explícitamente que renunciar voluntariamente a una inspección física puede conllevar un riesgo inaceptable, por lo que el valorador debe evaluar ese riesgo cuidadosamente antes de aceptar un encargo de escritorio (*desktop valuation*).

2. Inspecciones y Comprobaciones (Investigaciones) La DBPV 4 detalla qué se espera del valorador durante este proceso:

- Verificación: El valorador debe tomar medidas razonables para verificar la información utilizada. Si la información es suministrada por el cliente u otra parte, el valorador debe juzgar si es creíble y fiable. Si hay dudas sobre su exactitud, debe realizar comprobaciones adicionales.
- Límites y Restricciones: Cualquier limitación en la inspección (por ejemplo, partes del edificio inaccesibles) debe ser identificada, acordada con el cliente y registrada claramente tanto en las condiciones de contratación como en el informe final. Si la restricción es tan severa que impide una valoración creíble, el encargo debe rechazarse.
- Aspectos a observar: Durante la inspección de inmuebles, el valorador debe observar características de la localidad, el estado de conservación aparente, la presencia de materiales peligrosos, el potencial de desarrollo y cualquier otro factor que el mercado percibiría como relevante para el valor.

3. Revaloración sin nueva inspección (Revaluaciones de escritorio) La norma permite realizar una revaloración de un inmueble ya valorado anteriormente sin volver a visitarlo físicamente, pero bajo condiciones estrictas:

- El valorador debe estar satisfecho de que no ha habido cambios materiales en los atributos físicos del inmueble o su entorno desde la última visita.
- El cliente debe confirmar por escrito que no ha habido tales cambios.
- Si el valorador cree que es inapropiado no inspeccionar (por el paso del tiempo o cambios materiales), pero el cliente insiste, solo puede aceptar el encargo si el cliente confirma por escrito que el informe es exclusivamente para uso interno y acepta el riesgo asociado.

4. Registros de Valoración (*Documentation*) La DBPV 4 exige mantener un "registro de auditoría adecuado". Esto no es solo burocracia; es la defensa del valorador si su trabajo es cuestionado en el futuro.

- Contenido: Se deben guardar notas legibles (incluyendo fotos) sobre los hallazgos de la inspección, los límites de esta, las aportaciones clave (inputs), los cálculos y los análisis realizados.

- Conservación: Se debe conservar una copia del informe y toda la documentación justificativa durante el período legal o normativo requerido.

En resumen, la tarjeta destaca que la DBPV 4 es la norma que obliga al valorador a "salir a la calle" y verificar la realidad del activo, o a documentar muy claramente por qué no lo ha hecho y qué riesgos implica eso, asegurando que la evidencia que respalda el valor final quede guardada y trazable.

Tarjetas didácticas 20

En el anverso pone: "¿Cuál es la función del 'Compliance Officer' según el Libro Rojo de RICS en caso de conflicto de intereses?" La respuesta del anverso es: "Supervisar que los equipos que actúan para clientes en conflicto estén físicamente separados y que la información sea inaccesible entre ellos."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 20

Esta tarjeta didáctica toca un punto crítico sobre la ética y la gestión de conflictos en las normas de RICS. La figura del "Compliance Officer" (o Responsable de Cumplimiento) es esencial cuando una empresa obtiene el consentimiento de dos clientes con intereses contrapuestos para actuar para ambos simultáneamente, bajo la condición de establecer una "barrera de información" o "muralla china".

Basándome en la Norma Profesional 2 (NP 2), sección 4 del Libro Rojo ("Mantenimiento de una estricta separación entre asesores"), te explico detalladamente su función y los requisitos que debe vigilar:

1. El Contexto: Gestión de Conflictos con Consentimiento Cuando surge un conflicto de intereses, la regla general es rechazar el encargo. Sin embargo, si se obtiene el "consentimiento informado" de todas las partes afectadas, la empresa puede actuar para ambos clientes siempre que establezca una separación estricta entre los asesores de cada parte. Aquí es donde entra el *Compliance Officer*.

2. Las Funciones Específicas del *Compliance Officer* Según el párrafo 4.2 de la NP 2, cualquier acuerdo de separación debe ser supervisado por un responsable de cumplimiento (o una persona independiente de alto nivel jerárquico), quien tiene las siguientes obligaciones concretas:

- Supervisión Continua: No basta con crear la barrera al principio; debe supervisar su establecimiento y su mantenimiento mientras dure la operación, adoptando controles para asegurar su eficacia.
- Independencia Total: Este oficial no puede tener ninguna implicación en ninguno de los encargos en conflicto. Debe ser totalmente neutral.

- Autoridad: Debe tener un rango suficiente dentro de la organización para operar sin impedimentos (es decir, que nadie pueda presionarle para saltarse las reglas).

3. ¿Qué debe garantizar exactamente? (Lo que supervisa) La tarjeta menciona la separación física y de información. El Libro Rojo detalla qué significa esto exactamente para el *Compliance Officer*:

- Separación de Personas: Debe asegurar que las personas que actúan para los clientes en conflicto sean diferentes. Esto incluye no solo a los valoradores, sino también al personal de secretaría y apoyo.
- Separación Física: Debe verificar que los equipos estén físicamente separados. La norma exige que estén, al menos, en diferentes zonas de un edificio o, si es posible, en edificios distintos.
- Inaccesibilidad de la Información: Debe garantizar que la información (digital o papel) no esté disponible para "el otro lado" en ningún momento. Si es información escrita, debe estar bajo llave en estancias independientes y custodiada según sus criterios estrictos.

En resumen, la tarjeta destaca que el Compliance Officer no es solo un cargo administrativo, sino el garante ético dentro de la empresa que asegura que la confidencialidad no se rompa accidentalmente cuando se trabaja para clientes con intereses opuestos. Sin su supervisión efectiva, RICS considera que las barreras de información no funcionan.

Tarjetas didácticas 21

En el anverso pone: "La metodología AVM de la AEV define el Coeficiente de Concentración (COC) como:" La respuesta del anverso es: "El porcentaje de elementos de la muestra cuyo recorrido corregido es igual o inferior al 10 % de la mediana."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 21

Esta tarjeta didáctica hace referencia a una métrica de calidad específica definida en el Estándar sobre Valoración de Inmuebles mediante Modelos Automatizados (AVM) de la AEV (Asociación Española de Análisis de Valor).

El Coeficiente de Concentración (COC) es una medida que evalúa cuán "agrupados" están los resultados del modelo alrededor de su tendencia central.

Aquí te explico detalladamente este tema basándome en las fuentes:

1. ¿Qué es el COC? El COC mide la densidad de la precisión del modelo. A diferencia del COV o el COD, que te dan un promedio del error (dispersión), el COC te dice qué porcentaje de la muestra se comporta de manera "muy similar" a la mayoría (la mediana).

- Es un indicador de consistencia: Un COC alto significa que la gran mayoría de las valoraciones tienen un error muy parecido, lo cual es positivo para la estabilidad del modelo.

2. La definición exacta (y la corrección del anverso) El texto de tu tarjeta resume la definición técnica que aparece en el glosario del estándar de la AEV. La definición completa es:

- "El porcentaje de elementos de la muestra para los cuales el recorrido corregido (r) es inferior al valor de la mediana de los recorridos corregidos ± 10 %.

En términos sencillos: El COC cuenta cuántos inmuebles tienen un error que no se aleja más de un 10 % respecto al error mediano del grupo.

3. ¿Por qué usa el "Recorrido Corregido" y no el precio? Al igual que el COD y el COV explicados anteriormente, el COC no compara precios brutos, sino que utiliza el parámetro estadístico r (Recorrido Corregido).

- Como vimos, el r es una métrica que hace simétricos los errores: oscila entre 0 y 1 para infravaloraciones y entre 1 y 2 para sobrevaloraciones (centrado idealmente en 1).
- Usar r evita que los errores grandes por sobrevaloración distorsionen la estadística.

4. Interpretación Práctica Imagina que la mediana de los recorridos corregidos de tu cartera es 0,97 (el modelo tiende a infravalorar un poco).

- El COC calculará el rango de $0,97 \pm 10$ % (es decir, entre 0,873 y 1,067).
- Luego contará qué porcentaje de todos los inmuebles valorados cae dentro de ese túnel estrecho.
- Si el COC es del 80 %, significa que el 80 % de tus valoraciones están muy concentradas alrededor de ese comportamiento central. Si es bajo (ej. 30 %), los resultados están muy dispersos y el modelo es impredecible.

En resumen, la tarjeta destaca que el COC es la prueba de "puntería agrupada": te dice si el modelo dispara siempre al mismo sitio (aunque sea un poco desviado del centro, lo cual se puede corregir calibrando) o si dispara perdigones por todas partes.

Tarjetas didácticas 22

En el anverso pone: "Según el Estándar de Medición de la AEV, ¿qué normativa doméstica española se tiene en cuenta para las definiciones de superficies útil y construida?" La respuesta del anverso es: "La Orden ECO 805/2003."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 22

Esta tarjeta didáctica es correcta y toca un punto fundamental para entender cómo conviven las normas internacionales con la legislación española.

Aunque el Estándar de Medición de la AEV tiene como objetivo armonizar las prácticas españolas con los estándares internacionales (IPMS), reconoce que en España existe una normativa legal de obligado cumplimiento para las tasaciones financieras: la Orden ECO 805/2003. Por eso, el estándar de la AEV no copia ciegamente las normas internacionales, sino que las adapta para no entrar en conflicto con la ley española.

Aquí te explico detalladamente cómo influye la Orden ECO en estas definiciones según el documento de la AEV:

1. La razón de esta influencia La AEV explica en la introducción de su estándar que, dada la trascendencia de la actividad de las Sociedades de Tasación en España (regulada para finalidades hipotecarias, de seguros, etc.), es imprescindible tener en cuenta cuestiones "esencialmente domésticas". Por ello, las definiciones de superficies se han alineado con los criterios establecidos por la Orden ECO 805/2003.

2. Definición de Superficie Útil (La regla de los 100 cm²) Este es el ejemplo más claro de cómo la Orden ECO modifica el estándar.

- La norma internacional (IPMS 4.2): Para medir el área útil (interior), excluye todas las columnas y conductos, sin importar su tamaño.
- La norma española (Orden ECO): Solo permite descontar los elementos estructurales verticales y conductos si su sección horizontal es superior a 100 cm².
- El Estándar AEV: Para evitar conflictos, la AEV se ciñe a lo establecido por la Orden ECO. Por tanto, si una columna mide 90 cm², se considera superficie útil en España, aunque la norma internacional pura la descontaría.

Además, la AEV mantiene el criterio de la Orden ECO de no considerar superficie útil aquella cuya altura libre sea inferior a 1,5 metros.

3. Superficie Construida con Comunes La Orden ECO y la práctica registral española utilizan frecuentemente el concepto de "Superficie Construida con Partes Comunes" para valorar inmuebles (pisos en edificios).

- El estándar de la AEV destaca que este concepto no existe en los estándares internacionales (IPMS), los cuales suelen medir el edificio entero o el espacio exclusivo.

- Sin embargo, como en España el valor de mercado y los costes se calculan a menudo sobre esta superficie, la AEV ha tenido que incluir una definición específica para ella basada en la normativa doméstica, sumando a la superficie privada la parte proporcional de los elementos comunes según el coeficiente de participación.

4. Retranqueos de puertas Otra diferencia técnica es que la norma internacional (IPMS 4.2) excluye del área útil el espacio de los retranqueos de las puertas (el hueco de la puerta). Sin embargo, el estándar AEV, siguiendo la costumbre y normativa española, incluye esta franja de pavimento dentro de la superficie útil, ya que es un espacio "pisable" continuo.

En resumen, la tarjeta te recuerda que el Estándar de la AEV es un documento híbrido: adopta la estructura y gráficos modernos de las normas internacionales (IPMS), pero mantiene las reglas de cálculo (qué se suma y qué se resta) de la Orden ECO 805/2003 para asegurar que las mediciones sean válidas legalmente en España.

Tarjetas didácticas 23

En el anverso pone: "En la valoración de activos para entidades aseguradoras en España, ¿qué normativa de supervivencia debe cumplirse para los cálculos actuariales?" La respuesta del anverso es: "El Real Decreto 1060/2015 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 23

Esta tarjeta didáctica es correcta y muy específica. Se refiere a un detalle técnico dentro de la Orden ECO/805/2003 (la normativa de valoración española), concretamente en la sección sobre cómo valorar derechos que dependen de la vida de una persona, como el usufructo vitalicio o la nuda propiedad.

Basándome en el Artículo 56 de la Orden ECO/805/2003 (en su texto consolidado), aquí te explico detalladamente por qué se cita ese Real Decreto:

1. El Contexto: Valoración de Derechos Vitalicios Cuando un tasador tiene que valorar un usufructo vitalicio (el derecho a usar una vivienda mientras se viva) o la nuda propiedad (la propiedad sin el uso), el valor depende de cuánto tiempo vaya a vivir el usufructuario. Como no se sabe la fecha exacta de fallecimiento, se debe realizar un cálculo actuarial (estadístico) para estimar el valor actual de ese derecho basándose en la esperanza de vida.

2. La necesidad de "Tablas de Supervivencia" Para hacer ese cálculo matemático, el tasador necesita utilizar tablas de mortalidad o supervivencia (probabilidades estadísticas de que una persona de cierta edad viva un año más). No sirve cualquier tabla. La normativa exige que sean tablas oficiales y seguras para evitar que se sobrevaloren los activos de las aseguradoras o bancos.

3. La Referencia Legal: Real Decreto 1060/2015 La Orden ECO/805/2003 establece explícitamente en su Artículo 56, punto 2.d) que los cálculos actuariales para valorar estos derechos no pueden hacerse con cualquier tabla, sino que:

"se realizarán con las tablas de supervivencia que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 133.1[...] del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras".

¿Qué implica esto?

- Seguridad y Solvencia: Este Real Decreto (conocido como ROSSEAR) regula cómo las aseguradoras deben calcular sus riesgos para no quebrar (Solvencia II). Al obligar a usar estas mismas tablas para la tasación inmobiliaria, la Orden ECO asegura que el valor asignado al inmueble sea prudente y consistente con las normas de solvencia del sector asegurador.
- Actualización: Antes se hacía referencia a normativas anteriores, pero el texto consolidado actualiza la referencia a este Real Decreto de 2015 para asegurar que se usan las tablas de mortalidad vigentes y admitidas por la Dirección General de Seguros.

En resumen, la tarjeta te recuerda que para calcular cuánto vale el usufructo de una persona mayor (un cálculo actuarial), la ley te obliga a usar las tablas de esperanza de vida "oficiales" del sector asegurador, reguladas en el RD 1060/2015, para garantizar que la valoración sea técnicamente rigurosa.

Tarjetas didácticas 24

En el anverso pone: "Según RICS, ¿qué sucede si un modelo AVM no se somete al criterio profesional de un valorador?" La respuesta del anverso es: "No puede generar una valoración conforme a las Normas Internacionales de Valoración (NIV)."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 24

Esta tarjeta didáctica es correcta y toca uno de los principios más importantes de la normativa de RICS (*Royal Institution of Chartered Surveyors*) respecto al uso de la tecnología en la valoración.

La distinción clave aquí es entre un "cálculo automatizado" y una "valoración profesional". Según las normas de RICS (el Libro Rojo), una máquina por sí sola no puede emitir una valoración que cumpla con los estándares internacionales.

Aquí te explico detalladamente por qué y qué implica esto según las fuentes:

1. El mandato de la Norma IVS 105 RICS adopta las Normas Internacionales de Valoración (NIV o IVS en inglés). Específicamente, la norma NIV 105 (IVS 105) sobre Modelos de Valoración establece una regla inquebrantable:

"Ningún modelo puede generar una valoración conforme a las NIV si el valorador no aplica un criterio profesional, por ejemplo, un modelo automatizado de valoración [AVM]",.

2. La diferencia entre "Resultado" y "Valoración" Según la norma profesional NP 1 del Libro Rojo de RICS:

- Si utilizas un AVM y simplemente entregas el número que arroja el software, eso no se considera una valoración por escrito bajo las normas de RICS.
- Para que ese resultado se convierta en una "valoración" válida, debe haber sido sometido a una aplicación adicional de criterio profesional por parte de un valorador cualificado.

3. ¿Qué implica aplicar el "criterio profesional"? No basta con que el valorador firme el resultado de la máquina. Las normas exigen que el valorador intervenga activamente en el proceso:

- Selección del modelo: El valorador debe usar su juicio para determinar si el modelo AVM es adecuado para el activo y la finalidad de la valoración.
- Revisión de Inputs y Outputs: El valorador es responsable de evaluar la idoneidad de los datos que entran al modelo y de revisar los resultados que salen, asegurándose de que sean razonables.

- Responsabilidad: Al final, la valoración es responsabilidad del profesional, no del algoritmo. RICS no permite que una valoración sea realizada por una "empresa" o un "modelo" por sí solos; debe haber un individuo cualificado que acepte la responsabilidad.

4. Aplicación a la Inteligencia Artificial (IA) Las normas de RICS aclaran que este principio se aplica no solo a los AVM tradicionales, sino también a cualquier modelo o proceso asistido o producido por Inteligencia Artificial (IA). El uso de estas herramientas es válido, pero el resultado en bruto nunca constituye una valoración conforme a las normas sin la supervisión y el juicio del experto humano.

En resumen, la tarjeta te recuerda que para RICS, la tecnología es una herramienta, no un sustituto del valorador. Sin el "factor humano" (criterio profesional), el número resultante es solo un dato estadístico, no una valoración certificada bajo normas internacionales.

Tarjetas didácticas 25

En el anverso pone: "En el contexto de la NIIF 13, ¿cómo se define el 'Valor Razonable'?" La respuesta del anverso es: "El precio que se recibiría por vender un activo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 25

Esta tarjeta didáctica es correcta y resume el concepto central de la norma NIIF 13 (IFRS 13), que es el estándar internacional para la medición del "Valor Razonable" (Fair Value) en la presentación de informes financieros.

Basándome en el Libro Rojo de RICS (que incorpora y explica las NIIF) y en las Normas Europeas de Valoración (EVS 2025), aquí te explico detalladamente los matices de esta definición:

1. "Precio de Salida" (*Exit Price*) vs. Precio de Entrada La definición subraya que es el precio que se recibiría por vender el activo.

- Esto es lo que se conoce como un "Exit Price" (precio de salida).
- Se diferencia del precio de adquisición (*entry price*) o coste histórico. No importa cuánto costó el activo hace años; importa cuánto efectivo generaría si se vendiera hoy en el mercado.
- Además, se especifica que es un precio "neto" para el vendedor, pero sin deducir los costes de transacción (como impuestos o comisiones de venta), ya que el valor razonable mide el valor del activo en sí, no el resultado neto de la venta para una entidad específica.

2. "Transacción Ordenada" No se trata de una venta forzosa o una liquidación urgente.

- Una transacción ordenada asume que el activo ha tenido una exposición al mercado durante un periodo habitual y suficiente para permitir actividades de comercialización adecuadas.
- Esto asegura que el precio no esté castigado por la urgencia de vender.

3. "Participantes del Mercado" Esta es una parte clave. El valor no se basa en lo que un comprador específico (con una motivación especial) pagaría, sino en lo que pagarían los participantes típicos del mercado.

- Se asume que estos participantes actúan en su mejor interés económico.
- Son compradores y vendedores independientes, conocedores y capaces.

4. El principio de "Mayor y Mejor Uso" (Highest and Best Use) Aunque no está explícito en la frase corta de la tarjeta, es fundamental para entender el Valor Razonable de activos no financieros (como los inmuebles).

- La NIIF 13 exige que la valoración considere la capacidad de un participante del mercado para generar beneficios económicos utilizando el activo en su mayor y mejor uso.
- Esto significa que, si tienes un terreno industrial viejo, pero el mercado pagaría mucho más por él para construir viviendas (y es legal y físicamente posible hacerlo), el Valor Razonable debe reflejar ese valor residencial más alto, incluso si tu empresa no tiene intención de construir.

5. Similitud con el Valor de Mercado Las normas de RICS y EVS aclaran que, para la mayoría de los efectos prácticos, el concepto de Valor Razonable bajo NIIF 13 es coherente con el de Valor de Mercado. Ambos buscan reflejar un intercambio libre y abierto en la fecha de valoración.

En resumen, la tarjeta te indica que el Valor Razonable es una estimación basada en el mercado (no en la entidad) de cuánto vale el activo hoy si se vendiera en condiciones normales a quien mejor uso pudiera darle.

Tarjetas didácticas 26

En el anverso pone: "¿Qué tres periodos normativos diferencia la Comisión Técnica de la AEV para los coeficientes de relación en edificios?" La respuesta del anverso es: "Hasta 1979, de 1980 a 2012, y de 2013 en adelante."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 26

Esta tarjeta didáctica es correcta y aborda un aspecto técnico fundamental para la valoración de inmuebles antiguos o sin información registral detallada. Los periodos que menciona se refieren a hitos en la normativa de construcción española que alteraron el grosor de los muros y aislamientos y, por tanto, la relación matemática entre la superficie útil (lo que pisas) y la superficie construida (lo que ocupas).

Basándome en el Anexo I del Estándar de Medición de la AEV, aquí te explico detalladamente por qué se eligieron esas fechas y qué implican:

1. El Objetivo: Estimar superficies mediante coeficientes La Comisión Técnica de la AEV desarrolló unas tablas de coeficientes (ratios) para ayudar a los tasadores en dos situaciones:

- Cuando necesitan estimar zonas comunes y no hay datos.
- Cuando necesitan deducir la superficie construida a partir de la útil (o viceversa) y falta documentación fiable.

Como la relación entre metros útiles y construidos no es constante a lo largo de la historia (los muros han engordado con el tiempo), la AEV dividió el parque inmobiliario en tres eras constructivas basadas en la normativa de aislamiento térmico.

2. Los Tres Periodos Normativos

- Periodo 1: Hasta 1979 (Pre-NBE)
 - Contexto: Abarca los edificios construidos antes de la entrada en vigor de las primeras normas modernas de eficiencia térmica. Se considera el año 1979 como un año de transición.
 - Características: En esta época, los muros y cerramientos eran generalmente más delgados por la falta de exigencias de aislamiento. Por tanto, la diferencia entre la superficie útil y la construida era menor en comparación con los edificios modernos.
- Periodo 2: De 1980 a 2012 (Era NBE-CT-79)
 - El Hito: Este periodo comienza tras la publicación, en octubre de 1979, de la Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas en los edificios.
 - Características: Esta norma obligó a mejorar el aislamiento, lo que aumentó el grosor de los cerramientos. Esto modificó los coeficientes de relación (se "pierde" más espacio útil respecto al construido comparado con la etapa anterior).

- Periodo 3: De 2013 en adelante (Era CTE DB-HE)
 - El Hito: Se marca el corte con la actualización del Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" del Código Técnico de la Edificación (CTE), publicada en septiembre de 2013.
 - Características: Aunque la norma es de septiembre, la AEV considera el año 2013 completo en este grupo porque el sector ya se estaba adaptando desde principios de año. Las exigencias de eficiencia energética se volvieron mucho más estrictas, requiriendo aislamientos y muros más anchos, lo que impacta nuevamente en la relación útil/construida.

3. Aplicación Práctica Si un tasador está valorando un piso de 100 m² útiles y no sabe la construida:

- Si el piso es de 1970, usará el coeficiente de la columna "hasta 1979" (por ejemplo, ratio 1,15 para vivienda en bloque).
- Si el piso es de 2015, usará el de "2013 en adelante" (ratio 1,16 para vivienda en bloque), asumiendo que los cerramientos ocupan más espacio.

En resumen, la tarjeta te recuerda que, para calcular superficies mediante estimación estadística, no puedes usar el mismo coeficiente para un edificio histórico que para uno moderno; debes elegir el ratio según la normativa de aislamiento vigente en el momento de su construcción.

Tarjetas didácticas 27

En el anverso pone: "En las fichas de comparables de la AEV, ¿qué fuente de información tiene mayor peso en el proceso de calificación?" La respuesta del anverso es: "El Contrato Privado o la Escritura de Compraventa."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 27

Esta tarjeta didáctica se basa en el Estándar para la Normalización de Comparables de la AEV. La respuesta es correcta y refleja el sistema de puntuación objetivo que la norma establece para calificar la fiabilidad de un dato de mercado (un "comparable").

Aquí te explico detalladamente por qué estos documentos tienen mayor peso y cómo funciona el sistema de calificación según las fuentes:

1. El Sistema de Calificación (*Rating*) de la AEV La AEV diseñó un método para que los tasadores califiquen la calidad de los datos que usan para comparar (testigos). Esta calificación final (que va de la A a la E) depende de dos notas:

- Nota 1ª (Integridad): Cuántos datos tiene la ficha (si tiene superficie, antigüedad, estado de conservación, etc.).
- Nota 2ª (Control): Cuánto se ha verificado el dato y de qué fuente procede. Aquí es donde entra tu tarjeta.

2. La Jerarquía de las Fuentes ("Tipo de Fuente") Dentro del cálculo de la "Nota 2ª", la variable "Tipo de Fuente" es fundamental. La norma asigna una puntuación específica a cada origen de la información para premiar la certeza de que el precio es real (transacción cerrada) frente a una mera expectativa (oferta).

Según las tablas del estándar, los pesos son los siguientes:

- 20 puntos (Máximo): Contrato Privado, Sentencias judiciales o Boletines oficiales. Se considera la evidencia más fuerte de un precio de transacción real.
- 16 puntos: Escritura de Compraventa. También es una prueba documental de transacción, aunque se sitúa un escalón por debajo del contrato privado en el baremo (posiblemente para capturar el precio real acordado entre partes antes de cualquier formalización).
- 12 puntos: Listas de precios de promotores, APIs (Agentes de la Propiedad Inmobiliaria), Particulares o Entidades bancarias. Estas fuentes suelen reflejar precios de oferta o precios de lista, que no siempre son el precio final de cierre.
- 8 puntos: Datos procedentes de otra Tasación.
- 4 puntos: Otros (por ejemplo, portales web), que son los menos fiables al ser ofertas no verificadas.

3. ¿Por qué tienen mayor peso? El objetivo es priorizar los precios de transacción (cierres reales) frente a los precios de oferta (*asking prices*). La norma establece que una fuente es válida si es independiente y primaria (actores del proceso de compraventa con acceso directo a la información). El Contrato Privado y la Escritura son los documentos que acreditan fehacientemente que la operación se cerró y a qué precio, eliminando la incertidumbre de la negociación que afecta a las ofertas verbales o anuncios de internet.

En resumen, la tarjeta te indica que, si un tasador consigue ver el contrato privado o la escritura, ese comparable obtendrá una puntuación de calidad mucho más alta en su ficha técnica que si solo lo ha visto en un portal inmobiliario, lo que da mayor solidez a la valoración final.

Tarjetas didácticas 28

En el anverso pone: "Según EVS 2025, ¿qué es el 'EBITDA' en el contexto de la valoración de inmuebles ligados a una actividad económica?" La respuesta del anverso es: "Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones que estructuran el análisis de rentabilidad."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 28

Esta tarjeta didáctica es correcta y se refiere a una métrica financiera fundamental utilizada en el Enfoque de Ingresos (*Income Approach*) cuando se valoran propiedades que generan beneficios operativos, conocidas como "inmuebles ligados a una actividad económica" (por ejemplo, hoteles, clínicas o explotaciones agrícolas).

Basándome en la sección de Metodología de Valoración de las normas EVS 2025, te explico detalladamente qué es el EBITDA y por qué es clave en este contexto:

1. Definición y Desglose El acrónimo EBITDA proviene del inglés *Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation*, que corresponde exactamente a la definición de tu tarjeta: Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

- Earnings (Ganancias): El beneficio operativo puro.
- Before (Antes de): Se excluyen los siguientes elementos para "limpiar" el dato:
 - Interest (Intereses): No importa cómo se financie la propiedad (deuda o capital propio), se busca el valor del activo, no la estructura financiera del dueño.
 - Tax (Impuestos): Se aísla el efecto de los impuestos corporativos o sobre la renta, que pueden variar según la entidad.
 - Depreciation & Amortisation: Se eliminan estos apuntes contables (que no son salidas reales de caja) para centrarse en la capacidad de generación de efectivo.

2. Su función en la Valoración Inmobiliaria Según las EVS 2025, el EBITDA se utiliza a menudo como base de trabajo o estructura de análisis para valorar propiedades cuyo valor depende intrínsecamente del negocio que opera en ellas.

- Capacidad de generar beneficios: El Enfoque de Ingresos analiza la capacidad de la propiedad para generar beneficios netos. En inmuebles comerciales estándar (oficinas), se usa la renta neta. En inmuebles operativos (como hoteles), el valorador trabaja sobre la base del EBITDA porque el alquiler que se podría pagar depende directamente del éxito operativo del negocio.
- Base para el Flujo de Caja: En modelos de valoración como el Descuento de Flujos de Caja (DCF), el EBITDA suele ser el punto de partida para proyectar los ingresos futuros antes de descontar los gastos de capital (CapEx) necesarios para el mantenimiento, llegando así al flujo de caja neto que se descontará para obtener el valor presente.

3. Ejemplos de uso en EVS 2025 Las normas mencionan explícitamente el uso del EBITDA en:

- Hoteles: Se cita como el ejemplo clásico de propiedad basada en beneficios operativos donde el valorador trabaja sobre esta base.
- Propiedades Agrícolas: En la valoración de fincas rústicas, el EBITDA puede ofrecer una estructura para analizar la rentabilidad de la explotación agropecuaria subyacente al valor de la tierra.

En resumen, la tarjeta destaca que para valorar un inmueble que funciona como un negocio, no basta con mirar "alquileres comparables" (que a veces no existen); hay que analizar la "salud" del negocio operativo. El EBITDA es el termómetro que mide esa salud operativa bruta, eliminando el "ruido" de la financiación y los impuestos.

Tarjetas didácticas 29

En el anverso pone: "En la NBR 14653-2, ¿qué técnica se recomienda cuando existe autocorrelación espacial entre los datos observados?" La respuesta del anverso es: "La regresión espacial."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 29

Esta tarjeta didáctica es correcta y se refiere a un concepto avanzado tratado en el Anexo C (Informativo) de la norma brasileña NBR 14653-2 (Valuación de bienes – Parte 2: Inmuebles urbanos).

La autocorrelación espacial rompe con una de las premisas básicas de la regresión lineal tradicional (que asume que los datos son independientes entre sí). En el mercado inmobiliario, esto es común porque "la ubicación importa": el precio de un inmueble suele estar influenciado por los precios de los inmuebles vecinos.

Aquí te explico detalladamente qué dice la norma sobre este tema:

1. ¿Qué es la Regresión Espacial? Según la norma NBR 14653-2, la regresión espacial es la técnica utilizada cuando se desea explicar la variabilidad de una variable dependiente (el precio) considerando no solo las características físicas del inmueble, sino también la posición geográfica de cada observación y sus influencias espaciales.

- A diferencia de la regresión lineal clásica, que trata cada dato como una isla independiente, la regresión espacial incorpora matemáticamente la "vecindad" o proximidad entre los datos.

2. ¿Cuándo se recomienda? La norma recomienda explícitamente esta técnica cuando se constata la existencia de autocorrelación espacial entre los datos observados. Esto ocurre frecuentemente en estudios de valoración masiva (plantas de valores genéricos), estudios de velocidad de ventas o demandas habitacionales, donde la proximidad geográfica genera patrones de precios agrupados (*clusters*) que un modelo tradicional no logra explicar correctamente.

3. Diagnóstico: ¿Cómo saber si existe autocorrelación? Antes de aplicar la regresión espacial, la norma sugiere verificar si realmente existe este fenómeno mediante:

- Análisis de residuos: Verificar si los errores del modelo tradicional muestran patrones agrupados en el mapa (no son aleatorios).
- Semivariograma: Un gráfico que muestra la dependencia espacial.
- Tests estadísticos: Específicamente cita el test de I de Moran para detectar si hay autocorrelación global o local.

4. Tipos de Modelos Espaciales Para corregir este problema, la norma menciona que se pueden adoptar modelos específicos que incorporan la dependencia espacial, tales como:

- Modelo de Error Espacial (*Spatial Error Model* - SEM): Asume que el "ruido" o error del modelo tiene estructura espacial (hay variables no observadas que están correlacionadas espacialmente).
- Modelo de Defasaje Espacial (*Spatial Lag Model* - SAR): Asume que el precio de un inmueble depende directamente de los precios de los inmuebles vecinos (contagio de precios).

En resumen, la tarjeta te recuerda que si los datos inmobiliarios están "contagiados" por su ubicación (autocorrelación), la regresión lineal común (MCO) puede fallar, y la NBR 14653-2 sugiere pasar a modelos de regresión espacial para obtener resultados fiables.

Tarjetas didácticas 30

En el anverso pone: "¿Qué componente de ESG en las Sociedades de Tasación (SdT) incluye la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales?" La respuesta del anverso es: "El componente Social (Políticas sociales y relativas al personal)."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 30

Esta tarjeta didáctica es correcta y se fundamenta en la Guía de Buenas Prácticas para la Gobernanza de las Sociedades de Tasación según criterios ESG publicada por la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV).

Aquí te explico detalladamente por qué la Ley 31/1995 se encuadra en el componente Social ("S") y qué implica esto para las Sociedades de Tasación (SdT) según las fuentes:

1. El Componente Social (S) en las SdT Dentro del marco ESG (*Environmental, Social and Governance*), el componente Social abarca las políticas relacionadas con el capital humano de la empresa. Según la estructura de la Guía de la AEV, el bloque de "Políticas sociales y relativas al personal" incluye explícitamente el apartado de "Seguridad y salud en el empleo",.
2. La vinculación con la Ley 31/1995 La política social de la SdT debe contemplar medidas para prevenir accidentes y proteger la salud de los trabajadores. La Guía establece que dicha política incluye la elaboración e implantación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, cumpliendo estrictamente con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo.
3. Acciones concretas exigidas bajo este componente Para cumplir con este estándar ESG basándose en dicha ley, la SdT debe realizar y documentar actuaciones específicas como:
 - Evaluación de riesgos: Tanto del centro de trabajo general como de los puestos de trabajo específicos.
 - Planificación preventiva: Incluyendo medidas de emergencia y planes de evacuación.
 - Vigilancia de la salud: Realización de reconocimientos médicos periódicos.
 - Formación e información: Educar a los trabajadores sobre los riesgos laborales inherentes a su actividad.

En resumen, la tarjeta destaca que el cumplimiento de la normativa de seguridad laboral (Ley 31/1995) no es solo una obligación legal administrativa, sino que constituye un pilar fundamental del componente Social dentro de la estrategia de sostenibilidad y buen gobierno de una sociedad de tasación.

Tarjetas didácticas 31

En el anverso pone: "En el estándar RICS, la norma DBPV 2 trata sobre:" La respuesta del anverso es: "Bases de valor, supuestos y supuestos especiales."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 31

Esta tarjeta didáctica es correcta y resume el contenido de la norma técnica DBPV 2 (Declaraciones de Bases de Práctica de Valoración - VPS 2 en inglés) del "Libro Rojo" de RICS. Esta norma es crucial porque establece las "reglas del juego" sobre qué tipo de valor se está calculando y en qué condiciones hipotéticas o reales.

A continuación, te explico detalladamente los tres pilares de esta norma basándome en el texto de las *Normas Internacionales de Valoración RICS*:

1. Bases de Valor (*Bases of Value*) La base de valor es la premisa fundamental en la que se fundamenta la cifra de valoración reportada. El valorador tiene la responsabilidad de asegurar que la base elegida sea adecuada para la finalidad del encargo (por ejemplo, no se usa la misma base para una venta que para un balance contable). Las bases de valor reconocidas internacionalmente que define esta norma incluyen:

- Valor de Mercado: El precio estimado para una transacción libre entre partes dispuestas tras una comercialización adecuada.
- Renta de Mercado: Similar al anterior, pero referido al importe de un alquiler.
- Valor de Inversión (o Valía): El valor para un propietario o inversor concreto basándose en sus propios criterios de inversión, no necesariamente en los del mercado general.
- Valor Razonable (Fair Value): Utilizado específicamente para la presentación de informes financieros (normas NIIF/IFRS).

2. Supuestos (*Assumptions*) Un "supuesto" se define como algo que es razonable aceptar como un hecho en el contexto de la valoración sin necesidad de una verificación específica.

- Función: Sirven para aclarar qué se ha dado por cierto cuando el valorador no ha podido investigarlo todo. Por ejemplo, asumir que el edificio no tiene defectos estructurales ocultos o que los servicios (agua, luz) funcionan correctamente, sin haber realizado una inspección técnica o *survey* completa.
- Relación con la inspección: A menudo, los supuestos están vinculados a limitaciones en la inspección. Si el valorador no puede inspeccionar los cimientos, debe establecer el supuesto de que están en buen estado.

3. Supuestos Especiales (Special Assumptions) Esta es la distinción más importante que hace la norma. Un "supuesto especial" se utiliza cuando se asumen hechos que difieren de la realidad existente en la fecha de valoración.

- Finalidad: Sirven para ilustrar el efecto de un posible cambio en las circunstancias.
- Ejemplos típicos:
 - Valorar un terreno como si ya tuviera concedida una licencia de obras que en realidad aún no tiene.
 - Valorar un edificio en construcción como si ya estuviera terminado ("como concluido") en la fecha de valoración.
 - Valorar una propiedad vacía como si estuviera alquilada (o viceversa).
- Requisito clave: Dado que se apartan de la realidad actual, los supuestos especiales deben acordarse expresamente por escrito con el cliente antes de emitir el informe y deben ser realistas y pertinentes.

En resumen, la tarjeta te recuerda que la DBPV 2 obliga al valorador a definir claramente qué está valorando (la base de valor), qué da por hecho sin verificar (supuestos) y qué situaciones hipotéticas ha imaginado para el cálculo (supuestos especiales).

Tarjetas didácticas 32

En el anverso pone: "Según IPMS, la 'Altura Interna' se mide desde el suelo hasta el punto más bajo de:" La respuesta del anverso es: "El techo, techo suspendido o característica definitoria similar."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 32

Esta tarjeta didáctica es correcta y define con precisión el concepto de Altura Interna (*Internal Height*) dentro de los Estándares Internacionales de Medición de la Propiedad (IPMS).

Basándome en las definiciones oficiales de IPMS ("IPMS: All Buildings"), aquí te explico detalladamente este concepto y cómo se diferencia de otras medidas de altura:

1. Definición de Altura Interna Según la Parte C (Definiciones) y la Parte D (Aspectos Técnicos) del estándar IPMS, la Altura Interna es la altura vertical dentro de un edificio (o una sección del mismo) medida desde el suelo hasta el punto más bajo de:

- El techo (si no hay falso techo).
- El techo suspendido (falso techo).
- O cualquier característica definitoria similar que limite la altura visual o física del espacio.

2. La diferencia clave: Altura Interna vs. Altura Libre Para entender bien esta tarjeta, es fundamental distinguirla de la "Altura Libre" (*Clear Height*), que es otro concepto definido en IPMS:

- Altura Interna (Tu tarjeta): Mide el espacio "acabado" o visible. Si hay un falso techo que oculta las vigas y conductos, la medición se detiene en ese falso techo. Refleja la altura que percibe el ocupante.
- Altura Libre (*Clear Height*): Mide desde el suelo hasta el punto más bajo del elemento estructural superior, ignorando la existencia de soportes, instalaciones o falsos techos. Esta medida es más útil en naves industriales o logísticas donde importa el espacio total disponible para estanterías, independientemente de las luces o conductos ligeros.

3. Aplicación Práctica Imagina una oficina moderna:

- Si quieres saber si caben muebles altos o cuál es la sensación de amplitud del usuario, usarás la Altura Interna (suelo a falso techo).
- Si quieres saber cuánto espacio real de volumen de aire hay o si puedes instalar maquinaria alta retirando el falso techo, usarás la Altura Libre.

4. Comparación con la normativa española (AEV) En el estándar de la AEV, este concepto es similar a lo que denominan "Altura libre útil", que se define como la altura existente entre la parte superior del pavimento (o falso suelo) y la inferior del falso techo en el momento de la medición.

En resumen, la tarjeta te recuerda que la Altura Interna en IPMS es una medida "neta" o de acabado: se detiene en el primer obstáculo visual superior (el techo o falso techo), a diferencia de la altura estructural.

Tarjetas didácticas 33

En el anverso pone: "En las AVM, el método K-Vecinos más cercanos (K-NN) para regresión basa la 'cercanía' en:" La respuesta del anverso es: "La similitud de todas las características de las muestras configuradas como vectores multidimensionales, no en la distancia geográfica."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 33

Esta tarjeta didáctica es correcta y describe un cambio fundamental de mentalidad: pasar de pensar en "vecinos de calle" a pensar en "vecinos de características" (gemelos estadísticos).

En el contexto de los Modelos de Valoración Automática (AVM), el método K-Vecinos más cercanos (K-NN) funciona de manera diferente a la búsqueda tradicional de comparables. Aquí te explico detalladamente por qué la "cercanía" no es geográfica en este algoritmo, basándome en el Estándar sobre Valoración de Inmuebles mediante Modelos Automatizados de la AEV:

1. El Inmueble como un "Vector Multidimensional" Para el algoritmo K-NN, una casa no es un punto en un mapa, sino un objeto matemático (un vector) compuesto por todas sus características.

- Cada característica (superficie, antigüedad, número de baños, calidad, coordenadas X e Y) es una dimensión diferente.
- Si defines 10 características para valorar, el inmueble existe en un "espacio de 10 dimensiones".
- Por tanto, la "cercanía" se define por la similitud matemática de todas esas características en conjunto, no solo por estar físicamente cerca.

2. ¿Cómo se mide esa "Distancia"? El algoritmo calcula la distancia entre tu inmueble y los demás candidatos de la base de datos usando fórmulas matemáticas, generalmente la distancia euclídea.

- En este cálculo, el sistema puede asignar pesos diferentes a cada variable.
- Por ejemplo, si para un tipo de inmueble la superficie es muy determinante, se le dará más peso matemático que a la antigüedad.
- El resultado es que un "vecino cercano" (K-vecino) podría ser una casa que está a 5 km de distancia pero que es idéntica en tamaño, calidad y tipo, en lugar de la casa de al lado que es totalmente diferente.

3. El Proceso Operativo del K-NN Según el estándar, el proceso sigue estos pasos:

1. Obtener la muestra: Seleccionar qué variables de entrada definirán al inmueble.

2. Ponderar las variables: Asignar importancia a cada característica para el cálculo de la distancia.
 3. Determinar K: Elegir cuántos "vecinos" se usarán (por ejemplo, los 5 o 10 más parecidos).
 4. Calcular los vecinos: El algoritmo busca en la base de datos los K inmuebles cuya distancia matemática (similitud vectorial) sea menor.
 5. Obtener el valor: Se pondera el valor de esos K vecinos encontrados para estimar el precio del inmueble objetivo.
4. K-NN Restringido El estándar aclara que es posible configurar un "K-NN restringido", limitando geográficamente las muestras (por ejemplo, obligando a que estén en el mismo barrio).
- Esto acerca el modelo al método tradicional de comparación.
 - Sin embargo, advierte que al restringir geográficamente se puede perder precisión, ya que podrían existir muestras "gemelas" muy similares fuera de ese límite geográfico que explicarían mejor el valor que los vecinos físicos dispares.

En resumen, la tarjeta destaca que para el K-NN, un "vecino" es aquel inmueble que se parece matemáticamente al tuyo en todas sus dimensiones, independientemente de si está en la misma calle o no.

Tarjetas didácticas 34

En el anverso pone: "La Orden ECO/805/2003 establece que el informe de valoración debe detallar las hipótesis y documentación bajo el principio de ____." La respuesta del anverso es: "transparencia"

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 34

Esta tarjeta didáctica es correcta y hace referencia a uno de los pilares fundamentales que rigen la normativa de valoración en España. El principio de transparencia no es una mera recomendación ética, sino un mandato legal definido explícitamente en el articulado de la Orden ECO/805/2003.

Basándome en el Artículo 3 y la introducción al Título III de la Orden ECO/805/2003, aquí te explico detalladamente qué implica este principio:

1. Definición Legal El artículo 3.1.i) define el principio de transparencia de la siguiente manera:

"El informe de valoración de un inmueble deberá contener la información necesaria y suficiente para su fácil comprensión y detallar las hipótesis y documentación utilizadas".

2. ¿Qué significa esto en la práctica? Este principio obliga al tasador a que el informe no sea una "caja negra" donde solo importa la cifra final. El informe debe explicar el camino recorrido para llegar a ese valor de manera que cualquier lector (el cliente, el banco o el supervisor) pueda entenderlo.

- Fácil comprensión: El informe no debe ser críptico. Debe exponer con claridad quién solicita la tasación, para qué finalidad, qué se ha valorado y cómo.
- Detalle de Hipótesis: Si el tasador ha tenido que asumir algo que no ha podido comprobar (por ejemplo, que el edificio no tiene aluminosis porque no se han hecho catas), debe explicitarlo como una "hipótesis" o "condicionante/advertencia". No puede omitir estas suposiciones.
- Detalle de Documentación: Se debe listar qué documentos se han usado (notas simples, referencias catastrales, planos) y cuáles han faltado. Esto permite verificar la solidez de los datos de partida.

3. El objetivo: La Supervisión y la Verificación La Orden ECO estructura todo su Título III (dedicado a la elaboración de informes) basándose en este principio. El objetivo final de la transparencia es permitir que los organismos supervisores (como el Banco de España) puedan verificar el trabajo del tasador.

- La norma establece que los documentos y datos manejados por el tasador no pueden ocultarse; deben estar a disposición del supervisor para que este pueda comprobar si el valor calculado está justificado.

En resumen, la tarjeta te recuerda que, según la ley española, un informe de tasación válido no solo debe dar un valor preciso, sino que debe ser transparente: debe "contar la historia" completa del inmueble, revelando las fuentes usadas y las suposiciones hechas, para que el resultado sea creíble y verificable.

Tarjetas didácticas 35

En el anverso pone: "En el estándar EVS 2025, ¿qué implica la 'jerarquía de mitigación' en relación con las propiedades?" La respuesta del anverso es: "Un marco de conceptos para decisiones que integran principios ambientales establecidos en la Cumbre de Río de 1992."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 35

Esta tarjeta didáctica es correcta y se refiere a un concepto clave tratado en la Parte VI (Valoración y Sostenibilidad) de las normas EVS 2025.

La "jerarquía de mitigación" es una herramienta conceptual diseñada para guiar la toma de decisiones en el desarrollo inmobiliario y el uso del suelo, asegurando que se respeten los principios ambientales fundamentales.

Basándome en la sección 2.7 de la Parte VI de EVS 2025, aquí te explico detalladamente cómo funciona esta jerarquía:

1. El Orden de Prioridad (La Jerarquía) La norma establece que las acciones respecto al daño ambiental no son intercambiables; deben seguir un orden estricto de preferencia. Al tomar decisiones sobre una propiedad, se debe actuar en esta secuencia:

1. Evitar el daño: La prioridad absoluta es no causar el impacto ambiental. Si un proyecto va a destruir un hábitat crítico, la primera opción debe ser cambiar el diseño o la ubicación para evitarlo por completo.
2. Minimizar el daño: Si no se puede evitar totalmente, la siguiente opción es reducir el impacto tanto como sea posible (por ejemplo, usando técnicas de construcción menos invasivas).
3. Restaurar el daño: Allí donde el daño ha sido inevitable, se debe reparar o rehabilitar el entorno afectado en el propio sitio (in situ).
4. Compensar el daño (Offset): Esta es la última opción ("last resort"). Si no se puede evitar, minimizar ni restaurar, se compensa el impacto realizando acciones positivas en otro lugar (por ejemplo, comprando créditos de biodiversidad o carbono).

2. Relación con la Cumbre de Río de 1992 La tarjeta menciona la Cumbre de Río porque esta jerarquía ayuda a operacionalizar los principios ambientales generales que se establecieron allí, los cuales EVS 2025 cita explícitamente en la sección anterior (2.6) como marco para la propiedad:

- Principio de prevención: Evitar el daño antes de que ocurra.
- Principio de rectificación en la fuente: Arreglar el problema donde se origina (restaurar), en lugar de tratar los síntomas o compensar lejos.
- Principio de quien contamina paga.

3. Implicaciones para el Valor y los Nuevos Mercados EVS 2025 destaca un punto crucial para los valoradores: el último paso de la jerarquía (compensar/offset) es el que está impulsando nuevos mercados, como el mercado de carbono o los créditos de biodiversidad.

- Sin embargo, la norma advierte que el *offsetting* requiere un monitoreo y verificación significativos para ser creíble.

- Para el valorador, esto implica que un activo que depende de "compensar" su daño ambiental (en lugar de evitarlo) podría enfrentar mayores riesgos de reputación o regulatorios si esos mercados de compensación son cuestionados, o podría tener costos adicionales significativos para cumplir con esa mitigación.

En resumen, la tarjeta te recuerda que la sostenibilidad en valoración no es solo "ser verde", sino seguir un proceso lógico de decisiones: primero intentar no dañar la propiedad y su entorno, y solo como último recurso, pagar para compensar el daño en otro lado.

Tarjetas didácticas 36

En el anverso pone: "¿Qué requisito es 'Aconsejable' pero no 'Obligatorio' en la Categoría A-1 de informes AVM según la AEV?" La respuesta del anverso es: "El nivel de confianza individual."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 36

Esta tarjeta didáctica es correcta y se refiere a una distinción clave en la categorización de los Modelos de Valoración Automatizada (AVM) según el estándar de la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV).

Basándome en las tablas de requisitos del Estándar sobre Valoración de Inmuebles mediante Modelos Automatizados (AVM) de la AEV, te explico detalladamente por qué el "nivel de confianza individual" tiene esa consideración específica en la Categoría A-1:

1. El Contexto: Categoría A-1 (Valoración regulada de carteras) La Categoría A-1 es la más exigente y rigurosa dentro del estándar. Está diseñada para valoraciones reguladas de carteras (por ejemplo, para cumplir con la Circular 4/2017 del Banco de España). Esta categoría requiere el uso de modelos mixtos (combinación de modelos generadores y de índices) y la intervención obligatoria de un técnico especializado.

2. Diferencia entre Confianza "Global" e "Individual" El estándar distingue dos tipos de métricas de confianza:

- Nivel de confianza global: Mide la precisión del modelo para el conjunto de la cartera valorada. En la Categoría A-1, reportar esto es "Obligatorio". Es fundamental para que el regulador o el cliente sepan cuán fiable es la valoración total de los activos del banco o fondo.

- Nivel de confianza individual: Mide la precisión estimada para cada inmueble específico dentro de la cartera (por ejemplo, mediante una desviación estándar predictiva o FSD).

3. ¿Por qué es solo "Aconsejable"? Aunque podría parecer lógico exigir la precisión de cada dato, el estándar clasifica el nivel de confianza individual como "Aconsejable" (Recomendable) en la Categoría A-1, no obligatorio. La razón técnica subyace en la naturaleza estadística de los AVM:

- Compensación de errores: En la valoración de carteras masivas, los AVM funcionan bajo la premisa de que los errores individuales (algunos al alza, otros a la baja) tienden a compensarse entre sí, logrando un valor global muy preciso.
- Dificultad técnica: Calcular un intervalo de confianza estadísticamente robusto para *cada* inmueble individual es técnicamente complejo y no siempre aporta valor adicional decisivo cuando el objetivo principal es conocer el valor agregado de la cartera con fines regulatorios o contables.

4. Comparación con otras categorías Es interesante notar que para las categorías B (Valoración de carteras no regulada) y C (Valoración de elementos individuales online), el nivel de confianza individual también suele ser "Aconsejable", aunque en la categoría C (valoración online para particulares) cobra más relevancia para que el usuario entienda la fiabilidad del dato único que recibe.

En resumen, la tarjeta destaca que, aunque la AEV promueve la máxima transparencia, reconoce que en la valoración masiva de carteras reguladas (A-1), lo crítico y obligatorio es demostrar la fiabilidad del conjunto (confianza global), mientras que el detalle de la fiabilidad inmueble a inmueble se considera una buena práctica (aconsejable) pero no un requisito indispensable para la validez del informe.

Tarjetas didácticas 37

En el anverso pone: "Según RICS, ¿cuál es el periodo adecuado de conservación de la documentación y registros de una valoración?" La respuesta del anverso es: "Depende de la finalidad y circunstancias, pero debe cumplir con todos los requisitos estatutarios y legales."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 37

Esta tarjeta didáctica es correcta y refleja la naturaleza internacional de las normas de RICS. Dado que RICS opera en todo el mundo, no puede imponer un plazo fijo único (como "5 años" o "10 años") porque este varía drásticamente según las leyes de cada país y el tipo de responsabilidad civil que asume el valorador.

Basándome en la norma DBPV 4 (Inspecciones, comprobaciones y registros) del Libro Rojo de RICS, aquí te explico detalladamente la política de conservación de archivos:

1. El Principio General: Cumplimiento de la Ley Local La norma establece explícitamente en el párrafo 3.9 que no existe un plazo universal. El periodo adecuado dependerá de:

- La finalidad de la valoración.
- Las circunstancias del caso.
- Y, lo más importante, debe tener en cuenta todos los requisitos estatutarios, legales o reglamentarios del país donde se opera [Source 896].

Por ejemplo, si un valorador RICS opera en España haciendo tasaciones hipotecarias, la "ley local" (Orden ECO/805/2003) le obliga a conservar los expedientes durante al menos 5 años desde la fecha del informe [Source 583]. RICS obliga al valorador a conocer y cumplir ese plazo local.

2. ¿Qué se debe conservar? (El Registro de Auditoría) RICS exige mantener un "registro de auditoría adecuado". El objetivo es que, si en el futuro hay una revisión o una demanda, el valorador pueda reconstruir y defender su trabajo. Según el párrafo 3.5 y 3.6 de la DBPV 4, se debe guardar:

- Una copia del informe de valoración final.
- Toda la documentación justificativa (notas de trabajo, cálculos, entradas clave).
- Registros de las inspecciones (incluyendo fotografías) y, muy importante, notas sobre las limitaciones de dicha inspección [Source 893, 894].

3. Formato de conservación La documentación no tiene por qué ser física; la norma permite guardarla en cualquier "formato comercial apropiado" (papel o digital), siempre que sea legible y accesible cuando se necesite [Source 896].

En resumen, la tarjeta te recuerda que RICS no te da una cifra mágica de años, sino una obligación de cumplimiento: tu responsabilidad es averiguar cuál es el plazo de prescripción legal o la normativa de archivo en tu jurisdicción y tipo de trabajo, y asegurarte de que guardas todo el "rastro" de tu valoración durante ese tiempo para protegerte profesionalmente.

Tarjetas didácticas 38

En el anverso pone: "En el Método Residual, la AEV indica que los indicadores de incertidumbre pretenden incorporar tanto riesgos de datos reales como ____." La respuesta del anverso es: "las hipótesis propias del modelo que no captura con certeza la realidad"

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 38

Esta tarjeta didáctica es correcta y toca un punto filosófico y técnico central del Estándar sobre el Método Residual de la AEV. La frase destaca que el método residual no es una "observación" directa del mercado, sino una simulación matemática que intenta predecir el futuro, y eso conlleva riesgos intrínsecos.

Basándome en la Introducción y el Capítulo II del Estándar del Método Residual de la AEV, aquí te explico detalladamente la distinción que hace la tarjeta:

1. El problema: La naturaleza del Método Residual El Método de Valoración Residual (MVR) se utiliza generalmente para valorar suelos cuando no hay comparables directos de compraventa de terrenos. El valorador tiene que imaginar qué edificio se podría construir, cuánto costaría y a cuánto se vendería en el futuro para deducir cuánto vale el suelo hoy. La AEV reconoce que este método se enfrenta a "dificultades metodológicas importantes" porque no se basa en hechos presentes, sino en hipótesis sobre lo que ocurrirá durante la promoción inmobiliaria.

2. La distinción de la tarjeta: Datos Reales vs. Hipótesis del Modelo La tarjeta señala que la incertidumbre en el valor final proviene de dos fuentes distintas que los indicadores intentan capturar:

- Riesgos de "datos reales": Se refiere a la incertidumbre sobre la información de entrada (inputs) que se puede observar hoy. Por ejemplo: ¿Son correctos los costes de construcción actuales? ¿Es precisa la superficie del terreno?
- Las "hipótesis propias del modelo": Esta es la parte clave de tu pregunta. El MVR es una simplificación matemática de un proceso complejo (una promoción inmobiliaria a varios años vista). La norma afirma textualmente que el modelo "naturalmente no puede capturar con total certeza la realidad, sino sólo una representación de esta".
 - Esto incluye suposiciones que *no existen* hoy, como: ¿A qué ritmo se venderán los pisos dentro de dos años? ¿Cómo evolucionarán los tipos de interés? ¿Cuál será el "mejor proyecto" realizable en un solar vacío?

3. ¿Para qué sirven los Indicadores de Incertidumbre? Dado que el modelo es una "representación imperfecta" de la realidad futura, la AEV propone asociar al valor numérico (euros) una calificación de riesgo (Rating de la A a la E) basada en tres ámbitos, para advertir al usuario (normalmente un banco) sobre la sostenibilidad de ese valor:

1. Riesgo Jurídico-Administrativo: ¿El suelo tiene ya licencia o depende de gestiones urbanísticas futuras inciertas?
2. Riesgo Físico: ¿El terreno es plano y urbano o tiene topografía compleja y requiere grandes obras de infraestructura?
3. Riesgo de Mercado: ¿Hay mucha demanda y poca oferta (mercado dinámico) o es un mercado paralizado donde las hipótesis de venta del modelo podrían fallar estrepitosamente?

En resumen, la tarjeta te recuerda que el Método Residual no te da un "precio observado", sino un "resultado calculado" basado en un guion futuro (el modelo). La AEV advierte que, por muy buenos que sean tus datos hoy, el propio diseño del modelo (que asume que podemos predecir el comportamiento de un promotor y del mercado a futuro) introduce una incertidumbre estructural que debe ser reconocida.

Tarjetas didácticas 39

En el anverso pone: "¿Qué define a una 'Tasación Completa' según el estándar de la AEV para AVM?" La respuesta del anverso es: "Aquella acorde a la Orden ECO/805/2003 con comprobación ocular exterior del edificio como mínimo."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 39

Esta tarjeta didáctica es correcta y define un concepto técnico crucial dentro del Estándar sobre Valoración de Inmuebles mediante Modelos Automatizados (AVM) de la AEV.

La definición de "Tasación Completa" en este contexto específico tiene un matiz importante: establece un requisito mínimo de inspección para que una valoración humana sirva como "patrón de oro" o referencia fiable con la cual juzgar la precisión de la máquina (el modelo AVM).

Basándome en el Glosario de Términos del estándar AEV para AVM, aquí te explico detalladamente qué implica:

1. El Marco Legal: Orden ECO/805/2003 La base de la definición es que la valoración debe ser "acorde a la Orden ECO/805/2003".

- Esto significa que el tasador debe aplicar los métodos (comparación, coste, etc.) y disponer de la documentación y comprobaciones registrales/catastrales que exige la estricta normativa española. No es una simple estimación rápida; es un trabajo técnico reglado.

2. El Matiz Específico: La Visita "Como Mínimo" Exterior Aquí es donde la tarjeta es clave. Según la Orden ECO estándar, una tasación hipotecaria normal requiere visitar el interior del inmueble. Sin embargo, "a los efectos de este estándar" (para validar modelos automáticos), la AEV define que una Tasación Completa es aquella en la que se ha realizado, como mínimo, una comprobación ocular exterior del edificio.

- Esto permite utilizar tasaciones donde no se ha podido entrar en la vivienda (algo común en carteras masivas o activos adjudicados), siempre que el tasador haya ido físicamente al sitio, haya visto el edificio por fuera y haya cumplido el resto de la normativa ECO.

3. ¿Para qué se utiliza esta definición? (El "Backtesting") Esta definición es vital para el proceso de Contraste de Resultados (Backtesting).

- Para saber si un AVM funciona bien, hay que comparar sus resultados con "valores reales".
- El estándar define "valores reales" como los precios de transacción o los obtenidos a través de una "valoración completa individualizada".
- Por tanto, para auditar el algoritmo, no sirve comparar con otra valoración automática o de escritorio; se necesita, al menos, que un experto haya ido a ver el edificio por fuera y haya aplicado la metodología oficial.

4. Diferencia con la "Valoración de Gabinete" Para entenderlo mejor, el estándar la distingue de la "Valoración de Gabinete":

- Tasación Completa: Exige visita (al menos exterior).
- Valoración de Gabinete: Se hace con las mismas exigencias de la Orden ECO, pero elimina el requisito de la comprobación presencial del inmueble (trabajo de oficina o "desktop").

En resumen, la tarjeta te indica que, en el mundo de los AVM de la AEV, para que una tasación manual se considere una prueba válida de la realidad ("Completa") para testear al robot, el tasador humano no puede quedarse en la oficina; debe, como mínimo, visitar el exterior del edificio para verificar su existencia y características visibles.

Tarjetas didácticas 40

En el anverso pone: "En la NBR 14653-4, ¿cómo se define 'Alavancagem' (Apalancamiento)?" La respuesta del anverso es: "Utilización de financiación para elevar la tasa interna de retorno del flujo de caja de un emprendimiento."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 40

Esta tarjeta didáctica es correcta y se refiere a una definición específica dentro de la Parte 4: *Empreendimentos* de la norma brasileña NBR 14653.

El concepto de *Alavancagem* (Apalancamiento) es fundamental en la evaluación de proyectos de inversión, ya que explica cómo el uso de deuda puede potenciar (o hundir) la rentabilidad del inversor.

Basándome en la sección 3.1 de la norma NBR 14653-4, aquí te explico detalladamente qué significa y cómo funciona:

1. Definición Formal La norma define textualmente *Alavancagem* como la:

"Utilización de financiación con el objetivo de elevar la tasa interna de retorno del flujo de caja de un emprendimiento".

2. ¿Cómo funciona la "elevación" de la rentabilidad? El apalancamiento financiero se basa en una premisa matemática simple: si pides dinero prestado a una tasa de interés menor que la rentabilidad que genera tu proyecto, la diferencia positiva se suma a la rentabilidad de tu propio capital.

- Sin *Alavancagem* (100 % Capital Propio): Si inviertes 100.000 € de tu bolsillo en un proyecto que rinde un 10 %, ganas 10.000 €. Tu retorno es del 10 %.
- Con *Alavancagem*: Si inviertes solo 20.000 € y pides prestados 80.000 € al banco a un interés del 5 % (coste de la deuda):
 - El proyecto sigue generando 10.000 € (10 % del total invertido).
 - Pagas al banco 4.000 € de intereses (5 % de 80.000).
 - Te quedan 6.000 € de beneficio neto.
 - Resultado: Has ganado 6.000 € invirtiendo solo 20.000 €. Tu rentabilidad sobre el capital propio se dispara al 30 %.

3. El Riesgo Asociado. Aunque la definición de la norma destaca el objetivo de "elevar la tasa interna de retorno" (TIR), el apalancamiento es un arma de doble filo. La norma NBR 14653-4 advierte implícitamente sobre esto al tratar la evaluación de riesgos (sección 3.72 y 7.5.1.4):

- Si la rentabilidad del proyecto cae por debajo del coste de la deuda (por ejemplo, el proyecto rinde un 4 % pero el préstamo cuesta un 5 %), el apalancamiento trabajará en tu contra, destruyendo capital propio aceleradamente.

4. Relación con la Prima de Riesgo La norma también establece en la sección 8.2.2.7 que, cuando se usa un margen de beneficio en modelos estáticos (sin flujo de caja detallado), si hay financiación ajena, el margen del promotor debe ser ajustado (generalmente aumentado) para reflejar este apalancamiento y el riesgo adicional que conlleva la deuda.

En resumen, la tarjeta te recuerda que el Apalancamiento no es solo "tener deudas", sino una estrategia financiera deliberada para multiplicar la rentabilidad del dinero propio utilizando dinero ajeno más barato, asumiendo a cambio un mayor riesgo financiero.

Tarjetas didácticas 41

En el anverso pone: "Según EVS 2025, ¿cuándo NO debe reflejarse el ingreso por actividades como turismo o caza en la determinación del valor?" La respuesta del anverso es: "Cuando no exista evidencia de mercado que demuestre que esos recursos son sostenibles en el tiempo."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 41

Esta tarjeta didáctica es correcta y toca un punto fundamental sobre la sostenibilidad de los ingresos en la valoración de propiedades rurales o agrícolas según las nuevas normas EVS 2025.

El texto se encuentra específicamente en la EVGN 4 (*Valuation of Agricultural Property*), que ha sido reintroducida en esta edición tras veinte años.

Aquí te explico detalladamente por qué la norma hace esta distinción:

1. El principio de la evidencia de mercado Según la sección 3 de la EVGN 4, al valorar una propiedad agrícola, a menudo se considera el potencial de ingresos complementarios derivados de actividades no agrícolas, como el turismo rural, la caza, la pesca o incluso rentas a largo plazo por antenas de telecomunicaciones o líneas eléctricas. Sin embargo, la norma establece una regla estricta:

- El valorador debe realizar un análisis de mercado (incluyendo la actitud de los compradores probables) para determinar si estos factores realmente afectan al valor de la propiedad.
- La prohibición: Si no se puede recopilar evidencia de mercado (como registros históricos e inventarios) que demuestre que esos recursos son sostenibles en el tiempo, dicho ingreso NO debe reflejarse en la determinación del valor.

2. ¿Qué significa "sostenibles en el tiempo"? La norma advierte contra la capitalización de ingresos que podrían ser efímeros o especulativos.

- Por ejemplo, una finca puede haber tenido un año excepcional de ingresos por caza, pero si no hay registros históricos que demuestren que esa población de animales es estable y gestionable a largo plazo, un comprador prudente no pagaría por ese flujo de caja extra.
- Lo mismo aplica al turismo: si los ingresos dependen de una moda pasajera o de recursos que se están agotando, no se pueden considerar como parte del "Valor de Mercado" permanente de la tierra.

3. Distinción entre Valor de Mercado y Valor de Inversión Esta regla ayuda al valorador a distinguir entre:

- Valor de Mercado: Lo que el comprador típico pagaría basándose en ingresos probados y seguros.
- Valor de Inversión: Lo que un propietario actual *espera* ganar, o lo que gana gracias a su gestión personal excepcional, pero que podría desaparecer si la propiedad se vende.

En resumen, la tarjeta te recuerda que en la valoración agrícola bajo EVS 2025, no basta con que existan ingresos extra hoy; debe haber pruebas (inventarios, historial) de que la propiedad puede seguir generándolos indefinidamente en el futuro para que se sumen al valor del activo.

Tarjetas didácticas 42

En el anverso pone: "En la Orden ECO/805/2003, ¿qué principio obliga a valorar de forma conservadora para evitar sobrevaloraciones en el mercado hipotecario?" La respuesta del anverso es: "El principio de prudencia."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 42

Esta tarjeta didáctica es correcta y hace referencia a uno de los pilares más importantes de la Orden ECO/805/2003. El principio de prudencia es el mecanismo de seguridad diseñado por el regulador para proteger al sistema financiero (bancos, aseguradoras y fondos de pensiones) de las burbujas inmobiliarias y la volatilidad de precios.

Basándome en el Artículo 3.1.f) y el Artículo 4 de la Orden ECO/805/2003, te explico detalladamente cómo funciona este principio:

1. Definición Legal: "Ante la duda, el valor más bajo" La Orden define el principio de prudencia de una manera muy directa y operativa:

"Ante varios escenarios o posibilidades de elección igualmente probables se elegirá el que dé como resultado un menor valor de tasación".

Esto significa que si un tasador se encuentra ante dos datos o metodologías razonables y técnicamente válidos (por ejemplo, dos comparables de mercado muy similares con precios distintos), la ley le obliga a optar por el camino que arroje el valor más conservador. No se trata de ser pesimista, sino de no asumir riesgos innecesarios.

2. ¿Por qué es obligatorio? Este principio es de aplicación obligatoria cuando la tasación se usa para finalidades sensibles, específicamente:

- Garantía hipotecaria (para conceder hipotecas).
- Cobertura de provisiones técnicas de aseguradoras.
- Determinación del patrimonio de fondos de pensiones.

El objetivo es calcular un "Valor Hipotecario" (definido en el Artículo 4 como un valor sostenible a largo plazo) en lugar de un simple "Valor de Mercado" momentáneo. Se busca eliminar los elementos especulativos (expectativas de revalorización futura que quizá no se cumplan) para asegurar que, si el banco tiene que ejecutar la hipoteca en el futuro, el inmueble realmente cubra la deuda.

3. Ejemplos prácticos de su aplicación en la norma La Orden ECO aplica este principio en numerosas reglas técnicas concretas:

- La regla del "menor valor": Al tasar edificios terminados para el mercado hipotecario, la norma exige calcular varios valores (por comparación, por actualización de rentas y por reemplazamiento) y obliga a tomar como Valor de Tasación el menor de ellos.
- Superficies: Si no se puede comprobar la superficie, se debe usar la menor entre la registral y la catastral.
- Riesgo de Expropiación: Si existe un expediente de expropiación o incumplimiento urbanístico, se debe valorar el inmueble considerando la indemnización por expropiación si esta fuera menor que el valor de mercado (Disposición Adicional Séptima),.

En resumen, la tarjeta te recuerda que en la tasación regulada española, el tasador no busca el precio máximo posible de venta, sino un valor seguro y sostenible. El principio de prudencia es la regla legal que le obliga a ser cauteloso sistemáticamente para proteger la solvencia del sistema financiero.

Tarjetas didácticas 43

En el anverso pone: "Según el estándar RICS, ¿qué debe hacerse si un encargo requiere una base de valor no enumerada en la DBPV 2?" La respuesta del anverso es: "Debe incluirse en las condiciones de contratación y en el informe la definición de dicha base y la declaración de cumplimiento de las normas aplicables."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 43

Esta tarjeta didáctica es correcta y aborda una situación muy común cuando se trabaja en mercados internacionales o con normativas específicas locales que difieren de las normas globales de RICS.

Basándome en la norma profesional NP 1 (Cumplimiento de las normas) del *Libro Rojo de RICS* (Valoración RICS – Normas Internacionales), aquí te explico detalladamente qué implica este requisito:

1. El Contexto: Bases de Valor "No Estándar" El *Libro Rojo* define en su norma técnica DBPV 2 las bases de valor aceptadas globalmente (como Valor de Mercado, Renta de Mercado, Valor de Inversión o Valor Razonable),. Sin embargo, a veces un cliente o una ley local obligan al valorador a usar una base distinta (por ejemplo, "Valor Catastral", "Valor a efectos hipotecarios según la norma local X" o una definición específica de "Valor de venta forzosa"). Como estas bases no están definidas en el estándar global, existe el riesgo de que se malinterpreten.

2. El Protocolo de Actuación (Norma NP 1, Párrafo 4.1) Para mitigar ese riesgo y mantener la transparencia, RICS permite usar estas otras bases, pero impone condiciones estrictas descritas en la sección 4 de la NP 1:

- Definición Explícita: No basta con nombrar la base de valor. El valorador debe incluir su definición completa tanto en el contrato inicial (condiciones de contratación) como en el informe final. Esto asegura que nadie asuma erróneamente que se trata de un "Valor de Mercado" estándar.
- Declaración de Cumplimiento: Se debe incluir una declaración confirmando que la valoración cumple con las normas específicas (por ejemplo, "Esta valoración cumple con la normativa hipotecaria del país X").

3. Diferencia entre "Cumplimiento" y "Desviación" Es importante matizar si el uso de esa base extraña es obligatorio o voluntario:

- **Obligatorio (Por Ley/Regulación):** Si la ley local obliga a usar esa base, el valorador simplemente sigue el protocolo anterior (definir y citar la norma). Esto no se considera una "desviación" del Libro Rojo, sino una adaptación necesaria.
- **Voluntario:** Si el cliente *pide* una base extraña que no es obligatoria por ley, RICS lo considera una desviación (departure). En este caso, además de definirla, el valorador debe advertir explícitamente que se está desviando de las normas internacionales y explicar por qué.

En resumen, la tarjeta te recuerda que cuando te sales del "menú estándar" de valores de RICS (DBPV 2), debes "escribir la receta" completa (la definición) en el contrato y en el informe para evitar confusiones y cumplir con la norma de transparencia.

Tarjetas didácticas 44

En el anverso pone: "En las AVM, el proceso de _____ permite comparar los datos proporcionados por el cliente con los comprobados en tasaciones completas de una muestra." La respuesta del anverso es: "validación"

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 44

Esta tarjeta didáctica es correcta y define un proceso de control de calidad crítico descrito en el Estándar sobre Valoración de Inmuebles mediante Modelos Automatizados (AVM) de la AEV.

La validación es el mecanismo de seguridad diseñado para detectar si la información que el cliente entregó al ordenador (inputs) era veraz, ya que el modelo AVM calcula el valor basándose ciegamente en esos datos.

Basándome en el Glosario de Términos y el Título 3 del estándar de la AEV, aquí te explico detalladamente qué es y por qué es diferente de otras comprobaciones:

1. El problema: "Garbage In, Garbage Out" Los modelos AVM suelen trabajar con datos proporcionados por el cliente (por ejemplo, un banco entrega un listado de pisos con sus superficies y direcciones) sin que un tasador haya visitado las casas previamente. Si el cliente dice que un piso tiene 100 m² pero en realidad tiene 70 m², el AVM dará un valor erróneo, no porque el algoritmo falle, sino porque el dato de entrada es falso.
2. Definición de Validación Según el estándar, la validación es un proceso posterior a la aplicación del modelo que consiste en:

1. Seleccionar una muestra representativa de los inmuebles que se han valorado automáticamente.
 2. Realizar tasaciones completas (con visita e inspección física) de esa muestra.
 3. Comparar los datos: Se cotejan las características físicas reales observadas por el tasador (superficie, estado de conservación, tipología) con los datos que el cliente había facilitado en su fichero original.
3. Objetivo: Juicio Cualitativo sobre los Datos A diferencia del "Contraste de Resultados" (Backtesting), que comprueba si el *precio* calculado es correcto, la Validación comprueba si la *descripción del inmueble* era correcta.
- Permite establecer un juicio cualitativo sobre la fiabilidad de la base de datos del cliente.
 - Consecuencia de fallar: Si se detectan discrepancias significativas (por ejemplo, errores graves en superficies o ubicaciones) en la muestra, el estándar establece que los resultados de la valoración masiva quedarán invalidados, ya que inducen dudas sobre la validez de todo el cálculo.
4. Protocolo ante discrepancias Si tras analizar la muestra se ven errores, la Sociedad de Tasación debe indicar el alcance de estas discordancias (si son de tipología, ubicación o superficies). Si son graves, se deben descartar los resultados y comunicar al cliente que debe mejorar la calidad de su información para poder realizar una valoración consistente.

En resumen, la tarjeta te recuerda que, en el mundo de los AVM, la validación es la auditoría de la veracidad de los datos de entrada mediante la inspección física de una muestra, para asegurar que el ordenador no está valorando "castillos en el aire" basándose en información incorrecta.

Tarjetas didácticas 45

En el anverso pone: "Según IPMS 1, ¿qué áreas deben incluirse en la medición externa de un edificio?"
La respuesta del anverso es: "Todas las áreas dentro del perímetro externo, incluyendo paredes externas."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 45

Esta tarjeta didáctica es correcta y define el concepto de IPMS 1 (Estándar Internacional de Medición de la Propiedad 1), que se utiliza principalmente para fines de planificación urbanística o estimación de costes de construcción.

Basándome en el estándar "IPMS: All Buildings" y en las comparativas de la AEV, aquí te explico detalladamente qué implica esta medición "externa" y qué elementos específicos abarca:

1. Definición Técnica: El perímetro máximo IPMS 1 se define como la suma de las áreas de cada planta medidas hasta el límite externo de las paredes exteriores.

- No se limita solo a las paredes "cerradas". La medición se extiende para incluir cualquier Límite Teórico (*Notional Boundary*), Áreas de Suelo Exterior y Áreas Protegidas (*Sheltered Areas*).
- Básicamente, busca medir la "huella" total bruta de cada planta del edificio.

2. ¿Qué incluye exactamente "todas las áreas"? La definición de "todo dentro del perímetro externo" implica que no se hacen deducciones por elementos estructurales. Específicamente:

- Paredes y Columnas: Se incluye el grosor completo de las paredes exteriores y todo el espacio ocupado por paredes internas y columnas. No se resta nada.
- Paredes Compartidas (Medianeras): Si el edificio comparte una pared con otro edificio adyacente, la medición se toma hasta la línea central (eje) de esa pared compartida.
- Escaleras y Ascensores: Los huecos de escalera, ascensores y conductos verticales se incluyen en la medición de cada planta.

3. Elementos Exteriores y "Semicubiertos" Una parte clave de IPMS 1 es que incluye áreas que tradicionalmente podrían considerarse "fuera" del edificio cerrado:

- Áreas de Suelo Exterior (*External Floor Areas*): Balcones, galerías exteriores o terrazas en la azotea se incluyen. Se miden hasta el borde exterior de la construcción del suelo.
- Áreas Protegidas (*Sheltered Areas*): Son partes cubiertas, pero no cerradas (como un porche abierto o una zona de carga bajo techo). Se incluyen en la medición, delimitadas por la línea de goteo de la estructura permanente que tienen encima.

4. La excepción de los "Vacíos" (*Voids*) Aunque es una medición bruta, hay una excepción importante: los vacíos (como los atrios de varios pisos).

- Se incluye el área del suelo en el nivel más bajo del atrio.

- Pero el espacio de aire vacío en los niveles superiores se excluye de la medición total del edificio.

5. Equivalencia en España Para darte contexto local, el estándar de la AEV señala que IPMS 1 equivale conceptualmente a la Superficie Construida española. Es la medida que usarías, por ejemplo, para comprobar si un edificio cumple con la edificabilidad máxima permitida en una parcela o para calcular cuánto costaría construirlo en total.

En resumen, la tarjeta te indica que IPMS 1 es una medición "bruta" y "extensiva": mide todo lo que está construido en cada nivel, incluyendo el grosor de las paredes que lo envuelven y los balcones que sobresalen.

Tarjetas didácticas 46

En el anverso pone: "En el análisis de ESG de EVS 2025, ¿qué es el 'EU Taxonomy'?" La respuesta del anverso es: "Un sistema de clasificación que define qué actividades económicas son ambientalmente sostenibles."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 46

Esta tarjeta didáctica es correcta y define una pieza legislativa central del Pacto Verde Europeo (*European Green Deal*). El "EU Taxonomy" (o Reglamento de Taxonomía) es esencialmente un diccionario o sistema de clasificación común diseñado para acabar con la ambigüedad sobre qué es "verde" y evitar el *greenwashing*.

Basándome en la sección 4.3 de la Parte VI (Valoración y Sostenibilidad) de las normas EVS 2025, te explico detalladamente cómo funciona este sistema:

1. El Objetivo: Un lenguaje común El Reglamento de Taxonomía (2020/852) busca establecer criterios claros para definir las actividades económicas que están alineadas con el objetivo de emisiones netas cero para 2050 y otros objetivos ambientales. Su finalidad es proporcionar un "lenguaje común" que guíe la inversión hacia proyectos realmente sostenibles.

2. Los 6 Objetivos Ambientales El sistema se estructura en torno a seis objetivos medioambientales concretos:

1. Mitigación del cambio climático.
2. Adaptación al cambio climático.
3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.

4. Transición a una economía circular.
5. Prevención y control de la contaminación.
6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.

3. Los Requisitos para ser "Sostenible" Para que una actividad económica (como construir un edificio) se clasifique como ambientalmente sostenible bajo la Taxonomía, no basta con que sea "buena" para el medio ambiente; debe cumplir estrictamente cuatro condiciones:

- Contribuir sustancialmente a uno de los seis objetivos mencionados.
- No causar un perjuicio significativo (DNSH - *Do No Significant Harm*) a ninguno de los otros cinco objetivos.
- Cumplir con unas "garantías mínimas" sociales (respeto a derechos humanos y laborales).
- Cumplir con los criterios técnicos de selección específicos.

4. Implicaciones para el Sector Inmobiliario y la Valoración Las normas EVS 2025 destacan que el sector inmobiliario es una parte clave de la Taxonomía. Las actividades económicas relevantes incluyen la adquisición y propiedad de edificios, la construcción de nuevos edificios y la renovación de edificios existentes.

- Reporte y Valor: Las grandes empresas y entidades financieras deben divulgar qué proporción de su facturación o gastos de capital (CapEx) está alineada con la Taxonomía. Para un valorador, esto es crucial porque los inversores pueden empezar a exigir activos "alineados con la Taxonomía", lo que podría otorgar a estos inmuebles una ventaja competitiva o de liquidez en el mercado frente a los que no cumplen los criterios.

En resumen, la tarjeta te recuerda que la EU Taxonomy es la herramienta regulatoria que decide, con criterios técnicos y científicos, si una inversión inmobiliaria puede etiquetarse legítimamente como sostenible, influyendo así en el flujo de capital hacia esos activos.

Tarjetas didácticas 47

En el anverso pone: "¿Qué norma de RICS exige que el valorador posea las habilidades técnicas y conocimientos necesarios acerca del mercado y la finalidad de la valoración?" La respuesta del anverso es: "La NP 2 (Ética, competencia, objetividad y revelaciones)."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 47

Esta tarjeta didáctica es correcta y se refiere a uno de los pilares fundamentales de las Normas Internacionales del Libro Rojo de RICS. La norma profesional NP 2 (o PS 2 en la versión en inglés) establece los requisitos obligatorios sobre Ética, competencia, objetividad y revelaciones.

Basándome en el texto de la NP 2 dentro de las *Normas Internacionales de Valoración RICS*, te explico detalladamente qué implica este requisito de competencia:

1. El Principio de Competencia La norma establece explícitamente que los servicios de valoración deben ser prestados por personas competentes. Para que un miembro de RICS pueda aceptar la responsabilidad de una valoración, debe poseer:

- Las habilidades técnicas adecuadas (demostradas mediante cualificaciones académicas/profesionales).
- La experiencia necesaria para la tarea.
- El conocimiento suficiente del mercado y del tipo de activo.

2. Conocimiento del Mercado y del Activo La tarjeta menciona específicamente el "conocimiento acerca del mercado". La NP 2 detalla que no basta con ser un valorador cualificado en general; se requiere un conocimiento "suficiente y actual" a nivel local, nacional o internacional (según corresponda) sobre:

- El tipo de activo específico que se está valorando.
- Su mercado particular.

El simple hecho de ser miembro de RICS o estar registrado como valorador no implica automáticamente que se tenga la experiencia práctica para valorar en *cualquier* sector o mercado; esto es algo que debe verificarse para cada encargo.

3. Relación con la "Finalidad de la Valoración" La norma hace hincapié en que los requisitos se centran en los miembros que proporcionan opiniones de valor contando con las habilidades y conocimientos necesarios no solo sobre el activo y el mercado, sino también sobre la finalidad de la valoración. Esto es crucial porque valorar un inmueble para un préstamo hipotecario puede requerir conocimientos técnicos y regulatorios diferentes a los necesarios para valorarlo de cara a un informe financiero o una expropiación.

4. ¿Qué pasa si el valorador no tiene esa competencia? La NP 2 dicta un protocolo estricto si el valorador se da cuenta de que carece de la experiencia necesaria para algún aspecto del encargo:

- No debe aceptar el encargo a menos que obtenga la asistencia adecuada.

- Con el acuerdo del cliente, debe buscar la colaboración de otros profesionales (por ejemplo, expertos medioambientales, ingenieros o valoradores especialistas en ese subsector) para cubrir esa falta de competencia específica.

En resumen, la tarjeta te recuerda que, bajo las normas RICS, la competencia no es un título genérico, sino una exigencia específica para cada trabajo: antes de aceptar una valoración, el profesional debe preguntarse: "¿Tengo el conocimiento técnico, de mercado y del propósito específico necesario para este encargo concreto?". Si la respuesta es no, la NP 2 le prohíbe actuar solo.

Tarjetas didácticas 48

En el anverso pone: "En la valoración de suelos por MVR, ¿qué debe hacerse si se asumen hipótesis especiales exigidas por el cliente?" La respuesta del anverso es: "Deben hacerse notar explícitamente en el informe de valoración."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 48

Esta tarjeta didáctica es correcta y se refiere a una regla de transparencia fundamental establecida en el apartado de "Alcance" de los *Criterios Técnicos de la AEV para la aplicación del Método de Valoración Residual (MVR)*.

Aunque el objetivo de este estándar es armonizar los parámetros (como costes o plazos) basándose en lo que haría un "promotor medio" en el mercado, la AEV reconoce que la realidad es diversa y que los clientes pueden tener necesidades específicas.

Aquí te explico detalladamente qué implica esta regla según el documento:

1. El Principio General: La Estandarización La norma de la AEV busca que, por lo general, los valoradores utilicen rangos de valores "más probables" y aceptados por el mercado para las variables críticas (costes de construcción, plazos de venta, márgenes de beneficio),. El objetivo es evitar que las tasaciones sean meras opiniones subjetivas y aumentar su rigor técnico.

2. La Excepción: Hipótesis Especiales del Cliente, sin embargo, la norma admite que es posible apartarse de estos criterios estándar en situaciones concretas, como por ejemplo:

- Cuando las características físicas del proyecto imponen costes de construcción muy específicos (fuera de los rangos habituales).

- Cuando la promoción cuenta con una financiación ventajosa específica que no es la común del mercado.
- El caso de tu tarjeta: Cuando el cliente exige que el cálculo se realice bajo ciertas hipótesis especiales de su interés (por ejemplo, "valóralo asumiendo que se consiguen ciertas rentas muy altas que yo espero", o "asumiendo un ritmo de ventas muy rápido porque tengo ya una lista de espera").

3. La Obligación: Notar explícitamente en el informe Si se aceptan esas condiciones del cliente, la norma impone una obligación estricta de transparencia. El valorador debe hacer notar explícitamente en el informe de valoración:

- Tales especificidades.
- Cualquiera de las hipótesis especiales asumidas.

¿Por qué es esto importante? Esto sirve para proteger al usuario final del informe (que podría ser un banco o un inversor tercero). Al señalar explícitamente que el valor depende de una "hipótesis especial exigida por el cliente" y no de los parámetros estándar del mercado, el lector entiende que ese valor solo es válido si se cumple esa condición específica, la cual podría diferir de lo que es habitual o probable en el mercado general.

Tarjetas didácticas 49

En el anverso pone: "Según la NBR 14653-2, ¿cuál es la prueba estadística de referencia para detectar autocorrelación espacial?" La respuesta del anverso es: "El test de Moran I."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 49

Esta tarjeta didáctica es correcta y se refiere a los procedimientos de diagnóstico recomendados en el Anexo C (Informativo) de la norma brasileña NBR 14653-2 para el tratamiento de datos mediante regresión espacial.

El Test de Moran I (Índice de Moran) es la herramienta estadística fundamental citada por la norma para confirmar matemáticamente si existe dependencia espacial en los datos, algo que invalidaría los modelos de regresión lineal tradicionales (MCO).

Basándome en el apartado C.3.1 de la norma NBR 14653-2, aquí te explico detalladamente cómo se aplica y qué implica este test:

1. El Contexto: Diagnóstico de los Residuos. Antes de aplicar modelos espaciales complejos, la norma indica que se debe verificar si el modelo tradicional falla al capturar la influencia de la ubicación. El proceso sigue estos pasos:

- Georreferenciación: Primero se deben tener las coordenadas de todos los datos muestrales.
- Análisis Gráfico: Se observan los residuos (errores del modelo) en un mapa. Si aparecen agrupados (*clusters* de errores positivos en una zona y negativos en otra), hay indicios de autocorrelación.
- Confirmación Estadística: Aquí es donde entra el Test de Moran I.

2. ¿Qué hace el Test de Moran I? El test evalúa si la distribución de los residuos es aleatoria o si sigue un patrón espacial.

- Para realizarlo, la norma exige la definición previa de una matriz de pesos espaciales (W). Esta matriz define matemáticamente "quién es vecino de quién" (por ejemplo, por contigüidad o por distancia física).
- El test calcula un índice que varía generalmente entre -1 y +1. Un valor significativo (distinto de cero) indica que el valor de un inmueble está correlacionado con los valores de sus vecinos, rompiendo la hipótesis de independencia.

3. Otros tests complementarios, aunque la tarjeta destaca el Moran I (que suele ser el test global más conocido), la norma NBR 14653-2 menciona en el mismo punto c) otros tests que ayudan a refinar el diagnóstico:

- LM (*erro*): Test de Multiplicador de *Lagrange* para errores.
- LM (*defasagem*): Test de Multiplicador de *Lagrange* para retardo espacial (*lag*).

Estos tests adicionales ayudan al valuator a decidir qué tipo de modelo espacial específico debe usar para corregir el problema: si un Modelo de Error Espacial (SEM) o un Modelo de Retardo Espacial (SAR/SLM).

En resumen, la tarjeta te recuerda que, en la normativa brasileña, para justificar científicamente el uso de la regresión espacial, no basta con la intuición de que "la ubicación importa"; es necesario demostrar estadísticamente la dependencia espacial mediante el Test de Moran I aplicado sobre los residuos del modelo.

Tarjetas didácticas 50

En el anverso pone: "En el contexto de RICS, el 'Valor de Inversión' también se denomina ____." La respuesta del anverso es: "Valía"

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 50

Esta tarjeta didáctica es correcta y se refiere a una de las bases de valor definidas en las Normas Internacionales del Libro Rojo de RICS (Valoración RICS – Normas Internacionales) y en las Normas Internacionales de Valoración (NIV/IVS).

Basándome en la norma técnica DBPV 2 (Bases de valor, supuestos y supuestos especiales), sección 6, te explico detalladamente qué significa este concepto y por qué se distingue del valor de mercado:

1. Definición de Valor de Inversión (o Valía) El Valor de Inversión (también conocido como Valía o *Worth* en inglés) se define como el valor de un activo para un propietario concreto o para un futuro propietario, basándose en sus objetivos individuales de inversión u operativos.

2. Diferencia fundamental con el Valor de Mercado La distinción clave que debes entender es la perspectiva desde la que se mira el activo:

- Valor de Mercado: Es una estimación objetiva de un precio en una transacción hipotética entre participantes *típicos* del mercado. Ignora las circunstancias especiales de un dueño específico.
- Valor de Inversión (Valía): Es una medida subjetiva y específica para una entidad ("entity-specific"). No contempla necesariamente una transacción hipotética, sino que mide los beneficios que la propiedad aporta a su dueño actual (o a uno potencial específico).

3. ¿Por qué puede ser diferente del precio de mercado? El Valor de Inversión puede ser mayor o menor que el Valor de Mercado porque refleja factores que son únicos para ese inversor específico, tales como:

- Criterios de rentabilidad: El inversor puede exigir una tasa de retorno diferente a la del mercado general.
- Sinergias: El activo puede valer más para un propietario específico porque complementa otros negocios o propiedades que ya posee (por ejemplo, una parcela adyacente).
- Situación fiscal o financiera: Costes de financiación, estado fiscal o eficiencias operativas que solo aplican a ese propietario.

4. Uso práctico Este valor se utiliza frecuentemente para medir el rendimiento de un activo frente a los criterios propios del propietario, o para ayudar a un inversor a decidir si comprar o vender (si el "Valor

de Inversión" para él es superior al "Valor de Mercado", es una buena compra; si es inferior, debería vender).

En resumen, la tarjeta te recuerda que en RICS, cuando se habla de lo que un inmueble "vale para mí" (con mis circunstancias específicas) en lugar de "lo que vale en el mercado", se está hablando de Valor de Inversión o Valía.

Tarjetas didácticas 51

En el anverso pone: "Según EVS 2025, ¿qué riesgo sistémico para los valores de las propiedades está provocando que los aseguradores retiren coberturas en ciertas áreas?" La respuesta del anverso es: "El cambio climático (riesgos de inundación, tormentas e incendios)."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 51

Esta tarjeta didáctica es correcta y refleja una preocupación crítica abordada en la Parte VI (Valoración y Sostenibilidad) y en la EVIP 8 (Inundaciones y Valoración de la Propiedad) de las normas EVS 2025.

El estándar describe cómo el cambio climático ha dejado de ser una amenaza teórica para convertirse en un riesgo financiero tangible que está alterando el comportamiento de los mercados de seguros e hipotecarios.

Basándome en las secciones 1.6 y 3.9 de la Parte VI y la sección 3.9 de la EVIP 8 de las normas EVS 2025, aquí te explico detalladamente la situación:

1. La retirada de las aseguradoras La norma cita explícitamente que las aseguradoras, al tratar de rastrear las probabilidades de riesgo que cambian rápidamente, están empezando a retirarse de ciertos mercados. Se mencionan ejemplos concretos:

- California: Retirada de ofertas de cobertura contra incendios (*wildfire risk*) [Source 628, 687].
- Florida: Retirada de ofertas de cobertura contra tormentas [Source 628].
- Europa: El Banco de Francia ha sugerido que, sin cambios en las políticas, las primas de seguros podrían triplicarse para 2050 [Source 628].

2. El impacto en el Valor de la Propiedad La retirada del seguro tiene un efecto dominó inmediato sobre el valor de los inmuebles:

- Requisito para hipotecas: Los bancos y prestamistas generalmente exigen que la propiedad que sirve de garantía tenga un seguro adecuado (especialmente contra incendios e inundaciones) para conceder el préstamo [Source 687].
- Corte de financiación: Si el seguro no está disponible o es prohibitivamente caro, los prestamistas pueden negarse a financiar la compra de propiedades en esas áreas.
- Solo compradores en efectivo: Esto deja el mercado limitado solo a compradores en efectivo ("cash buyers") que estén dispuestos a asumir todo el riesgo físico ellos mismos. Al reducirse drásticamente la demanda (eliminando a la mayoría de compradores que necesitan hipoteca), el valor de mercado de las propiedades cae [Source 687].

3. Riesgo Sistémico EVS 2025 destaca que este no es un problema aislado, sino un indicador temprano de tensiones financieras sistémicas. Si las inundaciones o eventos extremos se vuelven más frecuentes y las defensas fallan, los mercados podrían llegar a un punto de inflexión donde reconozcan que ciertas ubicaciones son "insostenibles" o "demasiado caras para proteger", lo que llevaría a una devaluación masiva de los activos en esas zonas [Source 686, 688].

En resumen, la tarjeta te recuerda que el cambio climático afecta al valor no solo por el daño físico directo (agua o fuego), sino a través del mecanismo financiero del seguro: si una casa no se puede asegurar, no se puede hipotecar, y si no se puede hipotecar, su valor de mercado se desploma.

Tarjetas didácticas 52

En el anverso pone: "En la Orden ECO/805/2003, ¿cómo se determina la proporción de valor entre el usufructo y la nuda propiedad?" La respuesta del anverso es: "Mediante el cálculo de los valores actuales cuya suma sea igual a la base de prorrateo."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 52

Esta tarjeta didáctica es correcta y resume el procedimiento técnico estipulado en el Artículo 56 de la Orden ECO/805/2003 para valorar derechos reales desmembrados del dominio.

La respuesta hace referencia a un proceso de matemática actuarial que la norma impone para dividir el valor de un inmueble entre quien tiene el derecho a usarlo (usufructuario) y quien tiene la titularidad, pero no el uso (nudo propietario).

Basándome en el texto legal (Artículos 52 y 56 de la Orden), aquí te explico detalladamente cómo funciona este mecanismo:

1. El Concepto: Dividir el valor total La nuda propiedad y el usufructo son dos caras de la misma moneda. Juntos forman el "pleno dominio" (la propiedad completa). La norma busca establecer qué porcentaje del valor total corresponde a cada parte basándose en la lógica económica de los flujos de dinero [Source 637, 638].

2. Paso 1: Calcular la "Base de Prorratio" Antes de dividir nada, hay que saber qué vamos a dividir. La Orden establece que la base para este cálculo no es el valor de mercado por comparación, sino el valor por actualización de rentas (calculado según el Artículo 28) [Source 638].

- Esto significa que se calcula cuánto vale el inmueble estrictamente por su capacidad de generar ingresos (alquileres) presentes y futuros.

3. Paso 2: Calcular el valor del Usufructo (Valor Actuarial) El valor del usufructo se calcula como el valor actual actuarial de los flujos de caja (las rentas) que recibirá el usufructuario [Source 638].

- Si es vitalicio: Se utilizan fórmulas actuariales y tablas de mortalidad y supervivencia (permitidas por la Dirección General de Seguros) para estimar cuánto tiempo vivirá el usufructuario y, por tanto, cuántas rentas cobrará [Source 639, 640, 641, 642].
- Si es temporal: Se calcula el valor actual de las rentas durante la duración fija del derecho [Source 639].

4. Paso 3: Determinar la Nuda Propiedad La nuda propiedad se calcula por diferencia. Es lo que queda de la "Base de Prorratio" una vez restado el valor del usufructo.

- *Fórmula:* Nuda Propiedad = Base de Prorratio - Valor del Usufructo [Source 638].

5. Paso 4: La Clave de la Tarjeta (Determinar la Proporción) Aquí es donde la respuesta de tu tarjeta cobra sentido. Una vez que tienes el valor del usufructo y de la nuda propiedad (cuya suma es exactamente igual a la base de prorratio), calculas qué porcentaje representa cada uno sobre el total [Source 642].

- *Ejemplo:* Si la base es 100, el usufructo vale 30 y la nuda propiedad 70, las proporciones son 30 % y 70 %.

¿Por qué se hace esto? (El paso final) Porque el valor final de tasación del inmueble (que puede haberse calculado por el método de comparación y ser distinto a la base de prorratio) se reparte aplicando esas mismas proporciones calculadas anteriormente [Source 643].

En resumen, la tarjeta te recuerda que la división del valor no es arbitraria ni fija (como en algunas normas fiscales que usan porcentajes fijos por edad), sino que en la valoración ECO es un cálculo financiero y actuarial personalizado, donde la suma de las partes debe cuadrar matemáticamente con la base teórica de rentas para obtener los porcentajes de reparto.

Tarjetas didácticas 53

En el anverso pone: "La OBPVA 2 de RICS proporciona orientaciones específicas para:" La respuesta del anverso es: "Valoraciones para préstamos garantizados."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 53

Esta tarjeta didáctica es correcta y hace referencia a la sección OBPVA 2 (Orientaciones sobre la Buena Praxis de Valoración - Aplicaciones 2) del *Libro Rojo de RICS* (Valoración RICS – Normas Internacionales).

Esta norma de aplicación práctica es fundamental porque la valoración de activos como garantía para préstamos (hipotecas) es una de las funciones más críticas y comunes de los valoradores, y conlleva riesgos específicos.

Basándome en el texto de la OBPVA 2 [Source 702, 1007, 1332], aquí te explico detalladamente qué cubre esta orientación:

1. El Objetivo: Gestión del Riesgo y Coherencia El propósito de la OBPVA 2 es proporcionar directrices adicionales sobre cómo aplicar las normas generales cuando el cliente es un banco o prestamista que va a utilizar el activo (inmuebles u otros activos tangibles) como seguridad para un préstamo. Busca asegurar que el prestamista comprenda perfectamente los riesgos asociados al valor del activo [Source 1007, 1009].
2. Independencia y Conflictos de Interés Dado que la presión comercial en los préstamos es alta, la norma pone un énfasis extremo en la independencia.
 - El valorador debe verificar rigurosamente si tiene conflictos de interés (por ejemplo, si ha asesorado al prestatario anteriormente o si ha participado en la venta del inmueble) [Source 1011].

- Si la valoración la encarga el prestatario (quien pide el préstamo) y no el banco directamente, el valorador debe advertir que el informe podría no ser aceptado por el prestamista final debido a sus normas de gestión de riesgos [Source 1014].

3. Bases de Valor: ¿Mercado o Hipotecario? La norma aclara qué "tipo de valor" se debe calcular:

- Valor de Mercado: Es la base utilizada habitualmente a nivel global para préstamos garantizados [Source 1017].
- Valor Hipotecario: La norma reconoce que en ciertas jurisdicciones (como España o Alemania) la ley exige una base distinta, como el "Valor Hipotecario" (un valor sostenible a largo plazo). RICS permite usar estas bases si la ley lo exige, siempre que se deje muy claro en el informe que no es el Valor de Mercado estándar [Source 1017].

4. El uso de "Supuestos Especiales" En la financiación de promociones inmobiliarias, es común valorar algo que aún no existe. La OBPVA 2 guía sobre cómo usar supuestos especiales, por ejemplo:

- Valorar un edificio "como si estuviera terminado" (cuando hoy es un solar) para que el banco sepa cuánto valdrá al final [Source 1018, 1027].
- Valorar asumiendo que se ha concedido una licencia urbanística que aún está en trámite [Source 1018].
- El informe debe explicar claramente la diferencia de valor con y sin ese supuesto especial [Source 1019].

5. Contenido específico del Informe Para proteger al banco, el informe no debe dar solo una cifra. La OBPVA 2 sugiere incluir comentarios sobre:

- La comercialización actual del activo y si esta se mantendrá durante la vida del préstamo [Source 1021].
- Riesgos específicos del mercado o tendencias que podrían afectar al valor en el futuro (sostenibilidad de las rentas, obsolescencia, etc.) [Source 1020, 1023].

En resumen, la tarjeta te recuerda que cuando valoras para un banco bajo normas RICS, no basta con dar el precio; debes seguir la OBPVA 2 para garantizar la independencia, clarificar si usas supuestos especiales (como "obra terminada") y analizar la sostenibilidad del valor para la seguridad del préstamo.

Tarjetas didácticas 54

En el anverso pone: "Según el estándar AVM de la AEV, el 'backtesting' en valoraciones reguladas por la Circular 4/2017 debe realizarse con ____." La respuesta del anverso es: "tasaciones completas de una muestra aleatoria de inmuebles de la propia cartera"

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 54

Esta tarjeta didáctica es correcta y se refiere a un requisito de control de calidad muy estricto impuesto por el Banco de España para que las entidades financieras puedan utilizar modelos automáticos (AVM) en la valoración de sus balances.

Basándome en el Título 3, Sección II.2 y Sección III del *Estándar sobre Valoración de Inmuebles mediante Modelos Automatizados (AVM)* de la AEV, aquí te explico detalladamente qué significa y por qué se hace así:

1. El Contexto: Regulación Bancaria (Circular 4/2017) La Circular 4/2017 del Banco de España permite a los bancos usar valoraciones automáticas para actualizar el valor de sus garantías (pisos hipotecados) y calcular provisiones. Sin embargo, como el riesgo de error masivo es alto, exige una comprobación rigurosa llamada "Backtesting" o Contraste de Resultados [Source 205].
2. ¿Qué es el "Backtesting" en este estándar? Es una auditoría estadística para verificar si el ordenador (el modelo AVM) está acertando o fallando. La tarjeta destaca que, para este fin regulado, no sirve cualquier comprobación; se deben cumplir tres condiciones simultáneas:

- Tasaciones Completas: Los inmuebles de la muestra de control no se pueden valorar con otro método automático o rápido. Deben ser valorados mediante una tasación individual completa según la Orden ECO/805/2003.
 - *Matiz importante:* El estándar define que, para este propósito, una tasación completa requiere, como mínimo, una comprobación ocular exterior del edificio [Source 82]. Esto asegura que el valor de referencia ("valor real") lo ha fijado un experto humano que ha visto el inmueble, aportando la máxima fiabilidad posible.
- Muestra Aleatoria: Los inmuebles a comprobar no los puede elegir el banco ni la tasadora "a dedo" (lo que podría ocultar los casos difíciles). Deben seleccionarse al azar para garantizar que representan fielmente a toda la cartera [Source 210, 211].
- Inmuebles de la Propia Cartera: No vale probar el modelo con datos genéricos de mercado. La prueba debe hacerse con una selección de los mismos inmuebles que se están valorando

masivamente [Source 205]. Si el banco está valorando su cartera de hipotecas en Madrid, la muestra de control debe salir de esa misma lista.

3. El Objetivo Al comparar el valor que da la máquina (AVM) con el valor que da el experto humano (Tasación Completa) en esa muestra, se calculan métricas de error. Si la muestra es representativa, se puede inferir con un alto nivel de confianza (generalmente 95%) que la precisión observada en la muestra es aplicable a los miles de inmuebles restantes que no se han visitado [Source 220].

En resumen, la tarjeta te recuerda que, para cumplir con el Banco de España, no basta con que el algoritmo sea bueno teóricamente; hay que demostrar su precisión en cada encargo gastando recursos en enviar tasadores humanos a visitar y valorar una pequeña parte (muestra) de la cartera real del cliente.

Tarjetas didácticas 55

En el anverso pone: "En la norma NBR 14653-3, el valor de mercado de un inmueble rural debe obtenerse preferentemente por el método de ____." La respuesta del anverso es: "comparación directa de datos de mercado"

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 55

Esta tarjeta didáctica es correcta y refleja la jerarquía de metodologías preferida por las normas brasileñas para la valoración de inmuebles rurales.

Basándome en la norma NBR 14653-3 (aunque el texto completo específico de la parte 3 no está explícitamente detallado en los extractos proporcionados, la referencia cruzada en la NBR 14653-1 y NBR 14653-2 confirma la estructura general de la serie normativa), aquí te explico detalladamente el contexto:

1. La Preferencia por la Comparación Directa La norma general NBR 14653-1 (*Procedimentos gerais*) establece en su apartado 8.1.1 un principio rector para todas las partes de la norma (incluida la de rurales):

"Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível preferir o método comparativo direto de dados de mercado" [Source 642].

Esto significa que, al buscar el Valor de Mercado, la evidencia más sólida proviene de observar directamente a qué precios se están vendiendo o ofertando fincas similares en la misma región. Es el método más directo y menos sujeto a especulaciones teóricas.

2. ¿Por qué es el método preferido en el ámbito rural? Aunque la norma específica de rurales (Parte 3) se menciona en las referencias [Source 612], la lógica subyacente en la serie normativa explica por qué:

- Reflejo real de la oferta y demanda: El mercado de tierras rurales suele tener características muy específicas (tipo de suelo, acceso al agua, topografía) que el mercado valora de formas que a veces los modelos teóricos de costes o rentas no capturan bien.
- Evidencia observable: Si existen suficientes transacciones de fincas vecinas, estas incorporan implícitamente todas las variables complejas (productividad, ubicación, logística) en un solo dato: el precio.

3. Alternativas cuando no es posible La norma reconoce que no siempre se puede usar la comparación directa (por ejemplo, en zonas aisladas sin ventas recientes). En esos casos, la NBR 14653 permite otros métodos, aunque con menor preferencia jerárquica para hallar el valor de mercado:

- Método Evolutivo: Sumando el valor de la tierra desnuda (obtenido por comparación) más el coste de las mejoras (edificaciones, cultivos), depreciados adecuadamente.
- Método Involutivo o de la Renta: Basado en el potencial productivo o de desarrollo de la finca, pero requiere muchas más hipótesis sobre flujos de caja futuros y tasas de descuento.

4. Implicación práctica La tarjeta te recuerda que, como evaluador bajo norma NBR, tu primera tarea obligatoria es buscar "comparables" (ventas u ofertas de otras fincas). Solo si demuestras que no existen o son insuficientes puedes justificar el uso de métodos alternativos como el de coste o renta para determinar el valor de mercado.

Tarjetas didácticas 56

En el anverso pone: "¿Qué base de valor se utiliza bajo las NIIF para el deterioro de activos (NIC 36) si el valor de uso es menor?" La respuesta del anverso es: "Valor razonable menos costes de venta."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 56

Esta tarjeta es correcta y resume el mecanismo fundamental de la NIC 36 (Deterioro del valor de los activos) para determinar el "importe recuperable" de un activo.

Basándome en la sección OBPVA 1 (Valoraciones para informes financieros) de las normas globales de RICS, aquí te explico detalladamente la lógica contable y de valoración que hay detrás:

1. El Concepto de Deterioro (*Impairment*) Según la NIC 36, se produce un deterioro cuando el valor contable de un activo (lo que vale en libros) excede su importe recuperable. Si esto ocurre, la empresa debe reducir el valor del activo en su balance hasta alcanzar ese importe recuperable [Source 914].

2. La Regla del "Mayor de los dos" La clave para entender la tarjeta es cómo se define el importe recuperable. La norma establece que este es el mayor de dos valores posibles [Source 915]:

- A) Su valor de uso.
- B) Su valor razonable menos los costes de venta (o disposición).

Por lo tanto, la lógica de la tarjeta es matemática: si el *Valor de Uso* es menor que la opción B, la normativa obliga a utilizar la opción B (Valor razonable menos costes de venta) como la cifra válida para el importe recuperable. No es necesario calcular ambos si uno de ellos ya supera el valor en libros, pero si se comparan, siempre gana el más alto [Source 915].

3. Diferencia entre las dos bases Para un valorador, es vital entender la distinción técnica que hace la norma entre estos dos conceptos:

- Valor de uso: Es un valor específico para la entidad. Refleja el valor actual de los flujos de caja futuros que la empresa espera obtener al *usar* el activo continuadamente y de su venta final. Requiere inputs internos muy específicos de la gestión del negocio [Source 915].
- Valor razonable menos costes de venta: Es un valor de mercado (basado en la NIIF 13). Es el precio que se obtendría por vender el activo en una transacción ordenada entre participantes del mercado, restando los costes directos de la transacción (como honorarios legales, costes de comercialización o impuestos no recuperables) [Source 916].

4. Implicación práctica para el valorador La norma señala que, en la práctica, es más probable que se contrate a un valorador externo únicamente para estimar el valor razonable menos los costes de venta. Esto se debe a que el cálculo del *valor de uso* requiere muchas aportaciones internas (presupuestos, sinergias propias) que son específicas de la gestión de la entidad y que el valorador externo a menudo no posee [Source 917].

En resumen, la tarjeta te recuerda que la red de seguridad para el valor de un activo en el balance es "lo máximo que se puede sacar de él", ya sea usándolo (Valor de Uso) o vendiéndolo (Valor Razonable menos costes). Si usarlo da menos valor, la referencia contable pasa a ser lo que obtendrías al venderlo netos de gastos.

Tarjetas didácticas 57

En el anverso pone: "Según la AEV, ¿qué indicador estadístico mide la homogeneidad de una muestra respecto a su media aritmética?" La respuesta del anverso es: "La variabilidad o dispersión."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 57

Esta tarjeta didáctica es correcta y define un concepto estadístico fundamental utilizado en el Estándar sobre Valoración de Inmuebles mediante Modelos Automatizados (AVM) de la AEV para evaluar la calidad de los datos y la precisión de los modelos.

Basándome en el Glosario de Términos de dicho estándar (documento 131318_Estandar_AVM...), aquí te explico detalladamente qué significa y cómo se aplica:

1. Definición Técnica: Variabilidad La AEV define la variabilidad (o dispersión) como el indicador que mide el grado de homogeneidad de una muestra con respecto a una medida de tendencia central, como puede ser la media aritmética o la mediana [Source 92].

- En términos sencillos: nos dice si los datos están muy juntos (son parecidos entre sí) o muy separados (son muy diferentes).

2. ¿Por qué es importante en Valoración? En la valoración masiva (AVM), la homogeneidad es clave. Si un grupo de inmuebles tiene una alta variabilidad en sus precios, significa que la muestra es heterogénea y, por tanto, cualquier promedio que se calcule (como el precio medio por m²) será menos fiable para predecir el valor de un inmueble individual.

- Poca variabilidad (Alta homogeneidad): Los precios son similares. El promedio es representativo.
- Mucha variabilidad (Baja homogeneidad): Los precios son dispares. El promedio puede inducir a error.

3. Métodos para medir la Variabilidad El estándar de la AEV detalla varios parámetros matemáticos específicos para cuantificar esta dispersión:

- Desviación Estándar (*Standard Deviation*): Es la medida más común. Calcula cuánto se alejan, en promedio, los datos individuales del valor medio del grupo [Source 88].
- Coeficiente de Variación (COV): Es muy útil porque expresa la desviación estándar como un porcentaje de la media. Se calcula dividiendo la desviación estándar entre la media [Source 87].

- *Ejemplo:* Un COV bajo indica que la muestra es muy homogénea y el modelo es preciso. Un COV alto indica mucha dispersión y menos precisión.
- Coeficiente de Dispersión (COD): Similar al anterior, pero utiliza la mediana en lugar de la media. Se calcula como el promedio de las desviaciones absolutas respecto a la mediana, dividido por la mediana [Source 87, 234].

4. Aplicación práctica en el AVM El estándar utiliza estos indicadores para calibrar la calidad de los modelos. Por ejemplo, al validar un modelo, se analiza el COV de los errores de estimación. Si el COV es alto (por ejemplo, mayor del 15% o 20%), indica que el modelo está cometiendo errores muy dispares (a veces acierta, a veces falla por mucho), lo que sugiere una baja fiabilidad o una muestra poco homogénea [Source 233, 247].

En resumen, la tarjeta te recuerda que para saber si un conjunto de datos inmobiliarios es "coherente" o "homogéneo", la AEV no se fía de la intuición, sino que exige calcular su variabilidad o dispersión mediante fórmulas estadísticas concretas como la desviación estándar o el coeficiente de variación.

Tarjetas didácticas 58

En el anverso pone: "En el estándar EVS 2025, ¿qué importancia tiene la Directiva 2023/2668 sobre el Asbesto?" La respuesta del anverso es: "Obliga a las empresas de demolición a obtener permisos previos debido al aumento de renovaciones térmicas."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 58

Esta tarjeta didáctica es correcta y resalta una actualización legislativa crítica incorporada en las normas EVS 2025 (*European Valuation Standards*), específicamente en la sección dedicada a legislación medioambiental y seguridad.

Basándome en la sección 3.3 de la Parte X (Legislación de la Unión Europea y Valoración de la Propiedad) del estándar EVS 2025, aquí te explico detalladamente el contexto y las implicaciones de esta directiva:

1. El Contexto: La "Ola de Renovación" La Unión Europea está impulsando una renovación masiva de edificios para mejorar su eficiencia energética (renovaciones térmicas) como parte del Pacto Verde Europeo. La Directiva 2023/2668 modifica la anterior Directiva sobre el Amianto (2009/148/EC) reconociendo explícitamente que, dada la previsión de un aumento en las renovaciones térmicas, existe

una necesidad crucial de elevar la protección de los trabajadores, ya que estas obras a menudo perturbaban materiales antiguos que contienen amianto [Source 688].

2. El Nuevo Requisito: Permisos Previos Obligatorios La tarjeta señala correctamente el cambio operativo más importante introducido por esta enmienda. Desde su entrada en vigor, existe una obligación legal para las empresas que realicen trabajos de demolición o retirada de amianto de obtener un permiso de la autoridad competente antes de iniciar el trabajo (referencia al Artículo 15 de la directiva) [Source 688].

- Antes, las medidas se centraban principalmente en protocolos de seguridad durante el trabajo; ahora se añade una barrera administrativa previa (el permiso) para asegurar el control.

3. Importancia para la Valoración Inmobiliaria El estándar EVS 2025 destaca que esto tiene un impacto significativo en el valor de la propiedad por varias razones:

- Costes y Plazos: La necesidad de obtener permisos específicos antes de demoler o renovar añade burocracia, tiempo y costes directos a cualquier proyecto de rehabilitación, especialmente en edificios construidos en el siglo XX (donde el uso de amianto era común en techos, paneles, etc.) [Source 689].
- Impacto en el Valor: Al aumentar los costes de renovación o demolición, el valor de mercado del inmueble en su estado actual puede disminuir.
- Práctica del Valorador: Dado que la evaluación del amianto requiere conocimientos especializados, la norma indica que es práctica habitual que los informes de valoración contengan exclusiones sobre el amianto o asuman que está presente (si el edificio es antiguo) recomendando un informe especializado, ya que el riesgo económico ahora es mayor debido a estos requisitos regulatorios más estrictos [Source 689, 690].

En resumen, la tarjeta te recuerda que la eficiencia energética y la salud están conectadas legislativamente: la UE sabe que para aislar térmicamente Europa habrá que tocar mucho amianto, y por eso ha impuesto controles (permisos previos) que encarecen y complican las obras, afectando a la valoración de los activos inmobiliarios antiguos.

Tarjetas didácticas 59

En el anverso pone: "Para RICS, si una valoración se realiza cumpliendo un procedimiento legal obligatorio en una jurisdicción, ¿se considera una 'desviación'?" La respuesta del anverso es: "No, siempre que el requisito obligatorio quede claro en el informe."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 59

Esta tarjeta didáctica es correcta y aborda un matiz fundamental sobre la jerarquía normativa dentro de los estándares internacionales de RICS (*Red Book Global Standards*).

La respuesta se basa en la Norma Profesional 1 (NP 1), específicamente en la sección referente a las "Desviaciones".

Aquí te explico detalladamente por qué RICS hace esta distinción y qué implica para el valorador:

1. La Regla General: ¿Qué es una desviación? Normalmente, si un valorador actúa en contra de una disposición específica de las normas técnicas (DBPV 1-6), se considera una "desviación". En estos casos, el valorador debe advertir al cliente y justificar por qué no ha seguido el estándar de RICS.

2. La Excepción Legal (Cláusula "Para evitar dudas") Sin embargo, RICS reconoce que los valoradores operan en jurisdicciones con sus propias leyes soberanas. La norma NP 1, párrafo 6.3(a) establece explícitamente una excepción para evitar conflictos legales:

- Si la valoración se realiza cumpliendo un procedimiento reglamentario o legal (o cualquier otro requisito autorizado).
- Y dichas exigencias son obligatorias en ese contexto o jurisdicción.
- Entonces: El cumplimiento de esa ley local no constituirá por sí mismo una desviación de las normas RICS.

3. La Condición de Transparencia. Aunque no se etiquete técnicamente como "desviación", RICS impone una condición estricta: el requisito obligatorio debe quedar claro. Esto significa que el valorador debe explicar en el informe que ha seguido ese procedimiento específico porque la ley local le obliga a ello, no por elección propia. Esto asegura que el usuario del informe entienda por qué la valoración podría diferir de una estándar internacional.

4. Diferencia con el cumplimiento "Voluntario" Es crucial distinguir entre obligación y elección:

- Obligatorio: Si la ley te obliga, no es desviación (siempre que lo expliques) y puedes declarar que tu informe cumple con el *Libro Rojo*.
- Voluntario: Si la ley no te obliga, pero tú o tu cliente decidís usar una norma local distinta o una base de valor no estándar por preferencia, RICS considera que esto sí es una desviación. En este caso, debes justificar la desviación y advertir al cliente.

En resumen, la tarjeta te recuerda que la ley local obligatoria tiene prioridad. RICS no penaliza al valorador por cumplir la ley; simplemente exige que sea transparente al respecto para mantener la integridad del informe.

Tarjetas didácticas 60

En el anverso pone: "En la valoración de carteras (RICS OBPVA 9), ¿cómo deben valorarse los activos susceptibles de transferencia independiente?" La respuesta del anverso es: "Deben valorarse individualmente según sus bases de valor en lugar de mediante un reparto del valor total del negocio."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 60

Esta tarjeta didáctica es correcta, aunque hace referencia a un principio que en el texto de las normas aparece explícitamente detallado en la OBPVA 3 (Valoraciones de negocios), pero cuya lógica es totalmente aplicable y fundamental en la OBPVA 9 (Valoración de carteras).

Basándome en las secciones OBPVA 3, párrafo 4.4 y OBPVA 9, párrafo 2.9 del *Libro Rojo de RICS*, te explico detalladamente la lógica financiera y de valoración que hay detrás de esta regla:

1. El Problema del "Reparto" (Top-Down) Cuando se valora una cartera o un negocio en su conjunto ("valor total del negocio"), el resultado suele incluir elementos que no pertenecen a los activos individuales, tales como:

- Sinergias o Primas de Cartera: El conjunto puede valer más que la suma de las partes porque otorga control, cuota de mercado o eficiencias operativas [Source 837, 993].
- Descuentos por Lote: A veces, vender todo junto requiere aplicar un descuento por volumen (para atraer a un comprador capaz de absorberlo todo) [Source 996].

Si simplemente tomas ese valor total y lo divides (repartes) entre los activos, estás distribuyendo matemáticamente esas primas o descuentos entre ellos. El resultado no refleja el valor real de cada activo si se vendiera por separado en el mercado [Source 999].

2. La Regla de la Transferencia Independiente La norma establece que si un activo (por ejemplo, un edificio dentro de una cartera, o una división dentro de una empresa) es "susceptible de transferencia independiente" (se puede vender solo), debe valorarse mirándolo directamente a él y a su mercado específico [Source 837].

- Método Correcto: Calcular cuánto pagarían por ese activo individualmente en el mercado (Bottom-Up).
- Método Incorrecto: Calcular cuánto vale la empresa entera y asignarle un porcentaje a ese activo.

3. Ejemplo Práctico Imagina una cadena de 10 hoteles que vale 100 millones de euros como negocio en marcha (incluyendo la marca y la gestión centralizada).

- Si usas el reparto, podrías decir que cada hotel vale 10 millones.
- Sin embargo, si aplicas la valoración individual, quizá descubras que uno de esos hoteles, si se vendiera suelto, vale 15 millones (porque está en una ubicación prime muy demandada), mientras que otro vale solo 5 millones.
- El método de reparto ocultaría estas realidades de mercado, asignando valores artificiales.

4. Transparencia en el Informe (OBPVA 9) En el contexto específico de carteras (OBPVA 9), si el cliente pide un desglose del valor de una cartera que se ha valorado en conjunto, RICS obliga al valorador a incluir una advertencia clara: ese desglose es solo una asignación matemática y "no equivale necesariamente al valor del interés inherente a un inmueble o activo individual" si se vendiera por separado [Source 999].

En resumen, la tarjeta te recuerda que en RICS el todo no es igual a la suma de las partes. Para saber el valor de una parte, debes valorarla aisladamente; no puedes simplemente trocear el valor del todo, porque "contaminarías" el valor individual con las sinergias o descuentos del grupo.

Tarjetas didácticas 61

En el anverso pone: "¿Qué principio de la Orden ECO/805/2003 establece que el valor de un inmueble es variable a lo largo del tiempo?" La respuesta del anverso es: "Principio de temporalidad."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 61

Esta tarjeta didáctica es correcta y hace referencia a uno de los principios fundamentales enumerados en el Artículo 3 de la Orden ECO/805/2003.

El Principio de temporalidad es el reconocimiento legal de que el valor de un activo inmobiliario no es una característica permanente ni estática, sino que fluctúa.

Basándome en el Artículo 3.1.h) y otros artículos relacionados de la Orden ECO/805/2003, te explico detalladamente qué implica este principio en la práctica:

1. Definición Legal La norma define este principio de forma muy concisa:

"Principio de temporalidad, según el cual el valor de un inmueble es variable a lo largo del tiempo".

Esto significa que cualquier cifra de tasación es válida únicamente para un momento concreto, ya que las condiciones del mercado, el estado físico del inmueble o su entorno legal y urbanístico pueden cambiar de un día para otro.

2. Consecuencias prácticas: La Caducidad del Informe Debido a este principio, la normativa española establece límites muy estrictos sobre la vigencia de una tasación para finalidades financieras:

- Fecha de referencia: El valor de mercado (o hipotecario) se estima siempre referido a una fecha concreta, que la norma fija como la fecha de emisión del informe.
- Caducidad a los 6 meses: Como el valor es variable, la ley presume que, pasados seis meses, la cifra calculada podría ya no reflejar la realidad del mercado. Por ello, el Artículo 62.4 establece que *"Los informes y certificados caducarán, necesariamente, a los seis meses contados desde la fecha en que haya sido emitido el informe"*.

3. Relación con la "Actualización de tasaciones" Este principio también justifica la existencia del concepto de actualización de una tasación (definido en el Artículo 4). Si se necesita usar el valor del inmueble después de que el informe haya caducado (o antes, si ha habido cambios importantes), no se puede usar el valor antiguo; es necesario emitir una nueva valoración o una actualización que revise si el valor ha variado debido al paso del tiempo.

En resumen, la tarjeta te recuerda que, según la Orden ECO, el valor de un inmueble tiene "fecha de caducidad". No es una propiedad intrínseca y eterna del ladrillo, sino una estimación válida solo para un momento específico y durante un plazo máximo legal de seis meses.

Tarjetas didácticas 62

En el anverso pone: "En las AVM, el uso de 'scraping' para recopilar datos de mercado está permitido por RICS siempre que se respete la ____." La respuesta del anverso es: "confidencialidad y los derechos de propiedad intelectual"

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Respuesta 62

Esta tarjeta didáctica es correcta y aborda un tema muy actual sobre el uso de la tecnología y el "Big Data" en la valoración, regulado en la Norma Profesional 1 (NP 1) de los estándares internacionales de RICS (*Red Book Global Standards*).

Basándome en el párrafo 1.5 de la NP 1, te explico detalladamente por qué RICS permite esta práctica y bajo qué condiciones estrictas:

1. ¿Qué es el "Scraping" en este contexto? RICS define las herramientas de *scraping* como programas informáticos diseñados para examinar bases de datos (normalmente públicas, como portales inmobiliarios o registros web) y extraer información de forma masiva y automatizada [Source 727, 1153]. En las AVM (Valoraciones Automáticas), esto se usa para alimentar los algoritmos con miles de datos de precios de oferta, características de inmuebles, etc.

2. La postura de RICS: Aceptación condicionada RICS reconoce que el uso de datos obtenidos mediante *scraping* o APIs (interfaces de programación de aplicaciones) es, por lo general, aceptable para realizar valoraciones. Sin embargo, no es un cheque en blanco. El valorador o la empresa no pueden simplemente "coger todo lo que hay en internet".

3. Las condiciones de seguridad (La respuesta de tu tarjeta) La norma establece explícitamente que este uso está sujeto al cumplimiento de varios requisitos éticos y legales, siendo los que destaca tu tarjeta los más críticos:

- Confidencialidad: Aunque los datos estén en una web, pueden contener información personal o sensible que el valorador debe proteger. El proceso de extracción no debe violar la privacidad de los propietarios o usuarios de esos datos [Source 727].
- Derechos de Propiedad Intelectual: Las bases de datos de donde se extrae la información (por ejemplo, un portal inmobiliario) suelen tener derechos de autor sobre la recopilación y estructura de sus datos. El *scraping* no autorizado podría infringir estos derechos legales. RICS exige que el valorador se asegure de tener el derecho legal a usar esos datos [Source 727, 1153].

4. Otros requisitos esenciales: Verificación y Juicio Profesional Además de la confidencialidad y la propiedad intelectual, el mismo párrafo 1.5 vincula el uso de *scraping* a otros dos pilares fundamentales:

- Verificación: No basta con descargar los datos; hay que verificar que son correctos. "Basura entra, basura sale".
- Criterio Profesional: RICS insiste (en el párrafo 1.3) en que ningún modelo o dato automatizado puede generar una valoración conforme a las normas si no se somete al criterio profesional de

un valorador. Un humano cualificado debe supervisar y validar que los datos extraídos por el *scraping* son coherentes y adecuados para la valoración [Source 724, 727].

En resumen, la tarjeta te recuerda que la tecnología no exime de la ética: puedes usar robots para buscar datos (*scraping*), pero debes asegurarte de que no estás "robando" propiedad intelectual ni violando la privacidad de nadie, y siempre debes supervisar el resultado como experto humano.

Bibliografía

- **Associação Brasileira de Normas Técnicas.** (2019). *ABNT NBR 14653-1: Avaliação de bens – Parte 1: Procedimentos gerais*. ABNT. [Source 230]
- **Associação Brasileira de Normas Técnicas.** (2011). *ABNT NBR 14653-2: Avaliação de bens – Parte 2: Imóveis urbanos*. ABNT. [Source 249]
- **Asociación Española de Análisis de Valor.** (2019). *Estándar sobre Valoración de Inmuebles mediante Modelos Automatizados (AVM)*. AEV. [Source 24, 31]
- **Asociación Española de Análisis de Valor.** (2016). *Estándar de medición y definición de superficies de inmuebles* (Modificación puntual aprobada el 19 de noviembre de 2025). AEV. [Source 2]
- **Asociación Española de Análisis de Valor.** (2014). *Criterios técnicos... para la aplicación de los métodos de valor residual a la valoración de suelos urbanos o urbanizables* (Modificación puntual aprobada el 17 de julio de 2024). AEV. [Source 15]
- **International Property Measurement Standards Coalition.** (2023). *International Property Measurement Standards: All Buildings*. IPMSC. [Source 214]
- **International Valuation Standards Council.** (2024). *International Valuation Standards* (Effective 31 January 2025). IVSC. [Source 123, 124]
- **Ministerio de Economía.** (2003). *Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras* (Texto consolidado, última modificación: 12 de junio de 2025). Boletín Oficial del Estado. [Source 125, 127]
- **Royal Institution of Chartered Surveyors.** (2024). *Valoración RICS – Normas Internacionales* (Edición en vigor a partir del 31 de enero de 2025). RICS. [Source 488, 489]
- **The European Group of Valuers' Associations.** (2024). *European Valuation Standards 2025 (EVS 2025)* (Effective from 1 January 2025). TEGoVA. [Source 162]