

■ 0. 共通設定

- ・ ページ共通設定 (ヘッダー・メニュー仕様)

■ 1. 店舗側機能 (店舗端末)

- ・ 1-1 店舗ログインページ (/login)
- ・ 1-2 店舗ダッシュボード (/main)
- ・ 1-3 日次報告作成 (/sales/new)
- ・ 1-4 CSVインポート (/sales/import)
- ・ 1-5 PIN認証モータル (/main - Modal)
- ・ 1-6 店長メニュー (/manager/menu)
- ・ 1-7-1 売上データ確認・修正 (①タブ選択時) (/manager/sales/edit)
- ・ 1-7-1M 売上修正モータル (/manager/sales/edit - Modal)
- ・ 1-7-2 データ・キーワード分析 (②タブ選択時) (/manager/sales/edit)
- ・ 1-8 店舗設定・目標管理 (/manager/setting)
- ・ 1-9 ワンタップ週報作成・送信 (/manager/reports)

■ 2. 本部管理者側機能 (システム管理者)

- ・ 2-1 システム管理者ログインページ (/admin/login)
- ・ 2-2 本部総合ダッシュボード (/admin/main)
- ・ 2-3 全店舗ランキング管理 (/admin/ranking)
- ・ 2-4 データ出力 (/admin/export)
- ・ 2-5 アカウント・店舗管理 (/admin/account)
- ・ 2-5M-1 店舗編集モータル (/admin/account - Edit Modal)
- ・ 2-5M-2 パスワード再設定モータル (/admin/account - Reset Modal)

ページ共通設定

・ログイン前のページのヘッダー

①ロゴ

・ログイン後のページのヘッダー

②ロゴ

③日次報告作成

④CSVインポート

⑤店長ログイン

・管理者用ログイン後のページのヘッダー

⑥ロゴ

⑦ダッシュボード

⑧全店舗ランキング

⑨データ出力

⑩店舗管理

⑪管理者
(ログアウト)

・店長メニューのヘッダー

⑫ロゴ

店長モード

⑬店舗ダッシュボードに戻る

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	ロゴ	画像	クリックで/loginに移動	
②	ロゴ	画像	クリックで店舗ダッシュボード (/main) に移動する	
③	日次報告作成	リンク	クリックで日次報告画面(/sales/new)へ移動	
④	CSVインポート	リンク	クリックでCSVデータインポート画面 (/sales/import) へ移動	
⑤	店長ログイン	ボタン	クリックでPIN認証モダルを表示	・正しいPIN入力で店長メニュー (/manager/menu) を表示
⑥	ロゴ	画像	クリックで本部総合ダッシュボード (/admin/main) へ移動	
⑦	ダッシュボード	リンク	クリックで本部総合ダッシュボード (/admin/main) へ移動	
⑧	全店舗ランキング	リンク	クリックでランキング管理画面 (/admin/ranking) へ移動	
⑨	データ出力	リンク	クリックでデータ出力画面 (/admin/export) へ移動	
⑩	店舗管理	リンク	クリックで店舗管理画面 (/admin/account) へ移動	
⑪	管理者	ボタン	クリックで管理者ログアウト	・ログアウト後は/admin/loginへリダイレクト
⑫	ロゴ	画像	クリックで店長メニュー (/manager/menu)へ移動	
⑬	店舗ダッシュボードに戻る	ボタン	クリックで店長ログアウト	・ログアウト後は/mainへリダイレクト

1-1 店舗ログインページ (/login)

ログイン前ヘッダー	
店舗ログイン 店舗ID ①店舗ID パスワード ②パスワード ③ログイン	

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	店舗ID	テキストボックス	店舗IDを入力	・必須項目 ・未入力時はバリデーションエラー
②	パスワード	パスワードボックス	パスワードを入力	・必須項目 ・未入力時はバリデーションエラー
③	ログイン	ボタン	クリックでログイン処理を実行→ トップページへ移動	・認証失敗時はバリデーションエラー

1-2 店舗ダッシュボード(/main)

ログイン後ヘッダー

ランキングを見る

①昨対比

②予算達成率

グラフを見る

③売上推移グラフ

④部門別売上

⑤カラー別売上

⑥ランキング・グラフ表示エリア

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	昨対比	タブ（ボタン）	表示エリアを「店舗別昨対比ランキング」に切り替え	・ 初期状態で選択
②	予算達成率	タブ（ボタン）	表示エリアを「店舗別予算達成率ランキング」に切り替え	・ 全店舗の比較データを表示
③	売上推移グラフ	タブ（ボタン）	表示エリアを「売上推移グラフ」に切り替え	・ 全店舗の比較データを表示
④	部門別売上	タブ（ボタン）	表示エリアを「部門別売上グラフ」に切り替え	・ ログイン中店舗のデータを表示
⑤	カラー別売上	タブ（ボタン）	表示エリアを「カラー別売上グラフ」に切り替え	・ ログイン中店舗のデータを表示
⑥	ランキング・グラフ表示エリア	表示エリア	選択された左側メニューに応じたランキング・グラフを表示	・ ログイン中店舗のデータを表示

1-3 日次報告作成(/sales/new)

ログイン後ヘッダー

日次報告作成

報告する日付

①日付入力

売上金額

②売上金額入力

客数

③客数入力

天候

④天候選択

所感・メモ

⑤所感・メモ入力

⑥登録

⑦キャンセル

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	日付入力	入力（日付）	報告対象の日付を選択	・必須入力
②	売上金額入力	入力（数値）	当日の売上金額を入力	・半角数字のみ ・必須入力
③	客数入力	入力（数値）	当日の購買客数を入力	・半角数字のみ ・必須入力
④	天候選択	ドロップダウン	当日の天候を選択	・選択肢：晴れ・曇り・雨・雪・その他
⑤	所感・メモ入力	テキストエリア	売れ行き傾向、連絡事項等入力	・任意項目 ・店長モードでのキーワード分析等に利用
⑥	登録	ボタン	入力内容のバリデーション後、データを登録	・登録完了後店舗ダッシュボード(/main)へ移動
⑦	キャンセル	ボタン	入力内容を破棄して店舗ダッシュボードへ移動	・店舗ダッシュボード(/main)へ移動

1-4 CSVインポート(/sales/import)

ログイン後ヘッダー

CSVデータインポート

ここへCSVファイルをドラッグ&ドロップ
または

①ファイルを選択

②取り込み店舗

③取り込みプレビュー

④取り込み実行

⑤キャンセル

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	ファイルを選択	ボタン	端末内のCSVファイルを選択	・ 拡張子.csvのみ許可
②	取り込み店舗	テキスト	現在ログイン中の店舗名を表示	
③	取り込みプレビュー	表示エリア	選択したCSVファイルの内容（エラーチェック結果含む）を表示	・ フォーマット不正時はエラー行をハイライト
④	取り込み実行	ボタン	選択したCSVファイルを解析し、DBへ登録	・ 処理完了後、成功メッセージ表示し店舗ダッシュボード(/main)へ移動
⑤	キャンセル	ボタン	取り込み処理を中断して店舗ダッシュボードに戻る	・ 店舗ダッシュボード(/main)へ移動

1-5 PIN認証モーダル(/main - Modal)

オーバーレイ

店長ログイン（PIN認証）

店長用PINコードを入力してください

①PIN入力エリア

②テンキー

③ログイン

④キャンセル

⑤閉じるボタン

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	PIN入力エリア	入力（パスワード）	入力されたPINコードをマスク表示	・ 4桁固定入力 ・ テンキーまたはキーボード
②	テンキー	ボタン	画面上で0~9の数字を入力	・ テンキーがないPCやタブレットにも対応
③	ログイン	ボタン	入力されたPINを認証	・ 一致字は店長メニュー(/manager/menu)へ移動 ・ 不一致時はエラーメッセージ表示
④	キャンセル	ボタン	認証を中断してモーダルを閉じる	
⑤	閉じるボタン	ボタン	モーダルを閉じる	

1-6 店長メニュー(/manager/menu)

店長メニューのヘッダー		
店長専用メニュー (Manager Menu) 店舗データの確認・確定、週報作成、各種設定を行えます。		
①売上データ確認・分析	②ワンタップ週報作成・送信	③店舗設定・目標管理

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	①売上データ確認・分析	リンク	売上データ確認・分析画面 (/manager/sales/edit)へ移動	
②	②ワンタップ週報作成・送信	リンク	クリックでワンタップ週報作成・送信画面 (/manager/reports)へ移動	
③	③店舗設定・目標管理	リンク	クリックで店舗設定・目標画面 (/manager/setting)へ移動	

1-7-1 売上データ確認・修正（①タブ選択時）/manager/sales/edit)

店長メニューのヘッダー

売上データ確認・分析

①売上データ確認・修正

②データ・キーワード分析

③絞り込み検索

日付	担当者	売上金額	客数	客単価	天候	所感・メモ	操作
④表示エリア							⑤修正

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	売上データ確認・修正	タブ（ボタン）	表示エリアを「売上データ確認・修正」に切り替え	・ 初期状態選択
②	データ・キーワード分析	タブ（ボタン）	表示エリアを「データ・キーワード分析」に切り替え	・ Ajax非同期通信で分析データを描画
③	絞り込み検索	ドロップダウン検索フォーム	日付、金額、客数、客単価、天候によるデータの絞り込み検索	・ プルダウンで選択で一覧をフィルター
④	表示エリア	テーブル（一覧表示）	絞り込み条件に一致するデータを表示 各行右側に修正ボタン	
⑤	修正	ボタン	クリックで売上データ修正モーダルを表示	・ 該当行のデータをモーダル内に初期セット

1-7-1M 売上データ修正モーダル(/manager/sales/edit - Modal)

オーバーレイ

売上データ修正 【①日付】

⑧ 閉じるボタン

売上金額 ②金額入力

客数 ③客数入力

天候 ④天候選択

所感・メモ ⑤所感・メモを入力

⑥保存 ⑦キャンセル

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	日付	表示	選んだデータの日付を表示	・編集不可
②	金額入力	入力（数値）	選択日の売上金額を修正入力	・半角数字のみ
③	客数入力	入力（数値）	選択日の客数を修正入力	・半角数字のみ
④	天候選択	ドロップダウン	選択日の天候を選択	・選択肢：晴れ・曇り・雨・雪・その他
⑤	所感・メモを入力	テキストエリア	選択日の所感メモ本文を修正入力	
⑥	保存	ボタン	入力した内容でDBの日次データを更新	・Ajax非同期通信で保存 ・成功時、モーダルを閉じて一覧表示に反映
⑦	キャンセル	ボタン	修正を破棄してモーダルを閉じる	
⑧	閉じるボタン	ボタン	モーダルを閉じる	

1-7-2 データ・キーワード分析（②タブ選択時） (/manager/sales/edit)

店長メニューのヘッダー

売上データ確認・分析

①売上データ確認・修正

②データ・キーワード分析

③絞り込み検索

④表示エリア

⑤頻出キーワードTOP10

日付	売上金額	天候	所感・メモ
⑥抽出された所感・メモ一覧			

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	売上データ確認・修正	タブ（ボタン）	表示エリアを「売上データ確認・修正」に切り替え	・初期状態選択
②	データ・キーワード分析	タブ（ボタン）	表示エリアを「データ・キーワード分析」に切り替え	・Ajax非同期通信で分析データを描画
③	絞り込み検索	ドロップダウン検索フォーム	日付、金額、客数、客単価、天候によるデータの絞り込み検索	・プルダウンで選択で一覧をフィルター
④	表示エリア	テーブル（一覧表示）	分析結果を表示するエリア	
⑤	頻出キーワードTOP10	ボタン（タブ）群	クリックしたキーワードで下の⑥一覧表を動的フィルター抽出	・「イベント」「ニット」など所感に含まれるキーワードをピックアップして表示
⑥	⑥抽出された所感・メモ一覧	テーブル（一覧表示）	⑤で選択されたキーワードが含まれる日次報告を表示	・トレンド分析に活用

1-8 店舗設定・目標管理(/manager/setting)

店長メニューのヘッダー

店舗設定・目標管理

①店舗データ表示

月次売上目標設定

②対象年月

③月間目標売上

④昨年度対比

⑤目標を保存

店長PINコード変更

⑥現在のPINコード入力

⑦新しいPINコード入力

⑧新しいPINコード再入力（確認）

⑨PINコードを変更

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	店舗データ表示	表示	店舗名、店舗ID、営業時間などの情報を表示	・閲覧のみ。編集不可
②	対象年月	ドロップダウン	目標を設定・確認する対象の年月を選択	
③	月間目標売上	入力（数値）	選択された年月の月間売上目標金額を入力	・半角数字のみ
④	昨年度対比	入力（数値）	前年実績に対する目標比率（%）を入力	・半角数字のみ ・目標金額入力時に自動計算/手動調整可能
⑤	目標を保存	ボタン	①～③で入力された月次目標設定データをDBに保存	・保存成功時に成功メッセージをポップアップ
⑥	現在のPINコード入力	入力（パスワード）	本人確認のため現在の店長PINコードを入力	・必須項目 ・マスク表示 ・数字4桁
⑦	新しいPINコード入力	入力（パスワード）	新しく設定する店長PINコードを入力	・必須項目 ・マスク表示 ・数字4桁
⑧	新しいPINコード再入力（確認）	入力（パスワード）	確認のため新しいPINコードを再入力	・必須項目 ・マスク表示 ・⑦と完全一致
⑨	PINコードを変更	ボタン	⑤～⑦のバリデーション・旧PIN認証を行い、PINコードを更新	・不一致時や失敗時はエラーメッセージ表示 ・保存成功時に成功メッセージをポップアップ

1-9 ワンタップ週報作成・送信(/manager/reports)

店長メニューのヘッダー	
ワンタップ週報作成・送信 ①対象週選択 ②最新データで再生成 ③自動生成週報テキストプレビュー ④コメント入力 ⑤文面をコピー ⑥LINEで共有 ⑦Slackへ送信	

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	対象週選択	ドロップダウン	集計対象となる週（月曜～日曜）を選択	・選択変更時にプレビューを自動更新
②	最新データで再生成	ボタン	DBから最新の売上・ランキング・日次メモを集計しテキストを再生成	
③	自動生成週報テキストプレビュー	テキストエリア（表示専用）	自動集計された売上数値・ランキング・TOP3・所感等の合成テキストを表示	・表示専用
④	コメント入力	テキストエリア	週報に添付する店長コメント（自由記述）を入力・編集	・入力内容がリアルタイムに③のプレビューテキストへ反映
⑤	文面をコピー	ボタン	プレビュー内容をクリップボードにコピー	・コピー成功時にポップアップ表示
⑥	LINEで共有	ボタン	LINE共有URLスキームを呼び出し	・タップでLINEアプリが起動しトーク選択画面へ遷移
⑦	Slackへ送信	ボタン	設定されたSlackチャンネルに投稿	・成功時にポップアップ表示

2-1 システム管理者ログインページ (/admin/login)

ログイン前ヘッダー	
管理者ログイン 管理者ID ①管理者ID パスワード ②パスワード ③ログイン	

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	管理者ID	テキストボックス	管理者IDを入力	・必須項目 ・未入力時はバリデーションエラー
②	パスワード	パスワードボックス	パスワードを入力	・必須項目 ・未入力時はバリデーションエラー
③	ログイン	ボタン	クリックでログイン処理を実行→ 管理者用トップページへ移動	・認証失敗時はバリデーションエラー

2-2 本部総合ダッシュボード(/admin/main)

管理者用ログイン後のページのヘッダー	
本部総合ダッシュボード	
①全店舗売上サマリー（当月）	
各管理機能ショートカット	
②全店舗ランキング管理	③データ出力(CSV/PDF)
④アカウント・店舗管理	
⑤店舗売上達成率TOP3	

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	全店舗売上サマリー（当月）	表示	全店舗の当月合計売上、目標達成率、稼働店舗数をリアルタイム表示	
②	全店舗ランキング管理	リンク	「全店舗ランキング管理画面 (/admin/ranking)」へ移動	
③	データ出力 (CSV/PDF)	リンク	「データ出力画面 (/admin/export)」へ移動	
④	アカウント・店舗管理	リンク	「アカウント・店舗管理画面 (/admin/account)」へ移動	
⑤	店舗売上達成率TOP3	表示	当月の売上目標達成率 TOP3 店舗を一覧表示	

2-3 全店舗ランキング管理(/admin/ranking)

管理者用ログイン後のページのヘッダー

全店舗ランキング管理

①絞り込み検索

②CSVダウンロード

順位	店舗名	売上実績	月間目標	達成率	前週比	アクション
③ランキング表示エリア						④店舗詳細

店舗詳細画面

〇〇店を閲覧中

⑤ランキングへ戻る

ランキングを見る

昨対比

予算達成率

グラフを見る

売上推移グラフ

部門別売上

カラー別売上

ランキング・グラフ表示エリア

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	絞り込み検索	ドロップダウン 検索フォーム	対象年月・ソート順（売上高順/達成率順/ 前週比順）を選択	
②	CSVダウンロード	ボタン	クリックで表示中のランキングデータを CSV形式で出力	
③	ランキング表示エ リア	テーブル（一覧 表示）	各店舗の順位、店舗名、売上実績、目標 額、達成率、前週比差分を表示	
④	店舗詳細	リンク	該当店舗のダッシュボードへ移動して詳細 を確認	・1-2店舗ダッシュボードを再利用 ・URLパラメータで対象店舗を指定し、本部閲覧モ ードとして表示 ・閲覧モード時は画面上部に「〇〇店を閲覧中」お よび「ランキングへ戻る」を表示
⑤	ランキングへ戻る	リンク	クリックで全店舗ランキング管理 (/admin/ranking)に移動	

2-4 データ出力(/admin/export)

管理者用ログイン後のページのヘッダー	
データ出力 出力条件設定 出力対象データ ①出力対象データを選択 対象店舗 ②対象店舗を選択 対象期間 ③対象期間を選択 出力形式 ④出力系形式を選択 ⑤データを出力・ダウンロード ⑥キャンセル	

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	出力対象データを選択	ラジオボタン	エクスポートするデータの種類を選択	・ 日次報告（明細） / 月次サマリー
②	対象店舗を選択	ドロップダウン	出力対象の店舗を選択	・ 初期値：全店舗
③	対象期間を選択	カレンダー	出力対象の日付範囲を指定	・ 初期値：当月1日～当日
④	出力形式を選択	ラジオボタン	ダウンロードするファイル形式を指定	・ CSV / PDF
⑤	データを出力・ダウンロード	ボタン	指定条件でファイルを生成しダウンロード	・ 非同期で生成処理を実行
⑥	キャンセル	ボタン	入力を破棄して本部総合ダッシュボード (/admin/main)に戻る	

2-5 アカウント・店舗管理(/admin/account)

管理者用ログイン後のページのヘッダー

アカウント・店舗管理

新規店舗・アカウント登録

店舗名

①店舗名を入力

ID

②店舗IDを入力

パスワード

③パスワードを入力

④新規登録

店舗ID	店舗名	ログインID	状態	アクション
				⑥編集 ⑦パスワード再設定
⑤店舗アカウント一覧表示エリア				

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	店舗名を入力	テキストボックス	新規登録する店舗の名称を入力	・必須項目
②	店舗IDを入力	テキストボックス	店舗端末ログイン用のログインIDを入力	・半角英数字のみ
③	パスワードを入力	パスワードボックス	店舗アカウントの初期ログインパスワードを入力	・マスク表示 ・半角英数時8文字以上
④	新規登録	ボタン	①～③の入力内容で新しい店舗アカウントをDBに登録	・成功時に成功ポップアップを表示し⑤の一覧を自動更新
⑤	店舗アカウント一覧表示エリア	テーブル（一覧表示）	登録済みの全店舗情報（店舗ID・店舗名・ログインID・状態）を表示	
⑥	編集	ボタン	クリックで対象店舗の店舗編集モーダルを表示	
⑦	パスワード再設定	ボタン	クリックで対象店舗のパスワード再設定モーダルを表示	

2-5M-1 店舗編集モーダル(/admin/account - Edit Modal)

オーバーレイ

店舗編集

⑤ 閉じるボタン

店舗名

① 店舗名入力

ログインID

② ログインID入力

③ 保存

④ キャンセル

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	店舗名入力	テキストボックス	対象店舗の名称を変更入力	・選択した店舗の現在の登録名を初期表示 ・必須項目
②	ログインID入力	テキストボックス	対象店舗のログインIDを変更入力	・選択した店舗の現在のログインIDを初期表示 ・半角英数字のみ ・重複不可
③	保存	ボタン	変更した情報をDBへ更新保存	・保存成功時にモーダルを閉じ、一覧を自動更新 ・成功時に成功ダイアログを表示
④	キャンセル	ボタン	変更を破棄してモーダルを閉じる	
⑤	閉じるボタン	ボタン	モーダルを閉じる	

2-5M-2 パスワード再設定モーダル(/admin/account - Reset Modal)

オーバーレイ

パスワード再設定 【対象店舗名】

⑤ 閉じるボタン

新しいパスワード

①パスワード入力

新しいパスワード（確認）

②パスワード確認入力

③パスワード更新

④キャンセル

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	新しいパスワード	テキストボックス	再設定する新しいパスワードを入力	・入力値はマスク表示 ・半角英数字 8 文字以上
②	新しいパスワード（確認）	テキストボックス	確認のため新しいパスワードを再入力	・①の入力値と一致チェック
③	パスワード更新	ボタン	新しいパスワードでDBを更新	・更新成功時に成功ダイアログを表示しモーダルを閉じる
④	キャンセル	ボタン	変更を破棄してモーダルを閉じる	
⑤	閉じるボタン	ボタン	モーダルを閉じる	