

TrendGauge_画面仕様書 目次

■ 0. 共通設定

- ページ共通設定 (ヘッダー・メニュー仕様)

■ 1. 店舗側機能 (店舗端末)

- 1-1 店舗ログインページ (/login)
- 1-2 店舗ダッシュボード (/main)
- 1-2-1 メモを残すモーダル (/main - Memo Modal)
- 1-3 日次報告作成 (/sales/new)
- 1-4 CSVインポート (/sales/import)
- 1-5 PIN認証モーダル (/main - Modal)
- 1-6 店長メニュー (/manager/menu)
- 1-7-1 売上データ確認・修正 (①タブ選択時) (/manager/sales/edit)
- 1-7-1M 売上修正モーダル (/manager/sales/edit - Modal)
- 1-7-2 データ・キーワード分析 (②タブ選択時) (/manager/sales/edit)
- 1-8 店舗設定・予算管理 (/manager/setting)
- 1-8M 日割り予算設定モーダル (/manager/setting - Modal)
- 1-9 ワンタップ週報作成・送信 (/manager/reports)

■ 2. 本部管理者側機能 (システム管理者)

- 2-1 システム管理者ログインページ (/admin/login)
- 2-2 本部総合ダッシュボード (/admin/main)
- 2-3 全店舗ランキング管理 (/admin/ranking)
- 2-4 データ出力 (/admin/export)
- 2-5 アカウント・店舗管理 (/admin/account)
- 2-5M-1 店舗編集モーダル (/admin/account - Edit Modal)
- 2-5M-2 パスワード再設定モーダル (/admin/account - Reset Modal)
- 2-6 外部API接続設定 (/admin/setting/pos)

■ 3. エラー画面

- 3-1 エラー画面 (/error)

ページ共通設定

・ログイン前のページのヘッダー

①ロゴ

・ログイン後のページのヘッダー

②ロゴ

③メモを残す

④日次報告作成

⑤CSVインポート

⑥店長ログイン

・管理者用ログイン後のページのヘッダー

⑦ロゴ

⑧ダッシュボード

⑨全店舗ランキング

⑩データ出力

⑪店舗管理

⑫管理者
(ログアウト)

・店長メニューのヘッダー

⑬ロゴ

店長モード

⑭店舗ダッシュボードに戻る

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	ロゴ	画像	クリックで/loginに移動	
②	ロゴ	画像	クリックで店舗ダッシュボード (/main) に移動する	
③	メモを残す	ボタン	クリックでメモを残すモーダルを表示	
④	日次報告作成	リンク	クリックで日次報告画面(/sales/new)へ移動	
⑤	CSVインポート	リンク	クリックでCSVデータインポート画面 (/sales/import) へ移動	
⑥	店長ログイン	ボタン	クリックでPIN認証モーダルを表示	・正しいPIN入力で店長メニュー (/manager/menu) を表示
⑦	ロゴ	画像	クリックで本部総合ダッシュボード (/admin/main) へ移動	
⑧	ダッシュボード	リンク	クリックで本部総合ダッシュボード (/admin/main) へ移動	
⑨	全店舗ランキング	リンク	クリックでランキング管理画面 (/admin/ranking) へ移動	
⑩	データ出力	リンク	クリックでデータ出力画面 (/admin/export) へ移動	
⑪	店舗管理	リンク	クリックで店舗管理画面 (/admin/account) へ移動	
⑫	管理者	ボタン	クリックで管理者ログアウト	・ログアウト後は/admin/loginへリダイレクト
⑬	ロゴ	画像	クリックで店長メニュー (/manager/menu)へ移動	
⑭	店舗ダッシュボードに戻る	ボタン	クリックで店長ログアウト	・ログアウト後は/mainへリダイレクト

1-1 店舗ログインページ (/login)

ログイン前ヘッダー	
店舗ログイン 店舗コード ①店舗コード パスワード ②パスワード ③ログイン	

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	店舗コード	テキストボックス	店舗コードを入力	・必須項目 ・未入力時はバリデーションエラー
②	パスワード	パスワードボックス	パスワードを入力	・必須項目 ・未入力時はバリデーションエラー
③	ログイン	ボタン	クリックでログイン処理を実行→ トップページへ移動	・認証失敗時はバリデーションエラー
補足 ・店舗コード（stores.store_code）とパスワード(users.password)を入力すると、stores.store_codeからstore_idを特定し、 users.store_idと紐づくusers.role="store_terminal" のユーザーを認証対象としてパスワードを確認する。				

1-2 店舗ダッシュボード(/main)

ログイン後ヘッダー

ランキングを見る

①昨対比

②予算達成率

グラフを見る

③売上推移グラフ

④部門別売上

⑤カラー別売上

⑥ランキング・グラフ表示エリア

⑦本日のメモ一覧

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	昨対比	タブ（ボタン）	表示エリアを「店舗別昨対比ランキング」に切り替え	・初期状態で選択
②	予算達成率	タブ（ボタン）	表示エリアを「店舗別予算達成率ランキング」に切り替え	・全店舗の比較データを表示
③	売上推移グラフ	タブ（ボタン）	表示エリアを「売上推移グラフ」に切り替え	・全店舗の比較データを表示
④	部門別売上	タブ（ボタン）	表示エリアを「部門別売上グラフ」に切り替え	・ログイン中店舗のデータを表示
⑤	カラー別売上	タブ（ボタン）	表示エリアを「カラー別売上グラフ」に切り替え	・ログイン中店舗のデータを表示
⑥	ランキング・グラフ表示エリア	表示エリア	選択された左側メニューに応じたランキング・グラフを表示	・ログイン中店舗のデータを表示
⑦	本日のメモ一覧	表示エリア	メモを残す(1-2-1)で当日入力されたメモを表示	・投稿時間を合わせて時系列で表示
補足 ・表示エリアの上部には日割り予算を表示				

1-2-1 メモを残すモーダル(/main - Memo Modal)

オーバーレイ

メモを残す

⑤ 閉じるボタン

店頭で気付いたこと、連絡事項などを残せます。

報告する日付

① 日付入力

メモ

② メモ入力

③ 登録

④ キャンセル

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	日付入力	入力（日付）	報告対象の日付を選択	・ 初期選択当日
②	メモ入力	テキストエリア	連絡事項等入力	・ 必須入力
③	登録	ボタン	データを登録	・ データを登録しモーダルを閉じる (ダッシュボード側のメモ一覧を自動更新)
④	キャンセル	ボタン	モーダルを閉じる	
⑤	閉じるボタン	ボタン	モーダルを閉じる	
補足				
・ 入力されたメモは当日の売上IDを検索し、紐づけてmemosテーブルに登録				
・ 当日の売上IDが存在しない場合は自動生成して紐づける				

1-3 日次報告作成(/sales/new)

ログイン後ヘッダー

日次報告作成

報告する日付

①日付入力

⑨日割り予算表示

売上金額

②売上金額入力

客数

③客数入力

天候

④天候選択

所感・メモ

⑤所感・メモ入力

⑥登録

⑦キャンセル

⑧本日のメモ一覧

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	日付入力	入力（日付）	報告対象の日付を選択	・必須入力
②	売上金額入力	入力（数値）	当日の売上金額を入力	・半角数字のみ ・必須入力
③	客数入力	入力（数値）	当日の購買客数を入力	・半角数字のみ ・必須入力
④	天候選択	ドロップダウン	当日の天候を選択	・選択肢：晴れ・曇り・雨・雪・その他
⑤	所感・メモ入力	テキストエリア	売れ行き傾向、連絡事項等入力	・任意項目 ・店長モードでのキーワード分析等に利用
⑥	登録	ボタン	入力内容のバリデーション後、データを登録	・登録完了後店舗ダッシュボード(/main)へ移動
⑦	キャンセル	ボタン	入力内容を破棄して店舗ダッシュボードへ移動	・店舗ダッシュボード(/main)へ移動
⑧	本日のメモ一覧	表示エリア	メモを残す(1-2-1)で当日入力されたメモを表示	・多い場合はスクロール表示
⑨	日割り予算表示	表示エリア	入力された日付から当日の日割り予算を表示	
補足 ・売上金額、客数、天候はsalesテーブルへ保存。 ・所感・メモ欄に入力された文章はreportsテーブルへ保存。				

1-4 CSVインポート(/sales/import)

ログイン後ヘッダー

CSVデータインポート

ここへCSVファイルをドラッグ&ドロップ
または
①ファイルを選択

②取り込み店舗

③取り込みプレビュー

④取り込み実行

⑤キャンセル

取り込みプレビュー・初回登録時の表示（CSVのフォーマット登録を行う）

未登録のCSVフォーマットです。各列に該当する項目を選択してください。

⑥割り当てドロップダウン

⑥割り当てドロップダウン

⑥割り当てドロップダウン

⑥割り当てドロップダウン

2026/08/30

渋谷店

250000

45

2026/08/31

渋谷店

180000


32

⑦マッピングを保存して取り込み実行

⑤キャンセル

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	ファイルを選択	ボタン	端末内のCSVファイルを選択	・拡張子.csvのみ許可
②	取り込み店舗	テキスト	現在ログイン中の店舗名を表示	・この店舗に登録済みのmapping_idに対応するマッピングフォーマットを自動適用
③	取り込みプレビュー	表示エリア	選択したCSVファイルの内容（エラーチェック結果含む）を表示	・フォーマット不正時はエラー行をハイライト
④	取り込み実行	ボタン	選択したCSVファイルを解析し、DBへ登録	・処理完了後、成功メッセージ表示し店舗ダッシュボード(/main)へ移動
⑤	キャンセル	ボタン	取り込み処理を中断して店舗ダッシュボードに戻る	・店舗ダッシュボード(/main)へ移動
⑥	割り当てドロップダウン	ドロップダウン	CSVの各列に該当するDB保存項目を指定	・選択肢 日付/ 日次売上金額/ 客数/ カテゴリ/ カラー/ 数量/ 小計/対象外（スキップ）
⑦	マッピングを保存して取り込み実行	ボタン	設定した割り当てをCSVマッピング設定テーブルへ保存し、データを登録	・処理完了後、次回以降は自動適用 ・成功メッセージ表示後、店舗ダッシュボード(/main)へ移動
補足 外部POSとのAPI連携時は、バックグラウンドで自動同期される。本画面は手動でアップロードする際に使用する。				

1-5 PIN認証モーダル(/main - Modal)



使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	PIN入力エリア	入力 (パスワード)	入力されたPINコードをマスク表示	・ 4桁固定入力 ・ テンキーまたはキーボード
②	テンキー	ボタン	画面上で0~9の数字を入力	・ キーボードだけでなく画面上での入力にも対応
③	ログイン	ボタン	入力されたPINを認証	・ 一致時は店長メニュー(/manager/menu)へ移動 ・ 不一致時はエラーメッセージ表示
④	キャンセル	ボタン	認証を中断してモーダルを閉じる	
⑤	閉じるボタン	ボタン	モーダルを閉じる	

1-6 店長メニュー(/manager/menu)

店長メニューのヘッダー	
店長専用メニュー (Manager Menu) 店舗データの確認・確定、週報作成、各種設定を行えます。 ①売上データ確認・分析 ②ワンタップ週報作成・送信 ③店舗設定・予算管理	

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	①売上データ確認・分析	リンク	売上データ確認・分析画面 (/manager/sales/edit)へ移動	
②	②ワンタップ週報作成・送信	リンク	クリックでワンタップ週報作成・送信画面 (/manager/reports)へ移動	
③	③店舗設定・予算管理	リンク	クリックで店舗設定・目標画面 (/manager/setting)へ移動	

1-7-1 売上データ確認・修正（①タブ選択時）/manager/sales/edit)

店長メニューのヘッダー

売上データ確認・分析

①売上データ確認・修正

②データ・キーワード分析

③絞り込み検索

日付	売上金額	客数	客単価	天候	所感・メモ	操作
④表示エリア						⑤修正

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	売上データ確認・修正	タブ（ボタン）	表示エリアを「売上データ確認・修正」に切り替え	・ 初期状態選択
②	データ・キーワード分析	タブ（ボタン）	表示エリアを「データ・キーワード分析」に切り替え	・ Ajax非同期通信で分析データを描画
③	絞り込み検索	ドロップダウン検索フォーム	日付、金額、客数、客単価、天候によるデータの絞り込み検索	・ プルダウンで選択で一覧をフィルター
④	表示エリア	テーブル（一覧表示）	絞り込み条件に一致するデータを表示 各行右側に修正ボタン	
⑤	修正	ボタン	クリックで売上データ修正モーダルを表示	・ 該当行のデータをモーダル内に初期セット

1-7-1M 売上データ修正モーダル(/manager/sales/edit - Modal)

オーバーレイ

売上データ修正 【①日付】

⑧ 閉じるボタン

売上金額 ②金額入力

客数 ③客数入力

天候 ④天候選択

所感・メモ ⑤所感・メモを入力

⑥保存 ⑦キャンセル

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	日付	表示	選んだデータの日付を表示	・編集不可
②	金額入力	入力（数値）	選択日の売上金額を修正入力	・半角数字のみ
③	客数入力	入力（数値）	選択日の客数を修正入力	・半角数字のみ
④	天候選択	ドロップダウン	選択日の天候を選択	・選択肢：晴れ・曇り・雨・雪・その他
⑤	所感・メモを入力	テキストエリア	選択日の所感メモ本文を修正入力	
⑥	保存	ボタン	入力した内容でDBの日次データを更新	・Ajax非同期通信で保存 ・成功時、モーダルを閉じて一覧表示に反映
⑦	キャンセル	ボタン	修正を破棄してモーダルを閉じる	
⑧	閉じるボタン	ボタン	モーダルを閉じる	

1-7-2 データ・キーワード分析（②タブ選択時） (/manager/sales/edit)

店長メニューのヘッダー								
売上データ確認・分析								
①売上データ確認・修正 ②データ・キーワード分析								
③絞り込み検索								
④表示エリア ⑤頻出キーワードTOP10 <table><tr><td>日付</td><td>売上金額</td><td>天候</td><td>所感・メモ</td></tr><tr><td colspan="4">⑥抽出された所感・メモ一覧</td></tr></table>	日付	売上金額	天候	所感・メモ	⑥抽出された所感・メモ一覧			
日付	売上金額	天候	所感・メモ					
⑥抽出された所感・メモ一覧								

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	売上データ確認・修正	タブ（ボタン）	表示エリアを「売上データ確認・修正」に切り替え	・初期状態選択
②	データ・キーワード分析	タブ（ボタン）	表示エリアを「データ・キーワード分析」に切り替え	・Ajax非同期通信で分析データを描画
③	絞り込み検索	ドロップダウン検索フォーム	日付、金額、客数、客単価、天候によるデータの絞り込み検索	・プルダウンで選択で一覧をフィルター
④	表示エリア	テーブル（一覧表示）	分析結果を表示するエリア	
⑤	頻出キーワードTOP10	ボタン（タブ）群	クリックしたキーワードで下の⑥一覧表を動的フィルター抽出	・「イベント」「ニット」など所感/メモに含まれるキーワードをピックアップして表示
⑥	⑥抽出された所感・メモ一覧	テーブル（一覧表示）	⑤で選択されたキーワードが含まれる日次報告・メモを表示	・トレンド分析に活用

1-8 店舗設定・予算管理(/manager/setting)

店長メニューのヘッダー

店舗設定・予算管理

①店舗データ表示

月間予算設定

②対象年月

③月間予算

④昨年度対比

⑤日割り予算設定

⑥目標を保存

店長PINコード変更

⑦現在のPINコード入力

⑧新しいPINコード入力

⑨新しいPINコード再入力（確認）

⑩PINコードを変更

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	店舗データ表示	表示	店舗名、店舗コード、営業時間などの情報を表示	・閲覧のみ。編集不可
②	対象年月	ドロップダウン	目標を設定・確認する対象の年月を選択	
③	月間予算	入力（数値）	選択された年月の月間予算を入力	・半角数字のみ
④	昨年度対比	入力（数値）	前年実績に対する目標比率（%）を入力	・半角数字のみ ・目標金額入力時に自動計算/手動調整可能
⑤	日割り予算設定	ボタン	クリックで日割り予算設定モーダルを表示	
⑥	目標を保存	ボタン	①～③で入力された月次目標設定データをDBに保存	・保存成功時に成功メッセージをポップアップ
⑦	現在のPINコード入力	入力（パスワード）	本人確認のため現在の店長PINコードを入力	・必須項目 ・マスク表示 ・数字4桁
⑧	新しいPINコード入力	入力（パスワード）	新しく設定する店長PINコードを入力	・必須項目 ・マスク表示 ・数字4桁
⑨	新しいPINコード再入力（確認）	入力（パスワード）	確認のため新しいPINコードを再入力	・必須項目 ・マスク表示 ・⑦と完全一致
⑩	PINコードを変更	ボタン	⑤～⑦のバリデーション・旧PIN認証を行い、PINコードを更新	・不一致時や失敗時はエラーメッセージ表示 ・保存成功時に成功メッセージをポップアップ

1-8M 日割り予算設定モーダル(/manager/setting - Modal)

オーバーレイ

日割り予算設定 【〇〇年〇〇月】

⑥ 閉じるボタン

自動配分パターン

① 配分パターンを選択

日付	曜日	曜日タイプ	日割り予算
② 予算表示エリア			③ 日割り予算手動入力

④ 保存

⑤ キャンセル

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	配分パターンを選択	ドロップダウン	日割り予算の計算ルールを選択	・「均一配分」「土日1.5倍」
②	予算表示エリア	表示	選択ルールに基づき計算した日割り予算額を表示	
③	日割り予算手動入力	入力（数値）	個別に日割り予算を入力	
④	保存	ボタン	日割り予算設定を保存して閉じる	・ 保存成功時に成功メッセージをポップアップ ・ salesテーブルのtarget_amount
⑤	キャンセル	ボタン	内容を破棄してモーダルを閉じる	
⑥	閉じるボタン	ボタン	モーダルを閉じる	

1-9 ワンタップ週報作成・送信(/manager/reports)

店長メニューのヘッダー	
ワンタップ週報作成・送信 ①対象週選択 ②最新データで再生成 ③自動生成週報テキストプレビュー ④コメント入力 ⑤文面をコピー ⑥LINEで共有 ⑦Slackへ送信	

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	対象週選択	ドロップダウン	集計対象となる週（月曜～日曜）を選択	・選択変更時にプレビューを自動更新
②	最新データで再生成	ボタン	DBから最新の売上・ランキング・日次メモを集計しテキストを再生成	
③	自動生成週報テキストプレビュー	テキストエリア（表示専用）	自動集計された売上数値・ランキング・TOP3・所感等の合成テキストを表示	・表示専用
④	コメント入力	テキストエリア	週報に添付する店長コメント（自由記述）を入力・編集	・入力内容がリアルタイムに③のプレビューテキストへ反映
⑤	文面をコピー	ボタン	プレビュー内容をクリップボードにコピー	・コピー成功時にポップアップ表示
⑥	LINEで共有	ボタン	LINE共有URLスキームを呼び出し	・タップでLINEアプリが起動しトーク選択画面へ遷移
⑦	Slackへ送信	ボタン	設定されたSlackチャンネルに投稿	・成功時にポップアップ表示

2-1 システム管理者ログインページ (/admin/login)

ログイン前ヘッダー	
管理者ログイン メールアドレス ①メールアドレス パスワード ②パスワード ③ログイン	

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	メールアドレス	テキストボックス	メールアドレスを入力	・必須項目 ・未入力時はバリデーションエラー
②	パスワード	パスワードボックス	パスワードを入力	・必須項目 ・未入力時はバリデーションエラー
③	ログイン	ボタン	クリックでログイン処理を実行→ 管理者用トップページへ移動	・認証失敗時はバリデーションエラー

2-2 本部総合ダッシュボード(/admin/main)

管理者用ログイン後のページのヘッダー	
本部総合ダッシュボード	
①全店舗売上サマリー（当月）	
各管理機能ショートカット	
②全店舗ランキング管理	③データ出力(CSV/PDF)
④アカウント・店舗管理	
⑤店舗予算達成率TOP3	

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	全店舗売上サマリー（当月）	表示	全店舗の当月合計売上、予算達成率、稼働店舗数をリアルタイム表示	
②	全店舗ランキング管理	リンク	「全店舗ランキング管理画面 (/admin/ranking)」へ移動	
③	データ出力 (CSV/PDF)	リンク	「データ出力画面 (/admin/export)」へ移動	
④	アカウント・店舗管理	リンク	「アカウント・店舗管理画面 (/admin/account)」へ移動	
⑤	店舗予算達成率TOP3	表示	当月の売上予算達成率 TOP3 店舗を一覧表示	

2-3 全店舗ランキング管理(/admin/ranking)

管理者用ログイン後のページのヘッダー

全店舗ランキング管理

①絞り込み検索

②CSVダウンロード

順位	店舗名	売上実績	月間予算	達成率	前週比	アクション
③ランキング表示エリア						④店舗詳細

店舗詳細画面

〇〇店を閲覧中

⑤ランキングへ戻る

ランキングを見る

昨対比

予算達成率

グラフを見る

売上推移グラフ

部門別売上

カラー別売上

ランキング・グラフ表示エリア

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	絞り込み検索	ドロップダウン 検索フォーム	対象年月・ソート順（売上高順/達成率順/ 前週比順）を選択	
②	CSVダウンロード	ボタン	クリックで表示中のランキングデータを CSV形式で出力	
③	ランキング表示エ リア	テーブル（一覧 表示）	各店舗の順位、店舗名、売上実績、月間予 算、達成率、前週比差分を表示	
④	店舗詳細	リンク	該当店舗のダッシュボードへ移動して詳細 を確認	・1-2店舗ダッシュボードを再利用 ・URLパラメータで対象店舗を指定し、本部閲覧モ ードとして表示 ・閲覧モード時は画面上部に「〇〇店を閲覧中」お よび「ランキングへ戻る」を表示
⑤	ランキングへ戻る	リンク	クリックで全店舗ランキング管理 (/admin/ranking)に移動	

2-4 データ出力(/admin/export)

管理者用ログイン後のページのヘッダー	
データ出力 出力条件設定 出力対象データ ①出力対象データを選択 対象店舗 ②対象店舗を選択 対象期間 ③対象期間を選択 出力形式 ④出力形式を選択 ⑤データを出力・ダウンロード ⑥キャンセル	

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	出力対象データ を選択	ラジオボタン	エクスポートするデータの種別を選択	・ 日次報告（明細） / 月次サマリー
②	対象店舗を選択	ドロップダウン	出力対象の店舗を選択	・ 初期値：全店舗
③	対象期間を選択	カレンダー	出力対象の日付範囲を指定	・ 初期値：当月1日～当日
④	出力形式を選択	ラジオボタン	ダウンロードするファイル形式を指定	・ CSV / PDF
⑤	データを出力・ ダウンロード	ボタン	指定条件でファイルを生成しダウンロード	・ 非同期で生成処理を実行
⑥	キャンセル	ボタン	入力を破棄して本部総合ダッシュボード (/admin/main)に戻る	

2-5 アカウント・店舗管理(/admin/account)

管理者用ログイン後のページのヘッダー

アカウント・店舗管理

新規店舗・アカウント登録

店舗名

①店舗名を入力

メールアドレス

②メールアドレスを入力

店舗コード

③店舗コードを入力

パスワード

④パスワードを入力

⑤新規登録

店舗コード	店舗名	メールアドレス	状態	アクション
				⑦編集 ⑧パスワード再設定 ⑨API設定
⑥店舗アカウント一覧表示エリア				

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	店舗名を入力	テキストボックス	新規登録する店舗の名称を入力	・必須項目
②	メールアドレスを入力	テキストボックス	アカウント登録用のメールアドレスを入力	・必須入力 ・メールアドレス形式
③	店舗コードを入力	テキストボックス	店舗端末ログイン用の店舗コードを入力	・必須項目 ・半角英数字最大20文字 ・重複不可
④	パスワードを入力	パスワードボックス	店舗アカウントの初期ログインパスワードを入力	・マスク表示 ・半角英数時8文字以上
⑤	新規登録	ボタン	①～④の入力内容で新しい店舗アカウントをDBに登録	・成功時に成功ポップアップを表示し⑥の一覧を自動更新
⑥	店舗アカウント一覧表示エリア	テーブル（一覧表示）	登録済みの全店舗情報（店舗コード・店舗名・状態）を表示	
⑦	編集	ボタン	クリックで対象店舗の店舗編集モーダルを表示	
⑧	パスワード再設定	ボタン	クリックで対象店舗のパスワード再設定モーダルを表示	
⑨	API設定	リンク	クリックで外部API接続設定画面へ移動	
補足 ・新規店舗・アカウント登録のemailはusersレコードを作るための情報で、ログイン時に利用するのは店舗コード+パスワード				

2-5M-1 店舗編集モーダル(/admin/account - Edit Modal)

オーバーレイ

店舗編集

⑦ 閉じるボタン

店舗コード

① 店舗コード入力

店舗名

② 店舗名入力

メールアドレス

③ メールアドレス入力

状態

④ 状態切り替え

⑤ 保存

⑥ キャンセル

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	店舗コード入力	テキストボックス	対象店舗の店舗コードを変更入力	・選択した店舗の現在の店舗コードを初期表示 ・必須項目 ・重複不可
②	店舗名入力	テキストボックス	対象店舗の名称を変更入力	・選択した店舗の現在の登録名を初期表示 ・必須項目
③	メールアドレス入力	テキストボックス	対象店舗のメールアドレスを変更入力	・選択した店舗の現在のメールアドレスを初期表示 ・必須項目 ・重複不可 ・メールアドレス形式
④	状態切り替え	ラジオボタン	営業中/閉店を選択	
⑤	保存	ボタン	変更した情報をDBへ更新保存	・保存成功時にモーダルを閉じ、一覧を自動更新 ・成功時に成功ダイアログを表示
⑥	キャンセル	ボタン	変更を破棄してモーダルを閉じる	
⑦	閉じるボタン	ボタン	モーダルを閉じる	

2-5M-2 パスワード再設定モーダル(/admin/account - Reset Modal)

オーバーレイ

パスワード再設定 【対象店舗名】

⑤ 閉じるボタン

新しいパスワード

①パスワード入力

新しいパスワード（確認）

②パスワード確認入力

③パスワード更新

④キャンセル

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	新しいパスワード	テキストボックス	再設定する新しいパスワードを入力	・入力値はマスク表示 ・半角英数字 8 文字以上
②	新しいパスワード（確認）	テキストボックス	確認のため新しいパスワードを再入力	・①の入力値と一致チェック
③	パスワード更新	ボタン	新しいパスワードでDBを更新	・更新成功時に成功ダイアログを表示しモーダルを閉じる
④	キャンセル	ボタン	変更を破棄してモーダルを閉じる	
⑤	閉じるボタン	ボタン	モーダルを閉じる	

2-6 外部API接続設定(/admin/setting/pos)

管理者用ログイン後のページのヘッダー	
外部API接続設定（POSレジ連携）	
①対象店舗選択 連携先POSレジを選択 ②POS種別選択 API接続認証情報 ③契約者ID入力 ④APIキー入力 ⑤表示/非表示切り替え 自動同期設定 ⑥自動同期を有効にする ⑦同期実行タイミング ⑧接続テスト実行 ⑨接続テスト結果表示 ⑩保存 ⑪キャンセル	

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	対象店舗選択	ドロップダウン	設定を行う対象店舗を選択	・初期値：管理画面から選択された店舗
②	POS種別選択	ラジオボタン	連携するPOSシステムを選択	・選択したPOSに応じて認証情報の入力欄の項目を動的切り替え
③	契約者ID入力	テキストボックス	外部POSサービス側の契約者IDを入力	
④	APIキー入力	パスワードボックス	外部POSから発行されたAPIキー/トークンを入力	・入力値はマスク表示
⑤	表示/非表示切り替え	ボタン	APIキーのマスク表示を切り替え	
⑥	自動同期を有効にする	チェックボックス	自動データ取得の有効/無効を設定	・チェックを入れると指定時間に非同期通信で自動同期
⑦	同期実行タイミング	ドロップダウン	自動データ取得を実行する時間帯を指定	・初期値02:00
⑧	接続テスト実行	ボタン	入力されたAPIキーを使って実際に外部APIへリクエストを送信	
⑨	接続テスト結果表示	テキスト表示	接続テスト結果メッセージを表示	・成功時：緑文字 ・失敗時：赤文字でエラー内容表示
⑩	保存	ボタン	入力内容を暗号化して保存	・成功メッセージ表示後、店舗管理画面へ戻る
⑪	キャンセル	ボタン	変更を破棄して店舗管理画面に戻る	

3-1 エラー画面(/error)

ヘッダー
エラーコード エラーメッセージ ①トップへ戻る

使用部品				
ID	ラベル	部品種類	機能	備考
①	トップへ戻る	ボタン	店舗アカウントは店舗ダッシュボード (/main)、管理者アカウントは本部総合ダッシュボード (/admin/main)へ移動	・ログイン前ならログイン画面(/login)へ