

Bölüm 2

Gezinme ve ana ekran

Ana soru

Uygulama açıldığında ekran neyi önce söylüyor ve kullanıcıyı nereye çağırıyor?

Bu bölüm açılıştan ilk kayda kadar olan yolu izler: ilk açılışta ne istendiği, ana ekranın ilk sırada ne gösterdiği, bölümlerin nerede durduğu, kaydın nereden başladığı ve veri yokken ekranda ne kaldığı.

Anlatım ekranın üzerinden yürür. Karelerin üstündeki numaralı işaretler yalnız bu belgenin kopyalarına çizildi; araştırmanın özgün kareleri değişmedi.

Bu bölüme girmez

- Form alanları ve kayıt sonrası geri bildirim → 4
- Hesap ve kart yüzeyi → 5
- Bekleyen işler ekranı → 7
- Rapor ekranı → 9
- Renk ve tutar biçimi → 3
- Kaydın finansal sonucu → Belge 2

Bu bölümdeki sorular


2.1	İlk açılışta ne isteniyor?	2
2.2	Ana ekran neyi önce gösteriyor?	3
2.3	Bölüm seçici nerede duruyor?	5
2.4	Çekmecenin içinde ne var?	6
2.5	Kayıt nereden başlıyor?	7
2.6	Veri yokken ekranda ne kalıyor?	8
2.7	Kaynakta görülen ana ekran	9

Bu bölümde hangi ürün hangi kanıtla var


Money Manager	Canlı kare	Koşum kaydı
	İlk açılışın karesi yok.	
Bluecoins	Canlı kare	
Wallet	Canlı kare	
	İlk açılış ve boş ana ekran görülmüdü.	
Hesap Defterim	Canlı kare	
Goodbudget	Canlı kare	
	Boş ana ekran görülmüdü.	
KolayBi	Kaynak görseli	
	Web ana ekranı; 2026 videosunda daha yeni bir sürümü görüldü.	
Paraşüt	Koşum kaydı	Kaynak beyanı
	Giriş ekranı geçilemedi.	
Logo İşbaşı	Koşum kaydı	
	Yalnız kayıt yüzeyi görüldü.	
QuickBooks Solopreneur	Kaynak beyanı	
	Solopreneur ekranı görülmüdü.	

2.1 İlk açılışta ne isteniyor?


İlk açılışta ekran bir şey isteyebilir, ne yapılacağını anlatabilir ya da doğrudan çalışmaya başlayabilir. Canlı incelenen beş üründen üçünün ilk açılış yolu karede.



Şekil 2.1 · Bluecoins · karşılama ekranı



Şekil 2.2 · Hesap Defterim · ilk açılış



Şekil 2.3 · Goodbudget · yeni haneden sonraki ilk ekran

- 1 Karşılama cümlesi ne yapılacağını söylemiyor.
- 2 Tek ilerleme yolu: Hadi Başlayalım.
- 3 Dil ekranın altında seçiliyor.
- 4 Diyalog uygulamanın ne işe yaradığını anlatıyor.
- 5 Metin Ücretli ve Alınan düğmelerinden söz ediyor.
- 6 Ekrandaki düğmelerin adı Ödendi ve Alındı.
- 7 Yeni haneden sonra ilk istenen: bütçe kurulumu.
- 8 Ücretsiz pakette zarf sayacı, grup başına.
- 9 Tahmini aylık gelir ve dağıtılmadan kalan.
- 10 Adımlı kurulum: BACK ve NEXT.


- Goodbudget'in ilk ekranı yalnız bir hane olup olmadığını soruyor: LOG IN ya da CREATE NEW HOUSEHOLD.
- E-posta ve parolayla hane kaydı bütçe kurulum zarflar doldurulduktan sonra geliyor ve LATER düğmesi taşıyor; kaydın atlanması denenmedi.
- Hesap Defterim'in diyalogu düğmeleri ekrandakinden farklı adla anıyor (işaret 5 ve 6).

Aynı soruda diğer ürünler

Koşum kaydı	Money Manager — Karşılama, kayıt veya giriş ekranı gelmedi; uygulama ana ekranla açıldı. Karesi yok, kullanıcı doğruladı.
Görülmedi	Wallet — İlk açılış görülmedi; inceleme önceden açılmış hesapla yapıldı.
Koşum kaydı	Logo İşbaşı — Kayıt formu üç alan, SMS doğrulaması ve sözleşme onayı istiyor.
Koşum kaydı	Paraşüt — Giriş öncesi tanıtım ekranları görüldü; giriş ekranı geçilemedi.
Görülmedi	QuickBooks Solopreneur — Solopreneur'ün ilk açılış görülmedi.

2.2 Ana ekran neyi önce gösteriyor?

Beş ürünün dolu ana ekranı aynı yükseklikte. Altındaki satırlar yalnız karede görüneni yazar: ilk sırada ne var, alt çubuk var mı, tanıtım var mı, toplam satırı nerede.




Money Manager

Şekil 2.4 · İşlemler > Gün

İlk sırada: seçili ayın Gelir, Gider ve Toplam satırı; altında gün gün liste.

Alt çubuk: var.

Tanıtım: bu karede yok.




Bluecoins

Şekil 2.5 · Hesaplar sekmesi

İlk sırada: Günlük Özet kartı; ardından Bütçe Özeti.

Alt çubuk: yok; sekmeler üstte.

Tanıtım: iki kartın arasında reklam.




Wallet

Şekil 2.6 · Home > Accounts

İlk sırada: hesap kartları ve bakiyeleri.

Alt çubuk: yok; çekmece ve iki ekran içi sekme.

Tanıtım: kartların hemen altında üç tanıtım kartı.




Hesap DeFTERim

Şekil 2.7 · Ana Hesap > Herşey

İlk sırada: dönem çizimleri ve seçili defterin hareket tablosu.

Alt çubuk: yok; altta iki kayıt düğmesi.

Toplam satırı: ekranın altında sabit bant.



Goodbudget

Şekil 2.8 · ENVELOPES

İlk sırada: zarf listesi; üstte dağıtılmış toplam.

Alt çubuk: yok; dört sabit üst sekme.




Tanıtım: bu karede yok.

- Bu beş karede ilk sırada üç farklı şey duruyor: hesap bakiyeleri (Wallet), zamana göre sıralı hareketler (Money Manager, Hesap DeFTERim) ve bütçe dağılımı (Goodbudget). Bluecoins'in bu sekmesi özet kartlarıyla başlıyor.
- Beş kareden yalnız Hesap DeFTERim'inde toplam ekranın altında sabit bir bantta duruyor.

- Wallet'in ana ekranı karenin altında devam ediyor; aşağısında bakiye eğilimi ve bekleyen ödeme kartları var (→ 7.4).
- Bluecoins uygulama yeniden açıldığında Hesaplar sekmesiyle geliyor; bu kare aynı sekmeye gezinmeyle dönülerek alındı.
- Hesap DeFTERim birden çok defter varken son kullanılan defterle açılıyor; arada defter seçimi yok.

2.2 Ana ekran neyi önce gösteriyor? — işaretli okuma

Üç ürünün bu ana ekran karelerinde bir toplam ya da özet duruyor; toplamın neyin toplamı olduğu üçünde farklı.




- 1 Dönem seçici: ekrandaki her sayı bu aya ait.
- 2 Gelir, Gider ve Toplam; üçü de seçili ayın.
- 3 Gün başlığında o günün geliri ve gideri.
- 4 Satırda kategori, not ve hesap birlikte.
- 5 Sekmeler üstte; son sekmenin adı kesiliyor.
- 6 İlk kart: Günlük Özet, gider grafiği ve gün ortalamaları.
- 7 İki kartın arasında reklam.
- 8 Sonraki kart: Bütçe Özeti.
- 9 Hane adı; bu kopyada karartıldı.
- 10 Total: zarflara dağıtılmış tutar.
- 11 Zarf satırında iki sayı; ekranda adları yazmıyor.
- 12 Zarflar bitince kare boş devam ediyor.

- Money Manager ve Goodbudget'in bu karelerinde hesap bakiyesi yok; bakiyeler ayrı sekmede (→ 5.1).
- Zarf satırındaki iki sayının anlamı koşum kaydına dayanır: üstteki kalan, alttaki bütçelenen. Kare tek başına ayırmıyor.
- Üç toplamın neyi saydığı → Belge 2 1.3, 1.4.

2.3 Bölüm seçici nerede duruyor?

Gezinme bölgeleri aynı genişlikte kırpıldı. Kırpıntı tek başına bölgenin ekranın neresinde olduğunu göstermediği için her birinin yanında konumu ve tam ekran şekli yazıyor.



Kırpıntılar aynı genişlikte ve her ürünün kendi ekranından alındı; kırpma dışında değiştirilmedi.

Şekil 2.12 · Money Manager

Ekranın altı

Dört sabit sekme. Tam ekran: Şekil 2.4.

Şekil 2.13 · Goodbudget

Ekranın üstü

Dört sabit sekme. Tam ekran: Şekil 2.8.

Şekil 2.14 · Bluecoins

Ekranın üstü

Çekmece düğmesi ve yana kaydırılan sekmeler; son sekmenin adı kesiliyor. Tam ekran: Şekil 2.5.

Şekil 2.15 · Wallet

Ekranın üstü

Çekmece düğmesi ve ekran içi iki sekme. Tam ekran: Şekil 2.6.

Şekil 2.16 · Hesap Defterim

Ekranın üstü

Çekmece düğmesi, defter seçici ve dönem çipleri. Tam ekran: Şekil 2.7.

Kareden okunanlar

- Money Manager ve Goodbudget'ta bölüm adları ekranda sürekli duruyor; Wallet ve Hesap Defterim'de bölüm listesi çekmece açılınca görünür.
- Bluecoins ikisini birlikte kullanıyor: üstte sekmeler, solda çekmece düğmesi (→ 2.4).
- Hesap Defterim'de başlıktaki açılır seçici bölüm değil, gösterilen defteri belirliyor.
- Wallet'ın ekran içi iki sekmesi çekmecedeki bölümlerden ayrı bir düzey.

Kaynakla incelenen ürünler

Kaynak görseli


KolayBi — Web panelinde solda sabit modül menüsü (→ 2.7). Mobil gezinme görülmedi.

Görülmedi


Paraşüt, Logo İşbaşı, QuickBooks Solopreneur — İç gezinme görülmedi.

2.4 Çekmecenin içinde ne var?


Çekmece kullanan üç üründe çekmecenin içi tek düzeyde listeleniyor: finansal bölümler, yardımcı araçlar ve ürün bakımı kalemleri aynı listede.



Şekil 2.17 · Wallet · çekmecenin alt kısmı



Şekil 2.18 · Hesap Defterim · çekmece



Şekil 2.19 · Bluecoins · çekmece

- 1 Debts: borç defteri.
- 2 Araya başka bir ürünün tanıtımı giriyor.
- 3 Alışveriş listesi, garanti ve sadakat kartı aynı listede.
- 4 Görünüm anahtarları da listede.
- 5 İlk kalem reklam kaldırma.
- 6 Aktar: defterler arası para hareketi.
- 7 Nakit hesap makinesi ve not defteri aynı listede.
- 8 Silinmiş işlemler de aynı düzeyde.
- 9 İlk Hesaplar kalemi: kart panosunu açıyor.
- 10 İkinci Hesaplar kalemi: hesap listesini açıyor.
- 11 Çöp Kutusu aynı listede.
- 12 Seyahat Modu anahtarı da listede.


- Üç çekmecede de bölümler ile yardımcı araçlar arasında başlık, ayraç veya gruplama görünmüyor.
- Bluecoins'in ikinci Hesaplar kalemi hesapları VARLIKLAR ve CARI HESAP başlıkları altında listeliyor; ilki özet kartlarının panosu.
- Wallet çekmecesinde katlanmış Others bölümü açılınca Imports, Exports ve Locations çıkıyor (→ 10.1).

Aynı soruda diğer ürünler

Canlı kare	Money Manager — Çekmece görülmedi. Ayarlar, hesaplar, yedek ve yardımcı araçlar dördüncü sekme Daha'da tek ızgarada (→ 10.4).
Görülmedi	Goodbudget — Çekmece görülmedi; bölümler sabit sekmelerde (→ 2.3).


2.5 Kayıt nereden başlıyor?

Dört üründe kayıt, sağ altta tek bir düğmeyle başlıyor ve paranın yönü sonra açılan formda seçiliyor. Hesap Defterim yönü düğmenin adına taşımış.



Şekil 2.20 · Hesap Defterim · ana ekran

Diğer dört üründe kayıt başlatma




Şekil 2.21 · Dördünde de sağ altta tek düğme: Money Manager ve Goodbudget'inki yuvarlak, Bluecoins ve Wallet'inki köşeleri yuvarlatılmış kare.

- 1 Alındı: para girişi.
- 2 Ödendi: para çıkışı.
- 3 Her satırda o kayıttan sonraki denge.
- 4 Dönem toplamaları ekranın altında sabit.


- Hesap Defterim'de iki yön ekranda; üçüncü yön olan aktarım çekmecedeki Aktar kaleminde (Şekil 2.18).
- Tek düğmeli dört üründe formda tür seçenekleri var; hangi türle açıldığı ve seçimin nasıl yapıldığı 4.3'te.
- Hesap Defterim'de satırdaki denge ve alttaki önceki denge ayarla açılıp kapanıyor: "Her işlemten sonra bakiyeyi göster", "Önceki denge".
- Wallet'ta düğme önce bir ara menü açıyor (→ 4.1).

2.6 Veri yokken ekranda ne kalıyor?


Üç kare üç ayrı duruma ait: kayıtsız bir ay, temiz kurulum ve boş defter. Üçünde de ekranın yapısı büyük ölçüde duruyor; ayrışan, hangi sözcüklerin bulunduğu.



Şekil 2.22 · Money Manager · kayıtsız ay



Şekil 2.23 · Bluecoins · temiz kurulum



Şekil 2.24 · Hesap Defterim · boş defter

- 1 Dönem seçici duruyor.
- 2 Üç özet sayısı sıfır.
- 3 Tek metin: Veri yok.
- 4 Kayıt düğmesi yerinde.
- 5 Alttaki mesaj çıkışıyla ilgili, ilk kayıt rehberi değil.
- 6 Sekmeler duruyor.
- 7 Karşılama sözcüğü.
- 8 Sıfır bakiye, etiketiyle.
- 9 Para birimi yazıyor.
- 10 İlk eylem adıyla çağırılıyor: İlk İşlemi Ekle.
- 11 Yedekleme daveti.
- 12 Reklam kaldırma daveti.
- 13 Sütun başlıkları duruyor.
- 14 İki yön düğmesi duruyor.
- 15 Altta banner reklam.


- Bluecoins ilk eylemi adıyla çağırıyor ve para birimini yazıyor.
- Money Manager yalnız "Veri yok." diyor.
- Hesap Defterim'in ekranında ilk kayda yönlendiren bir metin yok; görünen metinler yedekleme ve reklam davetleri.

Aynı soruda diğer ürünler

Görülmedi	Wallet, Goodbudget — Boş ana ekran görülmedi; yeni hesap gerektirir.
Canlı kare	Wallet — Bölüm içi boş durumlar (Planned payments, Debts) ilk kaydı çağırıyor (→ 3.5).

2.7 Kaynakta görülen ana ekran

İçine girilemeyen ürünlerde ana ekran yalnız ürünün kendi yayımladığı görsellerden ya da anlatımından biliniyor. KolayBi'nin destek sayfasındaki görselde modül adları, sekmeler ve sayaçlar okunabiliyor; yine de canlı bir inceleme değil.



Şekil 2.25 · KolayBi · destek sayfasındaki Güncel Durum ekranı

- 1 Solda sabit modül menüsü.
- 2 Sağ üstte Hızlı İşlemler menüsü; seçenekleri kapalı.
- 3 Ekranın içinde iş ortağı tanıtım bandı.
- 4 Gelir ve gider için iki çizgili nakit akışı.
- 5 Günü Gelen İşlemler: Bugün, Yaklaşanlar, Tarihi Geçenler.
- 6 Grafikteki demo verisi Ocak 2023 tarihli.

- Görsel bir yayın görselidir; demo verisi taşıyor ve bugünkü sürümün ekranı olduğunu kanıtlamaz.
- Aynı ekran eski bir tanıtım videosunun karesinde farklı düzenle görünüyor; kaynaklar tek bir ekran gibi birleştirilmedi.
- 2026'da yayımlanan bir videonun karesinde pano daha yeni: marka KolayBi Ofis, sol menüde ayrıca Fatura Ödeme, sağdaki listede BiLink yerine Müşavirini Davet Et. İskelet aynı: nakit akışı, Tahsilat ve Ödeme Özetleri, Günü Gelen İşlemler. Bugünkü sürüm olduğu doğrulanmadı. Video kareleri basılmadı.
- Ekran masaüstü genişliğinde; telefon kareleriyle aynı alan koşulunda karşılaştırılmaz.

Karesi basılmayan ürünler

- | | |
|----------------------|--|
| Kaynak beyanı | Paraşüt — Ürünün tanıtım anlatımında ana ekran tahsilatı ve ödemeyi vade durumuna göre ayırıyor: tahsil edilecek, gecikmiş; ödenecek, planlanmış. Çalışan ana ekran görülmedi. |
| Kaynak beyanı | QuickBooks Solopreneur — Yardım merkezi anlatımı işlem listesini merkeze alıyor; Type ve Category ayrı sütun. |
| Görülmedi | Logo işbaşı — Ana ekran görülmedi. |