指针与函数指针

1. 指针

指针应该是 C/C++中最容易出错的地方了,一不小心就会被玩坏。这里不介绍指针的基本概念,只聊聊怎样才能不把指针玩坏。

首先记住一个要点: 在 C 里 *是取内容, &是取指针。 看例子:

```
54
55 ∃int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
56
57
58
         int nOrg = 0x12345678;
59
60
         int s = *&nOrg ;
61
        printf("s 的值是: 0x%x ",s);
62
63
64
        C:\Users\Ensense\Documents\Visual Studio 2010\Projects\test\[
65
66
         的值是: 0×12345678
67
68
69
```

第 60 行, 先用&取得变量 nOrg 的地址; 再用*取的地址里的内容。内容当然就是变量的值 0x12345678 。这个应该比较好理解。

要点二: (char *)、(int *)等可以显式转换指针的类型。 这个类似数据转换时的显式转换(float)、(double)功能。 看例子:

```
54
55 ∃int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
56
    {
57
58
         int nOrg = 0x12345678;
59
60
         int s = * (char *) & nOrg ;
61
62
         printf("s 的值是: 0x%x ",s);
63
64
         C:\Users\Ensense\Documents\Visual Studio 2010\Projects\test\Debug
65
66
         s 的值是: 0x78
67
68
69
```

第 60 行, 先用&取得变量 nOrg 的地址; 再用(char *)把地址转换成 char 型变量的地址; 再用*取的地址里的内容。内容当然就是变量 nOrg 被转换成 char 型后的值 0x78 。这个结合

之前说的数据类型转换的知识,应该还算好理解。

再来看一个稍微高深一点的例子:

```
38 ⊟struct
39
    {
40
         int a ;
41
        unsigned char b ;
42
        unsigned char c ;
43
         int d ;
44 ⊟}hello;
45
46
48 ⊟int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
49
50
51
        hello.a = 0x12345678;
52
        hello.b = 0x9A;
53
        hello.c = 0xBC;
54
        hello.d = 0xDEF01234;
55
56
        int s = * (int *) \& hello.c;
57
        printf("s的值是: 0x%x ",s);
58
59
60 E
      ■ C:\Users\Ensense\Documents\Visual Studio 20
61
62
      s的值是: 0x340000bc _
63
```

第 56 行,先用&取得结构体 hello 内的变量 c 的地址;再用(int *)把地址转换成 int 型变量的地址;再用*取的地址里的内容。

结合上次内存对齐的知识,此时的 int 型地址包含的是一个内存没有对齐的 int 数,它的最低字节是原来变量 c 的内存值 0xbc,第二和第三个字节是原结构体数据对齐时的填充字节(填充值为 0x00),最高字节是 hello.d 的最低字节 0x34。所以最后的结果为: 0x340000bc。

当然,由于内存没对齐,再最后一个环节用*取地址里面的内容时,计算机是先用 char 指针取 0xbc,再用 short 指针取 0x0000,再用 char 指针取 0x34,最后在拼成 0x340000bc 的。效率比较低下。

要点三:数组名称本身可以当作指向数组的指针使用,指向数组首元素地址,但数组里的每个成员名不是指针。

比如 int a[120] = {0x00}; 这里 a 是指针, a[0]就不是指针。

```
47
48 ⊟int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
49 {
50
        char tt[10] ;
51
52
53
        for (int i=0; i<10; i++) tt[i] = 0x55;
54
55
        int s = * (int *)tt ;
56
        printf("s的值是: 0x%x ",s);
57
58
59
   C:\Users\Ensense\Documents\Visual Studio 2010\Project
60
61
   s的值是: 0x55555555 💂
```

第 55 行,直接把数组名 tt 作为指针,用(int *)修改指针类型后,在取内容,得到 0x55555555 。

其效果与下面是一样的

```
46
47
48 ☐ int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
49 {
50
51
         char tt[10] :
52
53
        for (int i=0; i<10; i++) tt[i] = 0x55;
54
55
        int s = * (int *) &tt[0];
56
        printf("s的值是: 0x%x ",s);
57
58
  C:\Users\Ensense\Documents\Visual Studio 2010\Project
  s的值是: 0x55555555 💂
```

这个是先对数组首个元素 tt[0]取地址,用(int *)修改指针类型后,在取内容,得到 0x55555555 。

其实数组名的作用还不知与此,对数组名取地址得到的还是一样的结果,感兴趣的可以自己去 google,内容太多就不说了。

```
48 ⊟int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
49 {
50
51
        char tt[10] :
52
53
        for (int i=0; i<10; i++) tt[i] = 0x55;
54
55
        int s = * (int *) &tt ;
56
57
        printf("s的值是: 0x%x ",s);
58
59
    C:\Users\Ensense\Documents\Visual Studio 2010\Proj-
60
61
    s的值是: 0x55555555 🕳
62
```

2. 函数指针

就像前面说的数组名就是指向数组首元素的常量指针,对于一个函数而言,函数名也是指向函数第一条指令的常量指针。

我们可以用一个指针来保存这个地址,而这个指针就是函数指针,该指针可以看作是它指向函数的别名,所以我们可以用该指针来调用这个函数。

看例子:

一般的函数这样写:

```
2 □ void HelloWorld(void)
3
   {
1
           printf("该语句来自于HelloWorld函数");
5
3
 □ int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
T.
3
3
)
       HelloWorld();
Ĺ
2
    C:\Users\Ensense\Documents\Visual Studio 2010\Projects\te
1
    该语句来自于HelloWorld函数_
```

使用函数指针的程序是这样的:

```
51
52 ⊟void HelloWorld(void)
53
    {
           printf("该语句来自于HelloWorld函数");
54
55 }
56
57 ☐ int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
58
    {
59
        void (*p)(void) ;
60
        p = HelloWorld ;
61
62
        p();
63
64
      C:\Users\Ensense\Documents\Visual Studio 2010\Pro
65
66
      该语句来自于HelloWorld函数
67
68
```

- 第 59 行定义了一个函数指针 p ,该指针的返回值是 void ,参数也是 void 。
- 第 60 行把指针指向 HeloWorld 函数的地址。
- 第62行可以直接使用指针p调用函数HelloWorld了。

```
37
38
    bool sampleInit(void);
39
    int sampleHandle( char val);
    bool sampleClose(void);
40
41
42 □typedef struct
43 {
        int a ;
44
        int b ;
45
        bool (*Init)(void);
46
        int (*Handle)(char val);
47
48
        bool (*Close)(void);
49 📥 } MODULE ; :
50
51
    MODULE sample = {
52
        52,
53
         11,
54
         sampleInit,
55
        sampleHandle,
56
        sampleClose,
57
    };
58
59 ⊨bool sampleInit (void)
60
        printf("\r\nsample 初始化");
61
62
        return true
63
   }
64
65 ⊟int sampleHandle( char val)
66
    {
67
        int tmp ;
68
        tmp = val+ sample.a + sample.b ;
69
        printf("\r\nsample 运行值:%d",tmp);
70
        return tmp ;
   }
71
72
73 ⊟bool sampleClose(void)
74
        printf("\r\nsample 已关闭");
75
76
        return true
77
   1
78
```

```
80
81
82 ☐ int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
83
     {
84
         sample.a = 3 ;
85
         sample.b = 4;
         sample.Init();
86
87
         sample.Handle(12);
88
         sample.Close();
89
90
        C:\Users\Ensense\Documents\Visual Studio 2010\Projects\te
91
92
93
        sample 初始化
sample 运行值:19
94
95
        sample
96
```

是不是觉得 sample 有点 class 的意思了?