MUUVIN V1

MUUVIN SOFTWARE

Manual do Usuário

Sintetizador analógico virtual com wavetables, sampler granular e efeitos de estúdio

Versão 1.0 · Plugin VST3 · Windows 64-bit

PORTUGUÊS

Sumário

01 Especificações 3
02 Primeiros passos 4
03 Fluxo do sinal 5
04 Visão geral da interface 6
05 Barra superior 7
06 Macros: um knob, vários destinos 8
07 Osciladores SUB, OSC A e OSC B 9
08 OSC A em detalhe: FM, unison e mistura 10
09 OSC B: track, sync e ring 11
10 OSC C, NOISE e FILTER 12
11 NOISE e FILTER em detalhe 13
12 Wavetables: importar, exportar e criar 14
13 Editor de wavetable 15
14 Editor de wavetable: modo harmônicos 16
15 Editor de wavetable: precisão e zoom 17
16 Sampler e granular (OSC C › SMP) 18
17 Sampler: carregar um sample 19
18 Menu do sample 20
19 Editor de sample e fatiamento 21
20 Editor de sample: pontos, granular e pitch 22
21 Granular: os controles do grão 23
22 Modulação: fontes, envelopes, LFOs e vozes 24
23 FONTES e VOICING 25
24 Envelopes ENV 1 a ENV 4 26
25 LFOs 1 a 8 27
26 VELO · WHEEL: expressão 28
27 Barra de performance e teclado 29
28 Rodas, SEQ e ARP 30
29 CHORD, tom, escala e teclado 31
30 Página MIX e seção ANALOG 32
31 ANALOG: drift, tolerância e calor 33
32 Página FX: cadeia de efeitos 34
33 EFEITOS: carregar e ordenar 35
34 Rack: DRIVE, FILTER e TAPE 36
35 Rack: CHORUS, FLANGER e ECHO 37
36 Rack: DELAY, REVERB e GATE 38
37 Rack: COMPRESSOR, LIMITER e SATURATION 39
38 Página MATRIX: matriz de modulação e macros 40
39 Página GLOBAL 41
40 Temas, tamanho e idioma 42
41 Navegador de presets e etiquetas 43
42 Navegador: filtros por etiqueta 44
43 Menu principal 45
44 Guia: bancos e presets do Synth1 (.sy1) 46
45 Receitas de som 47
46 Atalhos e solução de problemas 48
47 Glossário 49

01

Especificações

O MUUVIN V1 é um sintetizador analógico virtual com som quente, no estilo dos anos 80. Ele combina osciladores clássicos, wavetables, sampler granular, dois filtros, modulação por arrastar e soltar e uma cadeia completa de efeitos de estúdio. Ele lê os bancos e presets do clássico sintetizador Synth1, da Daichi, e procura manter toda a fidelidade do som original, agora com caráter analógico.

Formato	VST3, Windows 64-bit
Fabricante	MUUVIN SOFTWARE
Polifonia	Até 16 vozes · Poly, Mono, Legato · Unison
Osciladores clássicos	OSC A (Sine, Saw, Pulse, Triangle), OSC B (Saw, Pulse, Triangle, Noise) e SUB · FM, Sync e Ring
Wavetables	3 camadas (A, B, C) · 8 tabelas de fábrica · 32 quadros × 2048 pontos · editor próprio
Sampler e granular	WAV e MP3 · sampler com loop · granular · fatiamento (iguais, transientes, grade, manual)
Ruído	Gerador de ruído com cor e nível
Filtros	2 filtros (série ou paralelo): LP12, LP24, HP12, BP12 e LP24 Ladder
Envelopes	4 (volume, filtro, modulação e livre)
LFOs	8 · Saw, Triangle, Square, S&H, Random e Sine · tempo sync · key sync
Modulação	Arrastar e soltar · matriz de 16 ligações com curva e bypass · 8 macros × 4 destinos
Caráter analógico	DRIFT, TOLERÂNCIA e CALOR
Efeitos	12 reordenáveis + REVERSE
Performance	Sequenciador de 16 passos · arpejador · 15 acordes · 14 escalas · snap to scale
Presets	Lê bancos e presets do clássico Synth1, da Daichi (.sy1: arquivo, pasta ou .zip), fiéis ao som original e com caráter analógico · banco de fábrica MUUVIN Analog Dreams (400, em categorias)
Interface	5 páginas · 75% a 110% · 5 temas · Português e English · manual integrado

02

Primeiros passos

1 Instalação

Copie a pasta **MUUVIN V1.vst3** para `C:\Program Files\Common Files\VST3` e reabra a DAW. O MUUVIN V1 aparece como instrumento da **MUUVIN SOFTWARE**. Feche a DAW antes de atualizar o plugin.

2 Primeiro som

Crie uma faixa de instrumento com o MUUVIN V1 e toque. O preset **initial sound** é um ponto de partida limpo.

3 Carregar presets

Clique em ☰ para abrir o navegador. O banco **MUUVIN Analog Dreams** (400 presets em categorias: AR, BR, BS, LD, NZ, PD, SQ e SY) já vem instalado e é permanente.

4 Importar bancos .sy1

Use **MENU › Importar banco** (pasta ou .zip), ou o ícone 📁 do navegador para importar vários .zip de uma vez. Os presets tocam com o som original.

5 Editar um preset

Carregue o preset e mexa à vontade: clique no nome de um módulo para ligá-lo ou desligá-lo, gire os knobs e arraste fontes de modulação.

6 Salvar

Clique no ícone de gravar na barra superior. O projeto da DAW também guarda tudo, inclusive samples e fatias.

03

Fluxo do sinal

Entender o caminho do som ajuda a decidir onde mexer. No MUUVIN V1 ele segue sempre esta ordem, da tecla até a saída:

> Modulação: ENV 1–4, LFO 1–8, velocity, roda e as 8 macros podem alterar qualquer etapa acima, pela MATRIX ou arrastando a fonte até um knob.

04

Visão geral da interface

O MUUVIN V1 tem cinco páginas (OSC, MIX, FX, MATRIX e GLOBAL). A barra superior fica sempre em cima e a barra de performance com o teclado fica sempre embaixo. A página OSC concentra a geração do som: osciladores, ruído, filtro e as fontes de modulação.

O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. Páginas: OSC, MIX, FX, MATRIX e GLOBAL.
2. Osciladores clássicos: SUB, OSC A e OSC B.
3. OSC C: três camadas de wavetable e o sampler/granular.
4. NOISE e FILTER (filtro 1 e filtro 2).
5. FONTES: envelopes, LFOs, velocity e roda, prontos para arrastar.
6. Editores de ENV, LFO e VOICING (polifonia).
7. Barra de performance: SEQ, ARP, CHORD, tom e escala.
8. Teclado na tela: toque com o mouse; mostra as notas tocadas.

COMO USAR

- Para girar um knob, arraste para cima ou para baixo. Com Shift, o ajuste fica fino.
- Duplo clique num knob volta ao valor padrão.
- Clique no quadradinho ou no nome de um módulo (SUB, OSC A, OSC B, OSC C, NOISE, FILTER) para ligar ou desligar. Ao religar, o valor anterior volta.
- Clique direito num knob mostra as modulações dele.
- Ao passar o mouse sobre um knob, o visor do preset mostra o nome, o valor e uma dica.

> **Dica:** Mude o tamanho da janela em GLOBAL › TAMANHO DA INTERFACE (75% a 110%); o botão 1:1 da barra superior volta ao tamanho original.

05

Barra superior

A barra superior está sempre visível. Nela ficam a navegação, o nome do preset, as 8 macros e o volume principal.



O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. Páginas do plugin. A linha verde marca a página aberta.
2. Aviso âmbar (!): algo ligado que não soa, como uma camada com nível 0 ou um efeito com mix 0%. Passe o mouse para ver a lista e clique para ir até o problema.
3. Visor do preset: nome (duplo clique para renomear), banco e posição. A segunda linha mostra a ajuda do knob sob o mouse.
4. ◀ ▶ trocam de preset dentro do banco; ☆ adiciona aos favoritos.
5. 8 MACROS: BRIGHT, DRIVE, MOTION, SPACE, WIDTH, TAPE, ATTACK e RELEASE. Arraste o nome de uma macro até qualquer knob para controlá-lo.
6. ☰ abre o navegador de presets.
7. MENU: presets e bancos, tamanho, tema, idioma, manuais e informações do plugin.
8. Desfazer, refazer e gravar o preset.
9. 1:1 volta a interface ao tamanho original (100%). Fica apagado quando ela já está em 100%.
10. MAIN: volume de saída do plugin.
11. Medidor de nível da saída (L/R).

COMO USAR

- Para salvar, ajuste o som, clique em gravar (ícone de disquete) e escolha o banco.
- Um ponto colorido depois do nome indica que o preset foi editado e ainda não foi salvo.

06

Macros: um knob, vários destinos

As 8 macros ficam na barra superior e na página MATRIX. Cada macro move até 4 parâmetros ao mesmo tempo, cada um com sua própria quantidade. É a forma mais rápida de deixar um preset expressivo.

O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. Knob e nome da macro. Arraste o nome até qualquer knob do plugin para criar um destino.
2. Destino ligado: o nome do parâmetro controlado.
3. Quantidade do destino (−100% a +100%). Arraste para ajustar; valores negativos invertem o movimento.
4. Remove o destino.
5. Linhas vazias: até 4 destinos por macro.
6. Cabeçalho do painel com a dica de uso.

COMO USAR

- Gire a macro na barra superior enquanto toca: todos os destinos se movem juntos.
- Automatize a macro na DAW: as 8 macros aparecem como parâmetros automatizáveis.

> **Dica:** Os nomes BRIGHT, DRIVE, MOTION, SPACE, WIDTH, TAPE, ATTACK e RELEASE são sugestões; uma macro pode controlar qualquer parâmetro.

07

Osciladores SUB, OSC A e OSC B

Os osciladores clássicos formam a base do timbre, no estilo dos sintetizadores analógicos dos anos 80. Os presets no formato .sy1 usam exatamente estes blocos.



O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. SUB: oitava (OCT) e forma de onda do sub-oscilador (seno, triângulo, serra ou quadrada).
2. LEVEL do SUB: quanto grave ele soma ao som.
3. Forma de onda do OSC A: Sine, Saw, Pulse ou Triangle (setas ‹ › ou clique).
4. FINE (afinação fina em cents) e PHASE (fase inicial).
5. Visor da onda em tempo real.
6. UNISON empilha vozes; VOICES define quantas.
7. FM (o OSC B modula a frequência do OSC A), DETUNE, mistura A↔B e LEVEL.
8. Controles do unison: U.DETUNE, SPREAD (abertura estéreo), U.PITCH e U.PHASE.
9. Forma de onda do OSC B: Saw, Pulse, Triangle ou Noise.
10. TRACK (segue o teclado), SYNC (sincroniza com o OSC A) e RING (modulação em anel).
11. PITCH, FINE e PW (largura de pulso) do OSC B.

COMO USAR

- Para um som gordo de anos 80: OSC A em Saw, OSC B em Saw levemente desafinado com FINE, e A↔B MIX no meio.
- Para um lead agressivo: ligue SYNC e module o PITCH do OSC B com um envelope.

08

OSC A em detalhe: FM, unison e mistura

O OSC A é o oscilador principal. Além da forma de onda, ele tem modulação FM pelo OSC B e um unison próprio, que empilha cópias desafinadas para engrossar o som.



O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. Forma de onda: Sine, Saw, Pulse ou Triangle.
2. FINE: afinação fina em cents.
3. PHASE: ponto de início da onda a cada nota. 0 deixa o ataque mais firme.
4. Visor da forma de onda, atualizado em tempo real.
5. UNISON: liga as cópias empilhadas do OSC A.
6. VOICES: quantas cópias o unison usa.
7. FM: quanto o OSC B modula a frequência do OSC A. Gera timbres metálicos e de sino.
8. DETUNE: desafinação entre OSC A e OSC B.
9. A↔B MIX: equilíbrio entre OSC A e OSC B.
10. LEVEL: volume da dupla A+B (CLASSIC).
11. Unison: U.DETUNE (abertura), SPREAD (estéreo), U.PITCH (afinação das cópias) e U.PHASE (fase).

COMO USAR

- Para um supersaw: Saw, UNISON ligado, VOICES 4 a 8, U.DETUNE perto de 30% e SPREAD alto.
- Para um sino: Sine, FM entre 30% e 60% e OSC B uma ou duas oitavas acima.

Dica: Unison com muitas vozes pesa na CPU. Em pads densos, prefira 4 vozes e um chorus suave.

09

OSC B: track, sync e ring

O OSC B acompanha ou contrasta o OSC A. Com SYNC e RING ele cria os timbres agressivos clássicos dos leads dos anos 80.



O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. LED e nome: liga ou desliga o OSC B. Ao religar, o nível anterior volta.
2. Forma de onda: Saw, Pulse, Triangle ou Noise.
3. TRACK: o OSC B segue as notas do teclado. Desligado, fica numa altura fixa (bom para efeitos e FM).
4. SYNC: reinicia o OSC B a cada ciclo do OSC A. Varie o PITCH para o som "rasgado" de sync.
5. RING: modulação em anel (A × B). Gera parciais inarmônicos, metálicos.
6. Visor da forma de onda do OSC B.
7. PITCH: afinação em semitons em relação ao OSC A.
8. FINE: afinação fina.
9. PW: largura de pulso (com a onda Pulse). Module com um LFO para o efeito PWM.

COMO USAR

- Lead com sync: SYNC ligado e arraste o ENV 3 até o PITCH do OSC B.
- O texto no centro lembra que o ENV 3 e os LFOs nativos do preset estão na aba ENV 3 / LFO.

10

OSC C, NOISE e FILTER

O OSC C soma até três wavetables (A, B e C) e um sample ao som. O NOISE adiciona ruído colorido. O FILTER esculpe o timbre de todas as fontes.

O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. Abas A, B e C (wavetables) e SMP (sample). O ponto marca a camada ligada.
2. Menu de três pontos: carregar, editar, salvar e gerenciar a camada.
3. Tabela escolhida: Basic, Harmonics, PWM, Vowels, Sync, Fold, Metal, Bitcrush ou suas próprias tabelas.
4. Liga e desliga cada camada. KEEP mantém a camada ao trocar de preset.
5. Visor 3D dos quadros da wavetable, com o quadro atual destacado.
6. O lápis abre o editor de wavetable.
7. POSITION (varre os quadros), OCTAVE, SEMI e FINE.
8. Níveis: LVL A, LVL B, LVL C, CLASSIC (osciladores A/B) e SAMPLE.
9. Tipo de ruído, com visor de espectro.
10. COLOR (tom do ruído) e LEVEL.
11. Abas 1 e 2: filtro 1 e filtro 2 (em série ou em paralelo).
12. Tipo: Low-pass 12, Low-pass 24, High-pass 12, Band-pass 12 ou Low-pass 24 Ladder.
13. Curva do filtro ao vivo (frequência e ressonância).
14. VELOCITY › CUTOFF: tocar mais forte abre o filtro.
15. CUTOFF, RESO (ressonância), ENV (quanto o envelope abre o filtro) e KEY TRK (segue o teclado).

COMO USAR

- Ligue a camada A, escolha uma tabela e arraste um LFO até POSITION: o timbre passa a se mover.
- Clique no nome FILTER para desligar o filtro e ouvir o som sem ele.
- O anel colorido em volta de um knob mostra quanto ele está sendo modulado.

11

NOISE e FILTER em detalhe

O ruído dá ar e ataque ao som. O filtro decide o brilho: é o controle mais importante do timbre analógico. O MUUVIN V1 tem dois filtros, que podem trabalhar em série ou em paralelo.



O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. LED e nome do NOISE: liga ou desliga o ruído.
2. Cor do ruído: Brown, Pink, White, Bright ou Hiss, conforme o knob COLOR.
3. Espectro do ruído em tempo real.
4. COLOR: inclina o ruído para o grave ou para o agudo.
5. LEVEL: volume do ruído.
6. LED e nome do FILTER: com a aba 1, desvia o filtro 1 (som cru); com a aba 2, liga o filtro 2.
7. Abas 1 e 2: escolha qual filtro editar.
8. Tipo: LP12, LP24, HP12, BP12 ou LP24 Ladder.
9. Curva de resposta, com frequência e Q.
10. VELOCITY › CUTOFF: tocar mais forte abre o filtro.
11. CUTOFF: frequência de corte.
12. RESO: ressonância; realça a região do corte.
13. ENV: quanto o envelope de filtro (ENV 2) move o corte.
14. KEY TRK: o corte acompanha as notas; notas agudas ficam tão brilhantes quanto as graves.

COMO USAR

- Baixo clássico: LP24, CUTOFF baixo, RESO perto de 30% e ENV alto com DECAY curto no ENV 2.
- Ruído de ataque: NOISE com LEVEL baixo e um envelope curto deixa plucks mais vivos.

> **Dica:** A Ladder tem o caráter mais quente e cheio; use-a para baixos e leads gordos.

12

Wavetables: importar, exportar e criar

O menu de três pontos do OSC C gerencia as tabelas da camada aberta (A, B ou C). Tabelas criadas ou importadas ficam guardadas no preset e no projeto da DAW.

O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. Importar wavetables de arquivos WAV ou MP3. O áudio é cortado em quadros automaticamente.
2. Exportar a tabela atual como WAV, para usar em outros sintetizadores.
3. Exportar todas as tabelas de uma vez.
4. Desenhar uma tabela nova, do zero, no editor.
5. Editar a tabela atual no editor de wavetable.
6. Abrir a pasta onde ficam as suas tabelas.

COMO USAR

- Ciclos únicos (single-cycle) viram uma tabela de 1 quadro; arquivos longos viram até 32 quadros.
- Depois de importar, gire POSITION para varrer os quadros e module com um LFO lento.

> **Dica:** Clique fora do menu para fechá-lo sem fazer nada.

13

Editor de wavetable

Desenhe e edite suas próprias wavetables com precisão de ponto. Abra pelo lápis no OSC C ou pelo menu de três pontos.

O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. Camada em edição (A, B ou C).
2. SALVAR COMO, SALVAR e FECHAR.
3. Ferramentas: LÁPIS, LINHA, CURVA, SUAVIZAR, NORMALIZAR, ESPELHAR, INVERTER e LIMPAR.
4. FORMAS prontas: SIN, TRI, SAW, SQR, PULSE e NOISE.
5. Área de desenho com 2048 pontos. A roda do mouse dá zoom e a mira mostra o ponto e o valor.
6. ONDA ou HARMÔNICOS (64 barras de nível e fase).
7. Precisão: PONTO, VALOR (±0,001; com Shift ±0,01), ZOOM, FIT, INÍCIO EM ZERO e FASE.
8. Quadros da wavetable (até 32): clique em um para editá-lo.
9. NOVO QUADRO.
10. PRÉ-ESCUTA 3D da tabela.
11. MORPH entre quadros: CROSSFADE, ESPECTRAL ou DEGRAU.
12. CARÁTER: CALOR, SUAVE e HARMÔN. deixam a tabela menos digital.
13. BIBLIOTECA com as tabelas de fábrica e as suas.
14. GRADE 1/16: prende o desenho a uma grade.

COMO USAR

- Comece por uma FORMA pronta, ajuste com o LÁPIS e use SUAVIZAR para tirar a aspereza.
- No modo HARMÔNICOS, arraste as barras para somar ou tirar harmônicos. Alt + arrastar muda a fase.

14

Editor de wavetable: modo harmônicos

No modo HARMÔNICOS você monta o quadro somando parciais, como num órgão: cada barra é um harmônico com nível e fase próprios. É o jeito mais limpo de criar timbres suaves e sem aliasing.

O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. Abas ONDA e HARMÔNICOS: alterna entre desenhar a forma e editar os parciais.
2. Barras dos harmônicos: arraste para cima ou para baixo para mudar o nível.
3. HARM: harmônico selecionado (1 a 64).
4. NÍVEL: nível do harmônico em dB.
5. FASE: fase do harmônico.
6. Quadros da tabela. Clique para editar outro quadro; + adiciona um quadro.
7. PRÉ-ESCUTA: visão 3D da tabela inteira.
8. MORPH ENTRE QUADROS: CROSSFADE, ESPECTRAL ou DEGRAU.
9. CARÁTER: CALOR, SUAVE e HARMÔN. aplicados à tabela.
10. BIBLIOTECA: tabelas de fábrica e suas; clique para abrir.
11. SALVAR COMO, SALVAR e FECHAR.

COMO USAR

- Para um timbre de órgão: só harmônicos 1, 2, 3, 4, 6 e 8 com níveis decrescentes.
- Crie um quadro escuro no início e um brilhante no fim; com MORPH ESPECTRAL, POSITION vira um filtro suave.

15

Editor de wavetable: precisão e zoom

No modo ONDA cada quadro tem 2048 pontos. Os campos da linha inferior permitem editar ponto a ponto, com zoom, para ajustes que o mouse sozinho não alcança.

O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. Cursor com o ponto e o valor exatos sob o mouse.
2. Forma de onda do quadro; o fantasma claro é o quadro original.
3. PONTO: posição selecionada (0 a 2047). Use as setas ‹ › para andar um ponto.
4. VALOR: valor do ponto, de −1 a +1. Digite ou arraste.
5. ZOOM: aproxima o trecho; a roda do mouse também dá zoom.
6. FIT: mostra o quadro inteiro de novo.
7. INÍCIO EM ZERO: força o quadro a começar em zero, evitando cliques.
8. FASE: gira o quadro inteiro.

COMO USAR

- Ferramentas da barra superior: LÁPIS, LINHA e CURVA desenham; SUAVIZAR, NORMALIZAR, ESPELHAR, INVERTER e LIMPAR transformam o quadro.
- FORMAS (SIN, TRI, SAW, SQR, PULSE, NOISE) colocam uma forma básica pronta.

> **Dica:** GRADE 1/16 prende o desenho a divisões regulares, ótimo para ondas em degrau.

16

Sampler e granular (OSC C › SMP)

Carregue qualquer arquivo WAV ou MP3 e toque como sampler, ou transforme o áudio em texturas granulares.

O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. Aba SMP do OSC C.
2. Nome do arquivo. LOAD carrega um WAV ou MP3 (também pelo menu de três pontos).
3. Modo SAMPLER (toca o arquivo) ou GRANULAR (grãos).
4. Visor espectral do granular, com a posição (POS) e o espalhamento (SPRAY).
5. LEVEL, GAIN, TUNE, FINE e PAN.
6. POSITION, SIZE (tamanho do grão), DENSITY, SPRAY e SCAN (varredura).

COMO USAR

- Pad a partir de qualquer som: modo GRANULAR, SIZE grande, DENSITY média e um LFO lento em POSITION.

17

Sampler: carregar um sample

A camada SMP do OSC C toca um sample em WAV ou MP3, como sampler (com loop) ou como granular. Sem sample carregado, o visor convida a arrastar ou clicar.

O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. Nome do sample; clique no campo (ou em LOAD...) para carregar.
2. ON: liga a camada do sample.
3. SAMPLER ou GRANULAR: modo de reprodução.
4. Área de soltar: arraste um WAV ou MP3 do Explorer ou clique em LOAD.
5. Clique no visor para abrir o editor de sample.
6. LEVEL, GAIN, TUNE, FINE e PAN do sample.
7. FADE IN, FADE OUT, XFADE (cruzamento do loop), START MOD e WARMTH.

COMO USAR

- O sample é guardado no preset e no projeto da DAW; não é preciso manter o arquivo original.
- O sample passa pelo filtro, pelos envelopes e pelos efeitos, como qualquer oscilador.

Dica: WARMTH dá saturação de fita ao sample, combinando com o resto do som analógico.

18

Menu do sample

Com a aba SMP aberta, o menu de três pontos reúne todas as ações do sample: carregar, editar, fatiar, exportar e remover.

O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. Carregar sample (WAV / MP3).
2. Editar e fatiar com precisão: abre o editor de sample.
3. Fatiar em partes iguais (2 a 64).
4. Fatiar por transientes: corta em cada ataque detectado.
5. Fatiar na grade do tempo (1/4, 1/8, 1/16…).
6. Exportar fatias (WAV): um arquivo por fatia. Fica disponível quando há fatias.
7. Salvar sample editado: grava o resultado das edições.
8. Remover sample da camada.

COMO USAR

- Com fatias, cada tecla toca uma fatia a partir do C3: ótimo para loops de bateria e frases vocais.

19

Editor de sample e fatiamento

O editor de sample corta, limpa e fatia o áudio com precisão de amostra. Abra pelo menu de três pontos › Editar e fatiar.

O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. Abas WT A, WT B, WT C e SAMPLE.
2. SAMPLER ou GRANULAR.
3. LOAD WAV/MP3, SAVE e CLOSE.
4. Ferramentas: NORMALIZE, REVERSE, TRIM, FADE IN/OUT, DC, CROP LOOP, DETECT ROOT, SNAP ZERO-CROSS e SNAP GRID.
5. Visão geral do arquivo inteiro, com as fatias.
6. Modo de fatiar: IGUAIS, TRANSIENTES, GRADE ou MANUAL.
7. N, SENS, MÍN ou DIV, conforme o modo.
8. LIMPAR remove todas as fatias.
9. Forma de onda: duplo clique cria uma fatia, arrastar move, clique direito apaga e clique seleciona.
10. Zoom e dados da fatia selecionada. Tab passa para a próxima.
11. Controles do granular e do sampler.
12. PONTOS ou FATIAS (lista).
13. Lista das fatias; duplo clique para ouvir.
14. INÍCIO, FIM, FADE e ZERO-CROSS da fatia.
15. USAR NO GRANULAR, FATIA › WT (vira wavetable), OUVIR e EXPORTAR FATIAS (WAV).

COMO USAR

- Loop de bateria: escolha TRANSIENTES, ajuste SENS até cada batida ter sua fatia e clique em EXPORTAR FATIAS.

20

Editor de sample: pontos, granular e pitch

O painel à direita do editor de sample controla onde o som começa e termina, como o granular dispara e como o sample é afinado. Tudo é salvo com o preset.



O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. PONTOS: início, loop e fim do sample.
2. FATIAS: lista e ajustes das fatias.
3. START: onde a reprodução começa.
4. LOOP START: início do trecho repetido.
5. LOOP END: fim do trecho repetido.
6. END: onde a reprodução termina.
7. JANELA do grão: TAPE, SOFT ou SWELL.
8. TRIGGER: ONE SHOT, GATE (enquanto a tecla estiver presa) ou LOOP+REL.
9. DIRECTION: FORWARD ou REVERSE.
10. ROOT KEY: nota em que o sample soa na altura original.
11. KEY TRACKING: quanto a altura acompanha o teclado (0% = fixa).
12. INTERPOLAÇÃO: LINEAR, HERMITE ou SINC 8 (mais limpa).
13. DRIFT: oscilação lenta de afinação, como uma fita.
14. SATURAÇÃO DE ENTRADA: aquece o sample antes do filtro.
15. FILTRO DO SYNTH: passa o sample pelo filtro do preset.

COMO USAR

- Os marcadores também podem ser arrastados direto na forma de onda; ‹ › movem 1 amostra (Shift: 10).
- DETECT ROOT, na barra de ferramentas, descobre a nota do sample sozinho.

21

Granular: os controles do grão

No modo GRANULAR o sample é tocado em pequenos grãos sobrepostos. Assim dá para congelar, esticar e transformar qualquer áudio em texturas e pads.

O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. – / +: zoom da forma de onda.
2. FIT: mostra o sample inteiro.
3. LOOP: enquadra o trecho do loop.
4. SEL: enquadra a fatia selecionada.
5. Zoom atual e trecho visível em segundos.
6. POSITION: de onde no sample os grãos são lidos.
7. SIZE: duração de cada grão (ms).
8. DENSITY: quantos grãos por segundo.
9. SPRAY: espalha a posição dos grãos ao redor de POSITION.
10. JITTER: variação aleatória de afinação por grão (cents).
11. SPREAD: abertura estéreo dos grãos.
12. SCAN: move POSITION sozinho ao longo do sample.
13. GAIN: ganho dos grãos.
14. WARMTH: saturação quente.
15. LEVEL: volume final da camada.

COMO USAR

- Pad congelado: SIZE grande (150 ms ou mais), DENSITY alta, SPRAY baixo e SCAN em 0.
- Textura em movimento: SCAN lento, SPRAY médio e um LFO lento em POSITION.

22

Modulação: fontes, envelopes, LFOs e vozes

No MUUVIN V1, toda modulação é visual: basta arrastar uma fonte até um knob. Há 4 envelopes, 8 LFOs, velocity e roda de modulação.



O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. FONTES: segure a alça pontilhada e solte sobre qualquer knob para criar a ligação.
2. Abas ENV 1 a 4. ENV 1 controla o volume, ENV 2 o filtro, ENV 3 a modulação e ENV 4 é livre.
3. Abas LFO 1 a 8. LFO 1 e 2 têm o destino fixo do preset; LFO 3 a 8 são livres.
4. VELO · WHEEL: velocity e roda de modulação como fontes.
5. Gráfico do envelope: arraste os pontos para editar.
6. ATTACK, DECAY, SUSTAIN, RELEASE, GAIN e VEL (sensibilidade ao toque).
7. LFO: ON, TEMPO SYNC (segue o andamento da DAW) e KEY SYNC (reinicia a cada nota).
8. Forma do LFO ao vivo.
9. SHAPE (Saw, Triangle, Square, S&H, Random ou Sine) e DEST.
10. RATE (velocidade) e DEPTH (profundidade).
11. VOICING: Poly, Mono, Legato, Unison, Glide e vozes ativas.
12. Alça do editor: também dá para arrastar daqui para modular.

COMO USAR

- Arraste LFO 3 até CUTOFF: um anel violeta aparece no knob.
- Clique direito em CUTOFF para ajustar a quantidade e a curva (LIN, EXP ou LOG), desligar a ligação sem apagar ou removê-la com ×.
- Todas as ligações também aparecem na página MATRIX.

2 3

FONTES e VOICING

À esquerda ficam todas as fontes de modulação, prontas para arrastar. À direita, o VOICING define como as notas são tocadas: polifônico, monofônico, legato, unison e glide.

O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. FONTES: a alça pontilhada de cada fonte pode ser arrastada até um knob.
2. ENV 1 a ENV 4: envelopes.
3. LFO 1 a LFO 8: osciladores lentos.
4. VELO: força com que a tecla é tocada.
5. WHEEL: roda de modulação (CC 1).
6. Mini medidor: mostra a fonte em movimento.
7. Poly: várias notas ao mesmo tempo.
8. Mono e Legato: uma nota só; no Legato os envelopes não reiniciam entre notas ligadas.
9. Unison: vozes empilhadas por nota (quantidade · desafinação).
10. Glide: tempo de deslize entre notas.
11. Active: vozes tocando agora / máximo.
12. PRESET 16: limite de vozes do preset.

COMO USAR

- Arraste uma fonte até um knob: aparece um anel colorido com a quantidade. Arraste o anel para ajustar.
- Cada nova ligação ocupa uma linha da MATRIX, onde também pode ser editada.

24

Envelopes ENV 1 a ENV 4

Os envelopes moldam o som no tempo, do toque da tecla até depois de soltá-la. ENV 1 controla o volume, ENV 2 o filtro, ENV 3 a modulação dos osciladores e ENV 4 é livre para qualquer destino.

O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. Abas 1 a 4: escolha o envelope.
2. Nome e função do envelope (ex.: ENV 2 · FILTER).
3. Alça para arrastar o envelope até qualquer knob.
4. Curva editável: arraste os pontos para mudar tempos e nível.
5. ATTACK: tempo de subida.
6. DECAY: tempo de queda até o sustain.
7. SUSTAIN: nível enquanto a tecla fica presa.
8. RELEASE: tempo de queda depois de soltar a tecla.
9. AMOUNT (ENV 2): quanto o envelope move o filtro. GAIN (ENV 1): volume.
10. VEL: a força do toque muda a intensidade do envelope.

COMO USAR

- Pluck: ATTACK 0, DECAY curto, SUSTAIN 0.
- Pad: ATTACK e RELEASE longos, SUSTAIN alto.

Dica: As macros ATTACK e RELEASE da barra superior mexem nos envelopes de todos os presets de uma vez.

25

LFOs 1 a 8

Os LFOs criam movimento: vibrato, wah, tremolo, PWM e varreduras de wavetable. LFO 1 e LFO 2 vêm do preset e têm destino próprio; LFO 3 a 8 são livres, sem destino fixo.



O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. Abas LFO 1 a 8.
2. ON: liga o LFO.
3. TEMPO SYNC: prende a velocidade ao andamento da DAW.
4. KEY SYNC: reinicia o LFO a cada nota.
5. SHAPE: Saw, Triangle, Square, S&H, Random ou Sine.
6. DEST: destino fixo (LFO 1 e 2) ou LIVRE (LFO 3 a 8).
7. Visor da forma, com a posição atual.
8. Alça para arrastar o LFO até qualquer knob.
9. RATE: velocidade.
10. DEPTH: intensidade.
11. Lembrete de uso do LFO aberto.

COMO USAR

- Vibrato: LFO Sine, RATE perto de 5 Hz, DEPTH baixo no pitch.
- Wobble: TEMPO SYNC em 1/8 e LFO Triangle no CUTOFF.

> **Dica:** S&H com KEY SYNC desligado dá o clássico "computador dos anos 80" no filtro.

26

VELO · WHEEL: expressão

A aba VELO · WHEEL mostra as duas fontes de expressão do teclado: a força do toque (velocity) e a roda de modulação. Cada uma pode controlar vários destinos.



O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. Aba VELO · WHEEL.
2. Velocity da última nota tocada, em %.
3. Alça VELOCITY: arraste até um knob.
4. Posição atual da roda de modulação.
5. Alça MOD WHEEL: arraste até um knob.
6. Quantos destinos cada fonte já controla.
7. Lembrete: a roda vem do CC 1 do seu controlador.

COMO USAR

- Leve a MOD WHEEL até o CUTOFF e o DEPTH de um LFO: um gesto abre o som e adiciona vibrato.

27

Barra de performance e teclado

A barra inferior aparece em todas as páginas e reúne as ferramentas para tocar: rodas, sequenciador, arpejador, acordes, tom e escala.

O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. BEND e MOD: roda de pitch e roda de modulação.
2. RANGE (alcance do bend), PORTA (portamento) e MODE.
3. SEQ: sequenciador de 16 passos. Clique nas barras para editar e ajuste a divisão e o GT (gate).
4. ARP: arpejador com modo (UP·DN e outros), oitavas e swing.
5. CHORD: 15 tipos de acorde, SPR (abertura) e STR (dedilhado).
6. TRANSPOSE, KEY (tom), SCALE (14 escalas) e SWING.
7. SNAP TO SCALE: força as notas tocadas a ficarem na escala escolhida.
8. Teclado: as notas da escala ficam marcadas; toque com o mouse.

COMO USAR

- Acorde com uma tecla só: ligue CHORD, escolha MINOR e toque uma nota.
- O SEQ e o ARP seguem o andamento da DAW.

28

Rodas, SEQ e ARP

A parte esquerda da barra de performance tem as rodas, o portamento, o sequenciador de 16 passos e o arpejador. Ambos seguem o andamento da DAW.



O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. BEND e MOD: rodas de pitch bend e modulação; arraste com o mouse.
2. RANGE: alcance do pitch bend (±semitons).
3. PORTA: tempo de portamento.
4. MODE: portamento OFF ou AUTO (só entre notas ligadas).
5. SEQ: liga o sequenciador; mostra passos e divisão.
6. Passos: clique e arraste para desenhar a altura de cada passo.
7. Divisão do passo (1/16, 1/8…).
8. GT: duração de cada passo (gate).
9. ARP: liga o arpejador; clique no tipo para trocar: UP·DN, UP, DOWN ou RANDOM.
10. Desenho do padrão que será tocado.
11. Oitavas do arpejo (1× a 4×).
12. Divisão rítmica do arpejo.
13. Gate do arpejo (duração das notas).

COMO USAR

- Segure um acorde com o ARP ligado: as notas saem uma a uma, no tempo da música.

29

CHORD, tom, escala e teclado

O CHORD transforma uma tecla num acorde inteiro. TRANSPOSE, KEY e SCALE prendem tudo à tonalidade da música, para tocar sem notas erradas.

O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. CHORD: liga o modo acorde; mostra a tonalidade.
2. Nome do acorde (15 tipos: MAJOR, MINOR, 7ª, SUS, POWER, ADD 9, DIM e acordes da escala). Clique para trocar.
3. Notas do acorde e mini teclado.
4. SPR: abre as notas do acorde em oitavas (spread).
5. STR: dedilhado; as notas entram uma após a outra (strum).
6. TRANSPOSE: transpõe tudo em semitons.
7. KEY: tônica da música.
8. SCALE: 14 escalas (maior, menor, modos, pentatônicas, blues, japonesa, húngara…). Clique abre a caixa de escalas; arrastar ou rolar troca direto.
9. SWING: atraso dos contratempos do SEQ e do ARP.
10. SNAP TO SCALE: notas fora da escala vão para a nota da escala mais próxima.
11. Teclado: as teclas da escala ficam marcadas; as notas tocadas acendem.
12. Etiqueta da escala (ex.: C MAJ ▾): clique para abrir a caixa de tônica e escala, que aparece sobre o teclado.
13. TÔNICA: escolha a nota base (C a B).
14. ESCALA: as 14 escalas, cada uma com o padrão das notas que usa. ESC ou clique fora fecha a caixa.
15. Legenda: a escala escolhida e as notas dela.

COMO USAR

- Escolher a tônica ou a escala já liga o SNAP TO SCALE. Com o CHORD ligado num acorde fixo, ele passa para o acorde da escala (SCALE TRIAD, 7TH ou 9TH), e os acordes seguem a tonalidade.
- No canto da caixa aparece o que está seguindo a escala: notas, acordes ou os dois.

Dica: A escala escolhida continua valendo quando você troca de preset.

30

Página MIX e seção ANALOG

A página MIX mostra todas as camadas e a saída: nível, forma de onda e espectro. A seção ANALOG dá ao som o caráter quente e vivo de um sintetizador analógico.



O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. LAYERS: o LED liga e desliga cada fonte; a barra e o knob ajustam o nível.
2. OSC A+B, A↔B MIX, SUB, WAVETABLE A/B/C, SAMPLE e NOISE.
3. Medidores VU L e R.
4. SCOPE: forma de onda da saída.
5. SPECTRUM: analisador de frequência de 30 Hz a 16 kHz.
6. MASTER e VOZES ATIVAS.
7. ANALOG: DRIFT faz cada oscilador derivar devagar; TOLERÂNCIA deixa cada voz um pouco diferente na afinação e no filtro; CALOR satura o som antes do filtro sem mudar o volume. Em OFF, o preset soa exatamente como o original.
8. PAN, AMP GAIN e AMP VEL.

COMO USAR

- Para um som vintage: DRIFT entre 30 e 40%, TOLERÂNCIA entre 20 e 30% e CALOR a gosto.
- Uma bolinha âmbar no título ANALOG indica que algum desses controles está ligado.

31

ANALOG: drift, tolerância e calor

A seção ANALOG da página MIX adiciona o comportamento imperfeito dos sintetizadores reais. Em OFF, o som fica idêntico ao preset original.

O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. Cabeçalho ANALOG: deriva, tolerância entre vozes e calor.
2. DRIFT: a afinação de cada voz oscila devagar, como osciladores aquecendo.
3. TOLERÂNCIA: cada voz recebe uma pequena diferença fixa de afinação e de corte do filtro, como componentes reais.
4. CALOR: saturação assimétrica suave; engrossa o som sem mudar o volume.
5. PAN: posição estéreo do synth.
6. AMP GAIN: ganho do amplificador.
7. AMP VEL: quanto a força do toque muda o volume.

COMO USAR

- Valores entre 10% e 30% já dão vida a pads e acordes; acima disso, o efeito fica evidente.

Dica: Para comparar com o original, volte os três knobs para OFF com duplo clique.

3 2

Página FX: cadeia de efeitos

Doze efeitos de estúdio mais o REVERSE. Você carrega no rack só os que quer usar, na ordem que quiser. Os efeitos próprios de cada preset .sy1 continuam tocando como foram criados.

O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. EFEITOS · A–Z: clique num efeito para carregá-lo no rack; o número mostra a posição na cadeia.
2. SAT, PAN, FX MIX e OUTPUT da cadeia.
3. ORDER: ordens prontas para a cadeia.
4. SYNC (tempo da DAW) e BYPASS geral.
5. Cabeçalho do módulo: ◀ ▶ mudam a ordem, ✕ remove do rack, e o modelo (por exemplo, DRIVE em TUBE, DIODE, FOLD ou FUZZ).
6. PRESET do módulo: ajustes prontos (‹ › para trocar).
7. Visor do efeito em tempo real.
8. Knobs do efeito; MIX controla a mistura seco/molhado.
9. Barra de rolagem: role para ver todos os efeitos carregados e o espaço VAZIO.

COMO USAR

- Os efeitos são DRIVE, FILTER, TAPE, CHORUS, FLANGER, ECHO, DELAY, REVERB, GATE, COMPRESSOR (multibanda), LIMITER e SATURATION, mais o REVERSE.
- Para calor de fita, ligue o TAPE (80S DECK) com WOW e SAT baixos.

3 3

EFEITOS: carregar e ordenar

A coluna EFEITOS lista todos os efeitos em ordem alfabética. O rack começa vazio: um clique num efeito o carrega, já ligado, no próximo espaço VAZIO. Só os efeitos carregados aparecem no rack.



O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. EFEITOS · A–Z: todos os efeitos em ordem alfabética.
2. Efeito carregado: LED colorido. Clique para ir até o card dele no rack.
3. Número: posição do efeito na cadeia do rack (1 = primeiro a receber o som).
4. Efeito não carregado (cinza): clique para carregá-lo no próximo espaço VAZIO.
5. SAT: saturação de saída.
6. PAN: posição estéreo da saída.
7. FX MIX: mistura geral seco/efeito do rack.
8. OUTPUT: ganho final.
9. ORDER: ordens prontas (Classic e outras).
10. SYNC: efeitos de tempo seguem a DAW.
11. BYPASS: desliga o rack inteiro para comparar.

COMO USAR

- No cabeçalho de cada card, ◀ ▶ trocam o efeito de lugar com o vizinho e mudam a ordem do som.
- ✕ tira o efeito do rack e o desliga; o espaço volta a ficar VAZIO.
- O REVERSE fica sempre no fim da cadeia.

> **Dica:** DRIVE antes do FILTER soa agressivo; FILTER antes do DRIVE soa mais redondo.

3 4

Rack: DRIVE, FILTER e TAPE

Os três primeiros módulos do rack dão cor e peso ao som. Em cada módulo: LED e nome ligam/desligam; o menu à direita escolhe o modelo; PRESET ‹ › troca os ajustes prontos; o visor mostra o efeito em tempo real.

O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. DRIVE: liga ou desliga.
2. Modelo: TUBE, DIODE, FOLD ou FUZZ.
3. PRESET do módulo (ex.: Warm Tube).
4. Curva de transferência da saturação.
5. DRIVE, TONE, BIAS, ASYM, LEVEL e MIX.
6. FILTER: liga ou desliga.
7. Modelo: LOW PASS, HIGH PASS ou BAND PASS.
8. Curva do filtro.
9. CUTOFF, RESO, RATE e DEPTH (movimento automático), ENV (segue o volume) e MIX.
10. TAPE: liga ou desliga.
11. Modelo: 80s DECK, CASSETTE ou VHS.
12. Visor do wow e da saturação.
13. WOW, FLUTTER, SAT, AGE (desgaste), HISS (chiado) e MIX.

> **Dica:** TAPE com WOW baixo e AGE perto de 25% é o atalho mais rápido para o som de fita dos anos 80.

3 5

Rack: CHORUS, FLANGER e ECHO

Efeitos de modulação e de eco curto, que dão largura e movimento. Em cada módulo: LED e nome ligam/desligam; o menu à direita escolhe o modelo; PRESET ‹ › troca os ajustes prontos; o visor mostra o efeito em tempo real.



O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. CHORUS: liga ou desliga.
2. Vozes: 2, 3 ou 4.
3. Visor das vozes do chorus.
4. RATE, DEPTH, DELAY, WIDTH, LO CUT e MIX.
5. FLANGER: liga ou desliga.
6. Modelo: CLASSIC ou THROUGH-ZERO.
7. Visor da varredura.
8. RATE, DEPTH, FEEDBK, MANUAL, WIDTH e MIX.
9. ECHO: liga ou desliga.
10. Modelo: TAPE, SPACE ou DUB.
11. Visor das repetições.
12. TIME, FEEDBK, TONE, WEAR, SPREAD e MIX.

> **Dica:** LO CUT no chorus mantém o grave centralizado e firme, mesmo com WIDTH alto.

Rack: DELAY, REVERB e GATE

Espaço e ritmo. O DELAY e o GATE seguem o andamento da DAW quando SYNC está ligado. Em cada módulo: LED e nome ligam/desligam; o menu à direita escolhe o modelo; PRESET ‹ › troca os ajustes prontos; o visor mostra o efeito em tempo real.

O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. DELAY: liga ou desliga.
2. Modo: STEREO, PING-PONG ou MONO.
3. Visor das repetições.
4. SYNC (divisão), FEEDBK, WIDTH, LO CUT, HI CUT e MIX.
5. REVERB: liga ou desliga.
6. Tipo: HALL, ROOM ou PLATE.
7. Visor da cauda.
8. SIZE, DECAY, PREDLY, DAMP, WIDTH e MIX.
9. GATE: liga ou desliga.
10. Divisão rítmica do gate.
11. Padrão de passos: clique para ligar ou desligar cada passo.
12. DEPTH, ATTACK, RELEASE, SWING, STEPS e MIX.

> **Dica:** GATE em 1/16 sobre um pad cria o efeito "trance gate" sem precisar de automação.

37

Rack: COMPRESSOR, LIMITER e SATURATION

Dinâmica e acabamento. O compressor é multibanda (LOW, MID, HIGH), o limiter protege a saída contra picos e a SATURATION aquece o som como um equipamento analógico. Em cada módulo: LED e nome ligam/desligam; o menu à direita escolhe o modelo; PRESET ‹ › troca os ajustes prontos; o visor mostra o efeito em tempo real.



O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. COMPRESSOR: liga ou desliga.
2. Modelo: OPTO (suave) ou VCA (firme).
3. Redução de ganho das três bandas, em dB.
4. THRESH, RATIO, ATTACK, RELEASE, LO X e HI X (divisões das bandas).
5. MIX: compressão paralela.
6. LIMITER: liga ou desliga.
7. Modelo: SOFT ou TAPE.
8. Visor com o teto (CEIL) e a redução de ganho (GR).
9. INPUT, CEILING, RELEASE, ATTACK, KNEE e LINK.
10. SATURATION: liga ou desliga.
11. Modelo: TAPE (redondo), TUBE (quente), TRANSISTOR (firme) ou CONSOLE (sutil).
12. DRIVE, WARMTH (2ª harmônica), TONE, TIGHT (graves limpos), OUTPUT e MIX. O volume se compensa sozinho ao subir o DRIVE.

COMO USAR

- O REVERSE fica sempre no fim do rack: LENGTH, FADE, FEEDBK, TONE, WIDTH e MIX.

Dica: Deixe o LIMITER sempre por último, com CEILING em −0,3 dB, para nunca clipar a DAW.

38

Página MATRIX: matriz de modulação e macros

Todas as ligações de modulação numa tabela de 16 linhas, mais os destinos das 8 macros.



O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. ON: o LED liga e desliga a ligação sem apagá-la.
2. SOURCE: a fonte (LFO 1–8, ENV 1–4, VELOCITY ou MOD WHEEL).
3. TARGET: clique e depois clique num knob para escolher o destino.
4. CURVE: arraste para cima ou para baixo (LIN, EXP ou LOG). Duplo clique volta para LIN.
5. AMOUNT: quantidade, de −100% a +100%.
6. NOW: medidor da modulação ao vivo.
7. × remove a ligação.
8. MACROS: 4 destinos por macro, cada um com sua quantidade. Arraste o nome até um knob.

COMO USAR

- Com EXP a modulação começa suave e cresce no fim; com LOG acontece o contrário.

39

Página GLOBAL

Preferências da interface, controles MIDI e ajustes de execução.



O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. TAMANHO DA INTERFACE: de 75% a 110%. O botão 1:1 da barra superior volta a 100%.
2. TEMA: Glass (padrão), Chumbo, Graphite, Light ou Neon.
3. IDIOMA: Português ou English.
4. PRÉ-ESCUTA: toca uma nota ao trocar de preset com ▲/▼.
5. CAMADA MUUVIN: mantém a camada ao trocar de preset.
6. MIDI CTRL 1 e 2: fonte (CC ou pressure), destino e sensibilidade.
7. BEND RANGE: alcance da roda de pitch.
8. PLAY MODE: POLY, MONO ou LEGATO.
9. POLYPHONY (até 16 vozes) e VOICE MAX.
10. PORTAMENTO: AUTO e TIME.
11. UNISON: VOICES, DETUNE, SPREAD, PITCH e PHASE.
12. TRANSPOSE e FINE globais.

40

Temas, tamanho e idioma

O MUUVIN V1 tem 5 temas: Glass (padrão), Chumbo, Graphite, Light e Neon. A cor de destaque de cada tema também pinta o logo, os knobs e os LEDs. O tamanho vai de 75% a 110%, e a interface sempre se encaixa inteira na janela.

O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. Graphite: escuro neutro.
2. Light: claro, para estúdios bem iluminados.
3. Neon: roxo e magenta.
4. Glass (padrão): azul translúcido, com letras de alto contraste.

COMO USAR

- Escolha o tema em GLOBAL › TEMA ou no MENU. A escolha vale para todas as instâncias.
- Tamanho: GLOBAL › TAMANHO DA INTERFACE (75%, 80%, 90%, 100%, 110%).
- Idioma: GLOBAL › IDIOMA / LANGUAGE (Português ou English). Os textos mudam na hora.

> **Dica:** Em telas pequenas de notebook, 90% ou 100% costuma ser o tamanho mais confortável.

41

Navegador de presets e etiquetas

O navegador abre na lateral (☰) e mostra os bancos importados, os bancos de fábrica e os favoritos.



O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. Busca por nome.
2. Abas Bancos e Favoritos.
3. #: filtros por etiqueta (BASS, LEAD, PAD, PLUCK, KEYS, ARP, SEQ, FX, BRASS, STRINGS, 80s, WARM, DARK, BRIGHT, VINTAGE e CINEMA). Clique inclui; Alt + clique exclui.
4. Importa todos os bancos .zip de uma pasta.
5. Banco: clique recolhe ou expande; a lixeira exclui (pede confirmação).
6. Preset: clique para carregar. Com o mouse sobre o plugin, as setas ▲/▼ ou Page Up/Page Down andam pela lista.
7. O visor mostra o preset carregado.

COMO USAR

- Para importar bancos .syl, use MENU › Importar banco (pasta ou .zip). Cada banco vira uma pasta no navegador.
- As etiquetas vêm do nome do preset; presets com nomes genéricos podem ficar sem etiqueta.

42

Navegador: filtros por etiqueta

O botão # do navegador abre as etiquetas. Elas são reconhecidas pelo nome do preset (bass, pad, lead…) e permitem achar sons em bancos grandes em segundos.



O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. Busca por nome.
2. Bancos e Favoritos.
3. #: abre ou fecha as etiquetas.
4. TIPO: BASS, LEAD, PAD, PLUCK, KEYS, ARP, SEQ, FX, BRASS, STRINGS.
5. ESTILO: 80s, WARM, DARK, BRIGHT, VINTAGE, CINEMA.
6. Lista filtrada, com a etiqueta de cada preset à direita.

COMO USAR

- Clique numa etiqueta para incluir; Alt + clique para excluir.
- Várias etiquetas juntas mostram só os presets que têm todas.

43

Menu principal

O botão MENU reúne importação, exportação, preferências, os manuais e as informações do plugin.



O QUE CADA NÚMERO FAZ

1. Importar preset (.sy1), banco (pasta), banco (.zip) ou uma pasta de bancos.
2. Favoritos, excluir bancos, gerenciar pastas e exportar o preset atual (.sy1).
3. Tamanho da interface.
4. Tema de cores.
5. Pré-escuta ao trocar de preset.
6. Idioma.
7. MANUAL DO USUÁRIO: abre este manual em português ou inglês dentro do plugin.
8. Nome do plugin, versão e fabricante (MUUVIN SOFTWARE).

COMO USAR

- Em MANUAL, escolha Português ou English: o manual abre dentro do plugin.

44

Guia: bancos e presets do Synth1 (.sy1)

O MUUVIN V1 lê os bancos e presets do clássico sintetizador Synth1, da Daichi (formato .sy1). Ele procura manter toda a fidelidade do som original, sem robotização, cliques ou distorção, e acrescenta o caráter analógico quente do MUUVIN quando você quiser. Este guia mostra o caminho completo.

IMPORTAR UM BANCO

- MENU › Importar banco: escolha uma pasta com arquivos .sy1 ou um arquivo .zip.
- No navegador (☰), o ícone de pasta importa vários .zip de uma vez.
- O banco aparece na lista com até 128 presets, na ordem original.

ABRIR UM PRESET AVULSO

- MENU › Abrir preset e escolha um arquivo .sy1.
- Ou arraste o arquivo para a janela do plugin.

GARANTIR O SOM ORIGINAL

- ANALOG em OFF (DRIFT, TOLERÂNCIA e CALOR).
- Camadas MUUVIN (wavetables, sample) desligadas e KEEP / MANTER em OFF.
- Rack de efeitos desligado; os efeitos do próprio .sy1 já tocam sozinhos.

IR ALÉM DO ORIGINAL

- Ligue uma wavetable ou um sample por cima do preset .sy1 para engrossar o som.
- Use o rack (TAPE, CHORUS, REVERB) para modernizar sem perder o caráter.
- Salve como novo preset: o original continua intacto no banco.

Dica: O banco de fábrica MUUVIN Analog Dreams (400) usa o mesmo formato. Synth1 é um software de Daichi Laboratory; o MUUVIN V1 é compatível com seus arquivos, mas não tem vínculo com o autor.

45

Receitas de som

Pontos de partida rápidos a partir do preset "initial sound". Ajuste a gosto: os valores são aproximados.

BAIXO ANALÓGICO

- OSC A Saw + SUB Square em −1 oitava; Voicing Mono com Glide curto.
- FILTER LP24 Ladder, CUTOFF 25%, RESO 30%, ENV 60%.
- ENV 2: ATTACK 0, DECAY 30%, SUSTAIN 0. Rack: DRIVE Tube suave.

PAD QUENTE DOS ANOS 80

- OSC A e OSC B Saw, DETUNE 15%; UNISON 4 vozes.
- ENV 1: ATTACK 50%, RELEASE 60%. FILTER LP12 com LFO lento no CUTOFF.
- ANALOG: DRIFT 20%, TOLERÂNCIA 20%. Rack: CHORUS + TAPE + REVERB Hall.

LEAD COM SYNC

- OSC B Saw com SYNC; ENV 3 até o PITCH do OSC B.
- Voicing Legato com Glide; MOD WHEEL até o DEPTH de um LFO de vibrato.
- Rack: DELAY Ping-pong 1/8D com MIX 25%.

PLUCK E ARPEJO

- Wavetable Harmonics com POSITION modulado pelo ENV 4 curto.
- ENV 1 e ENV 2 com DECAY curto e SUSTAIN 0. ARP UP·DN, 2×, 1/16.
- Rack: ECHO Tape + REVERB Plate.

TEXTURA GRANULAR

- Carregue uma voz ou um acorde em OSC C › SMP, modo GRANULAR.
- SIZE 200 ms, DENSITY alta, SPRAY 30%, SCAN lento.
- ENV 1 com ATTACK e RELEASE longos; REVERB grande.

> **Dica:** Salve cada receita como preset seu e dê um nome com o tipo (bass, pad, lead): as etiquetas do navegador a reconhecem sozinhas.

46

Atalhos e solução de problemas

ATALHOS

Arrastar um knob	Ajusta o valor
Shift + arrastar	Ajuste fino
Duplo clique num knob	Volta ao padrão
Clique direito num knob	Lista de modulações
Clique no nome de um módulo	Liga ou desliga o módulo
Clique num efeito da lista EFEITOS	Carrega no espaço vazio do rack
Arrastar fonte ou macro até um knob	Cria a modulação
▲ / ▼ ou Page Up / Page Down (mouse sobre o plugin)	Preset anterior ou próximo do banco
Duplo clique no nome do preset	Renomear
Tab / Shift + Tab (editor de sample)	Próxima ou anterior fatia
Roda do mouse (editores)	Zoom
Alt + clique numa etiqueta	Exclui a etiqueta do filtro

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Não consigo atualizar o plugin	Feche a DAW: com ela aberta, o arquivo fica em uso e a cópia falha.
Um preset .syl soa diferente	Confira se os controles ANALOG estão em OFF e se nenhuma camada MUUVIN (wavetable, sample ou efeito do rack) ficou mantida com KEEP / MANTER.
Aparece um ! âmbar	Há algo ligado que não soa. Passe o mouse sobre o ! para ver o que é, ou clique para ir até lá.
Um módulo está apagado	Clique no quadradinho ou no nome do módulo para ligá-lo de novo.
As setas ▲/▼ ou Page Up/Down não trocam de preset	Deixe o mouse sobre o MUUVIN V1; algumas DAWs ficam com o foco do teclado.
A interface está grande ou pequena demais	Use GLOBAL › TAMANHO DA INTERFACE ou MENU › Tamanho.

47

Glossário

ADSR	Attack, Decay, Sustain, Release: as quatro etapas de um envelope.
Aliasing	Ruído digital agudo causado por harmônicos acima do limite da taxa de amostragem.
Cutoff	Frequência a partir da qual o filtro corta o som.
Detune	Pequena desafinação entre osciladores que engrossa o som.
Drift	Variação lenta de afinação típica de sintetizadores analógicos.
FM	Modulação de frequência: um oscilador altera a frequência de outro.
Gate	Tempo em que a nota fica ligada; no efeito GATE, corta o som em ritmo.
Glide / Portamento	Deslize de altura de uma nota para a seguinte.
Grão	Pequeno pedaço de áudio usado pelo granular.
Key tracking	Quanto um parâmetro acompanha a nota tocada.
LFO	Oscilador de baixa frequência usado para criar movimento.
Macro	Knob que controla vários parâmetros ao mesmo tempo.
PWM	Modulação da largura de pulso; dá um som coral e vivo.
Resonance	Realce na frequência de corte do filtro.
Ring mod	Multiplica dois sinais; gera sons metálicos.
Sync	Reinicia um oscilador pelo ciclo de outro.
Unison	Várias cópias desafinadas da mesma voz.
Velocity	Força com que a tecla é tocada.
Wavetable	Série de formas de onda (quadros) percorrida por POSITION.
.sy1	Formato de preset e banco aberto com o som original pelo MUUVIN V1.

MUUVIN V1 · © MUUVIN SOFTWARE