## 1. 修正 asm. 3. c 錯誤

(1) 修改前

```
a=10, b=20, c=90, d=100
c = a + b
a=120, b=20, c=30, d=100
```

### (2)修改後

- (i) 修正 BUG: int 改成 long int
- (ii) 原因: rax 暫存器為 64bit 專用,用 int 可能會有錯誤,故把 int 改成 long int
- (iii) 其他解法:換成用 eax 暫存器來存 int

```
a=10, b=20, c=90, d=100
c = a + b
a=10, b=20, c=30, d=100
```

## 2. 修正 asm. 5. c 錯誤

(1)修改前

```
msr: 6f900000000
./asm.5
```

#### (2)修改後

- (i) 修正 BUG: 先 or 存到 rax 暫存器再改用 mov 放進去記憶體
- (ii) 原因: 用 or 直接寫入記憶體會導致儲存不完全,所以後面的位元都是 0,故改用 mov 存到記憶體

# msr: 4db7cd024a1 ./asm.5\_fixbug

//rdtsc 是用來取得 Intel Pentium 以上 CPU 的 TSC 值 (time stamp counters),所經過的 clock 數, 其數值為 64 bit, 傳回於 EDX:EAX 中

```
C語言視高階的組合語言
Linux 幾乎都用 C,除了跟 CPU 相關的才會用組合語言寫
asm [volatile] //不要對下面的組合言做優化
(AssemblerTemplate //這部分就是組合語言
: OutputOperands // optional , 組語會輸出的變數
[: InputOperands // optional, 組語會讀取的變數
[: Clobbers]// optional],組合語言搞爛掉的暫存器的值)
//gcc 會自動先存然後再用完後還原
//用指標存取記憶體比較麻煩
Asm. 1. c (範例)
  1. __asm__ volatile ( //不要優化
        "mov1 $100, %eax\n" // eax = 100 mov1 是後面接的是
  2.
    多長
  3
         "mov1 $200, %ebx\n"
                            // ebx = 100
         "addl %%ebx, %%eax\n"
  4.
                            // eax += rbx b+a 存到 a
         "mov1 %%eax, %0\n"
  5.
                             // b = rax
         : "=g" (b)
                            //output, b的代號是"%0"
  6.
         : "g" (a), "g" (d) //input, a 代號是"%1", da 代號是
  7.
     "%2"
  8. : "ebx", "eax" // 搞髒掉的暫存器, gcc 會幫我們還
    原
  9. );
Asm. 2. c (範例)
      _asm_ volatile (
  2.
                      "mov $100, % rax \n" //不是 mov l ax 暫存
     器r代表
                                 // 64 位元 e 是 32 位元
                      "mov $200, %%rbx\n"
  3.
                      "add %%rbx, %%rax\n"
  4.
                      "mov %%rax, %0\n"
  5.
  6.
                      : "=m" (b) //output
  7.
                      : "g" (a), "g" (d) //input
                      : "rbx", "rax" // 搞爛掉的暫存器
  8.
```

//附錄:Youtube 筆記

- m 表示這是一個memory的operand 例如mov eax, data中的data
- p 合法的記憶體位址
- r 一般通用型register
- g 任何的通用型register, memory operand, 立即定址的整數

```
constraints在386上有
a eax
b ebx
c ecx
d edx
S esi
D edi
```

X86 運算沒有上指定 operand, 會有預設的

//lscpu | grep tsc 列出支援的 TSC 原本是用來量 Cycle 後來被用來量 時間

```
//因為 CPU 會動態調整頻率 使得 tsc 會不準確
//所以有 contant_tsc 獨立於 CPU 的時脈
//nonstop_tsc 提供較精準 constant time
//avx2 向量指令集
//sse sse2 sse3 sse4_1 see4_2 向量指令集 avx = see5, avx2 = see6
( Intel , AMD )
//avx2 512/8 = 64 一個運算最多處理 64operand
//clzero 寫入 zero 來清除 logical address
//rdrand CPU 支援 RANDOM
```

```
Asm. 4. c (範例)
1. #include <stdio.h>
2. int main(int argc, char** argv) {
    unsigned long msr;
     asm volatile ("rdtsc\n\t" // Returns the time in EDX:EAX.
4.
5.
                   "sh1 $32, %%rdx\n\t" // Shift the upper
  bits left.
                   "or %%rdx, %0"
                                       // 'Or' in the lower
6.
  bits.
7.
                   : "=a" (msr)
                                        //msr 會放在 rax 暫存
   器 output
8.
                   : //input
9.
                   : "rdx"); //搞爛的暫存器
10. printf("msr: %lx\n", msr);
11. }
Asm. 5. c (作業)
1. #include <stdio.h>
2. int main(int argc, char** argv) {
3. unsigned long msr;
4. asm volatile ("rdtsc\n\t" // Returns the time in EDX:EAX.
                   "sh1 $32, %%rdx\n\t" // Shift the upper
5.
  bits left.
                   "or %%rdx, %0"
                                       // 'Or' in the lower
6.
  bits.
                   : "=m" (msr)
                                    //msr 會放在記憶體 一
   定要寫入記
                               //憶體修改上面
8.
9.
                   : "rdx");
    printf("msr: %lx\n", msr);
10.
11.}
```

X86 記憶體裡面有隱藏的暫存器,讓程式碼變短,減少 MEM 使用空間