

Présentation

Active Directory est un service annuaire LDAP mis en place par Microsoft pour les machines Windows Serveur. Il permet d'administrer des ressources telles que les ordinateurs, des dossiers de partages, mais aussi des comptes utilisateurs par l'intermédiaire d'un système d'Identification/Authentication. L'objectif principal d'Active Directory est de fournir des services centralisés d'identification et d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant le système Windows.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs




Tableau d'adressage :

Nom de la machine	Adresse IP	Réseau
Hermes	172.20.0.14	Lan-Sitka
Ares	172.20.0.13	Lan-Sitka
Client_AD	DHCP	Lan-Opt
Debian	DHCP	Lan-Opt
PFSense	(WAN) DHCP	WAN
PFSense	(LAN-Sitka) 172.20.0.250	Lan-Sitka
PFSense	(Lan-Opt) 192.168.2.250	Lan-Opt

Installation d'Active Directory, du DNS, ADDS

Prérequis

- Changer le nom de la machine en « Hermes »
- Mettre une adresse IP statique

Nom Machine : Hermes

Rôles : Active Directory

Adresse IP : 172.20.0.14


Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle par défaut : 172.20.0.250


Serveur DNS préféré : 172.20.0.14

Installation des rôles AD, DNS, ADDS

- Depuis le Gestionnaire de serveur, cliquer sur **gérer** puis «**Ajouter des rôles et des fonctionnalités**»



- Sur l'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités, passer l'introduction avec **suivant**.



- Sélectionné le type d'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité.

The screenshot shows the 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités' window. The title bar says 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités'. The main title is 'Sélectionner le type d'installation'. On the right, it says 'SERVEUR DE DESTINATION HERMES'. On the left, there is a navigation pane with the following items: 'Avant de commencer', 'Type d'installation' (highlighted), 'Sélection du serveur', 'Rôles de serveurs', 'Fonctionnalités', 'Confirmation', and 'Résultats'. The main content area has the text: 'Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.' Below this, there are two radio button options. The first option, 'Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité', is selected and highlighted with a red box. Its description is 'Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.' The second option is 'Installation des services Bureau à distance', with the description 'Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.' At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted with a red box), 'Installer', and 'Annuler'.


- Sélectionner son serveur pool pour installer les rôles et suivant.

The screenshot shows the 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités' window. The title bar says 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités'. The main title is 'Sélectionner le serveur de destination'. On the right, it says 'SERVEUR DE DESTINATION HERMES'. On the left, there is a navigation pane with the following items: 'Avant de commencer', 'Type d'installation', 'Sélection du serveur' (highlighted), 'Rôles de serveurs', 'Fonctionnalités', 'Confirmation', and 'Résultats'. The main content area has the text: 'Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.' Below this, there are two radio button options. The first option, 'Sélectionner un serveur du pool de serveurs', is selected and highlighted with a red box. The second option is 'Sélectionner un disque dur virtuel'. Below the options, there is a section titled 'Pool de serveurs'. It contains a 'Filtre :' text box. Below the text box is a table with the following data:


Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
HERMES	172.20.0.14	Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter

Below the table, it says '1 ordinateur(s) trouvé(s)'. At the bottom, there is a paragraph: 'Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors ligne et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collection de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.' At the bottom of the window, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted with a red box), 'Installer', and 'Annuler'.


- Sélectionner les rôles **DNS et AD DS**, puis suivant.




- Ne pas sélectionner de fonctionnalités et suivant.




- Passer les explications de l'Active Directory et **suivant**.




- Passer les explications du DNS et **suivant**.



- Confirmer l'installation en cliquant sur **installer**.




- **Fermer** la fenêtre d'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités.




Configuration de l'Active Directory

Création du domaine

- Sur le gestionnaire de serveur, **Cliquer sur le drapeau**, puis cliquer sur « **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine** ».



- **Ajouter une nouvelle forêt**, le nom de domaine est sitka.local



- Informer le mot de passe du domaine. Le mot de passe sera : **Bts2017\$**

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE
HERMES

Options du contrôleur de domaine

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2012 R2

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2012 R2

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe : Bts2017\$

Confirmer le mot de passe : Bts2017\$

[En savoir plus sur la options du contrôleur de domaine](#)

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

- Passer l'option DNS car le rôle a déjà été installer, faire **suivant**.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE
HERMES

Options DNS

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats

Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable. [Afficher plus](#)

Spécifier les options de délégation DNS

☐ Créer une délégation DNS

[En savoir plus sur la Délégation DNS](#)

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

- Confirmer le nom NetBIOS, faire **suivant**.

The screenshot shows the 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory' window. The title bar is blue with the text 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory' and standard window controls. The main area has a light blue header with 'Options supplémentaires' on the left and 'SERVEUR CIBLE HERMES' on the right. A left sidebar contains a list of steps: 'Configuration de déploiement...', 'Options du contrôleur de domaine...', 'Options DNS', 'Options supplémentaires' (highlighted in blue), 'Chemins d'accès', 'Examiner les options', 'Vérification de la configuration...', 'Installation', and 'Résultats'. The main content area has the text 'Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.' followed by 'Le nom de domaine NetBIOS :' and a text box containing 'SITKA'. At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted with a red border), 'Installer', and 'Annuler'. A link 'En savoir plus sur la options supplémentaires' is located at the bottom left of the main content area.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE
HERMES

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats

Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Le nom de domaine NetBIOS : SITKA

En savoir plus sur la options supplémentaires

< Précédent Suivant > Installer Annuler

- Garder le chemin d'accès par défaut

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE
HERMES

Chemins d'accès

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL

Dossier de la base de données : C:\Windows\NTDS

Dossier des fichiers journaux : C:\Windows\NTDS

Dossier SYSVOL : C:\Windows\SYSVOL

[En savoir plus sur la Chemins d'accès Active Directory](#)

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

auts,

faire **suivant**.

- Confirmer la sélection, faire **suivant**.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE
HERMES.sitka.local

Examiner les options

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Vérifiez vos sélections :

Configurez ce serveur en tant que premier contrôleur de domaine Active Directory d'une nouvelle forêt.

Le nouveau nom de domaine est « sitka.local ». C'est aussi le nom de la nouvelle forêt.

Nom NetBIOS du domaine : SITKA

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Options supplémentaires :

Catalogue global : Oui

Serveur DNS : Oui

Ces paramètres peuvent être exportés vers un script Windows PowerShell pour automatiser des installations supplémentaires [Afficher le script](#)

[En savoir plus sur les options d'installation](#)

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

- Lancer l'**installation**.



Vérification de la configuration requise

SERVEUR CIBLE
HERMES

✓ Toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour comme... [Afficher plus](#) ✕

[Configuration de déploiement...](#)[Options du contrôleur de...](#)[Options DNS](#)[Options supplémentaires](#)[Chemins d'accès](#)[Examiner les options](#)[Vérification de la configur...](#)[Installation](#)[Résultats](#)

La configuration requise doit être validée avant que les services de domaine Active Directory soient installés sur cet ordinateur

[Réexécuter la vérification de la configuration requise](#)[^ Voir les résultats](#)

⚠ Les contrôleurs de domaines Windows Server 2012 R2 offrent un paramètre sécurisé par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation des algorithmes de chiffrement faibles dans des sessions sur canal sécurisé.

Pour plus de détails à ce sujet, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751>).

⚠ Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez

⚠ Si vous cliquez sur Installer, le serveur redémarre automatiquement à l'issue de l'opération de promotion.

[En savoir plus sur la conditions préalables](#)


< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler


- **Fermer** l'Assistance du domaine Active Directory ce qui redémarre la machine.



Configuration DNS


Vérifications de zones de recherche directe :

- Gestionnaire de serveur → Outils → DNS.



- DNS → HERMES → Zones de recherches directes → Vérifier que la zone stadiumcompany.com a bien été créé.

&




The screenshot shows the 'Gestionnaire DNS' window. On the left, the tree view is expanded to 'Zones de recherche inversée' under 'HERMES'. The main pane displays a table of DNS zones.


Nom	Type	Données	Horodateur
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[41], hermes.sitka.local, h...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	hermes.sitka.local.	statique
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	172.20.0.14	23/03/2022 17:00:00
Heimdall	Hôte (A)	172.20.0.250	statique
hermes	Hôte (A)	172.20.0.14	statique
Neptune	Hôte (A)	172.20.0.150	25/01/2022 12:00:00

Nouvelle Zone inversé :


- Clic droit sur Zones de recherche inversée → Nouvelle zones...



- Passer l'intro de la création de la nouvelle zone, faire **suivant**.



- Sélectionner « **Zone principale** », faire **suivant**.



- Sélectionner « **Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : stadiumcompany.com** », faire **suivant**.

- Sélectionner « **Zone de recherche inversée IPv4** », puis **suivant**.

- Sélectionné « **L'ID réseau 172.20.0.X** »

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ **ID réseau :**
172 .20 .0 .

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ **Nom de la zone de recherche inversée :**
0.20.172.in-addr.arpa

< Précédent **Suivant >** Annuler

- Sélectionner « **N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées** », faire **suivant**.

Assistant Nouvelle zone

Mise à niveau dynamique
Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.

Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.
Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :


☒ **N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)**
Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

☐ **Autoriser à la fois les mises à jours dynamiques sécurisées et non sécurisées**
Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.
 Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.

☐ **Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques**
Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent **Suivant >** Annuler


- Finaliser la création de la nouvelle zone, faire **terminer**.




Configuration des outils d'Active Directory

Création des unités d'organisation


- Sur le gestionnaire de serveur → Outils → Cliquez sur **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.



- Dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory → Domaine (sitka.local) → Clic droit → Nouveau → **Unité d'organisation**.



Sitka → Nouveau → Utilisateur



Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : sitka.local/Asgard

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : @sitka.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

< Précédent Suivant > Annuler

Le mot de passe n'expire jamais

Créer dans : sitka.local/Asgard

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent

Suivant >

Annuler

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : sitka.local/Asgard

Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

Nom complet : kaiser

Nom de connexion de l'utilisateur : kaiser@sitka.local

Le mot de passe n'expire jamais.

< Précédent

Terminer

Annuler

On reproduit les mêmes étapes pour césar

SRV-AD1 x SRV-AD02 x Client_win10 x

Tableau de bord

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Action Affichage ?

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Requêtes enregistrées

ka.local

Builtin

Computers

Domain Controllers

ForeignSecurityPrincipals

Managed Service Accounts

Sitka

Users

Nom	Type	Description
cesar	Utilisateur	
kaiser	Utilisateur	

- Création des UO services (Administration, Equipe, Wifi, Caméra-IP, VIP-Presse, Fournisseurs et Restaurant).

-  Administration
-  Equipes
-  Wifi
-  Caméra-IP
-  VIP-Pressé
-  Fournisseurs
-  Restaurant

- Création des sous-UO (Utilisateurs, Groupes et ordinateurs) pour les services Administration, Equipes, Fournisseurs, Restaurant et VIP-Pressé.


-  Administration
 -  Utilisateurs
 -  Groupes
 -  Ordinateurs
-  Equipes
 -  Utilisateurs
 -  Groupes
 -  Ordinateurs

Créer une stratégie de groupe


Sur votre contrôleur de domaine, ouvrez la console GPMC.

Sur "**Objets de stratégie de groupe**", effectuez un clic droit et cliquez sur "**Nouveau**".


Dans cet exemple, je vous propose de créer une stratégie de groupe pour bloquer l'utilisation de l'Invite de commande (*console cmd*) dans certaines sessions utilisateurs. Cette action simple est très répandue en entreprise.



Indiquez un nom pour cette GPO, par exemple "*U_Bloquer_Console_CMD*" mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le "U" étant là en préfixe pour indiquer qu'il s'agit d'une GPO qui va agir au niveau Utilisateur. Cliquez sur "OK" pour valider.




La GPO va s'afficher dans la liste, effectuez un clic droit dessus pour "*Modifier*".



Une fenêtre "Éditeur de gestion des stratégies de groupe" va s'ouvrir, cela permet de configurer la GPO. Autrement dit, c'est ici que l'on va activer ou configurer certains paramètres à appliquer sur les utilisateurs (ou les ordinateurs).

L'objectif maintenant va être de trouver le paramètre qui permet de désactiver l'accès à l'invite de commandes. Pour cela, il n'y a pas d'autres solutions que de chercher... Mais une recherche rapide sur [Internet](#) est souvent efficace pour trouver le nom du paramètre au sein d'un tuto ou sur un forum... Voici le chemin vers notre fameux paramètre : **Configuration utilisateur > Stratégies > Modèles d'administration > Système > Désactiver l'accès à l'invite de commandes**. Double-cliquez dessus.



le paramétrage par défaut de Windows qui s'appliquera (à moins que ce paramètre soit géré dans une autre GPO).

L'aide [2] indiquée en dessous à droite, **va vous expliquer quel sera l'impact si ce paramètre est activé, désactivé ou si il n'est pas configuré** (le comportement par défaut sera indiqué). Cette aide est vraiment très utile !

Enfin, certains paramètres proposent des options. C'est le cas de celui-ci. Si vous activez ce paramètre, il ne sera pas possible d'utiliser la console CMD avec les comptes utilisateurs ciblés. Néanmoins, l'option

"**Désactiver également le traitement des scripts d'invite de commande**" est intéressante puisqu'elle permet (lorsqu'elle est définie sur "Non") d'autoriser l'exécution des scripts CMD.
Par exemple : si vos utilisateurs doivent exécuter un script de connexion qui va monter des lecteurs réseau, il ne faudra pas désactiver cette option.

Concernant, notre configuration, activez ce paramètre et validez.

Désactiver l'accès à l'invite de commandes

Paramètre précédent Paramètre suivant

☐ Non configuré ☒ **Activé** ☐ Désactivé

Commentaire :

Pris en charge sur : Au minimum Windows 2000

Options :

Désactiver également le traitement des scripts d'invite de commande ?
Non

Aide :

Ce paramètre de stratégie empêche les utilisateurs d'exécuter l'invite de commandes interactive, Cmd.exe. Ce paramètre de stratégie indique également s'il est permis d'exécuter ou non les fichiers de commandes (.cmd et .bat) sur l'ordinateur.

Si vous activez ce paramètre de stratégie et que l'utilisateur essaie d'ouvrir une fenêtre de commande, le système affiche un message signalant qu'un paramètre bloque l'action.


Si vous désactivez ou ne configurez pas ce paramètre de stratégie, les utilisateurs peuvent exécuter normalement Cmd.exe et des fichiers de commandes.

Remarque : n'empêchez pas l'exécution des fichiers de commandes sur l'ordinateur si celui-ci utilise des scripts de fichiers de commandes pour la connexion, la déconnexion, le démarrage ou l'arrêt, ou pour les utilisateurs ayant recours aux services Bureau à distance.

OK Annuler Appliquer

Vous pouvez fermer ensuite la console de modification de cette GPO.

Vous revoilà dans la console GPMC : cliquez sur la GPO "U_Bloquer_Console_CMD", puis sur la droite cliquez sur l'onglet "Paramètres". **Déroulez ensuite sous "Configuration utilisateur", vous verrez que cela offre la possibilité de voir rapidement la configuration contenue dans cette GPO.**




III. Créer une liaison


En l'état, notre stratégie de groupe ne sert à rien puisqu'elle s'applique sur aucun objet. Il va falloir la positionner au niveau de l'annuaire Active Directory : soit sur le domaine pour bloquer CMD dans toutes les sessions (pas top pour les sessions Administrateurs), soit sur une ou plusieurs OU spécifiques.

Par exemple, si l'on a une OU "Personnel" qui contient différentes sous-OU (Comptabilité, Commercial, Secrétariat, etc.) cela s'avère pertinent. **Pour créer une liaison entre une GPO et une unité d'organisation, effectuez un clic droit sur l'OU et cliquez sur "Lier un objet de stratégie de groupe existant".**


Il y a plusieurs méthodes pour créer une liaison, un simple glisser-déposer pourrait fonctionner aussi.



La liste des GPO de notre domaine va s'afficher, avec un classement par ordre alphabétique. Sélectionnez la GPO "U_Bloquer_Console_CMD" et cliquez sur "OK".



La liaison étant maintenant créée, on remarque qu'un raccourci s'est ajouté juste sous l'OU "Personnel".




Maintenant, il ne reste plus qu'à tester la GPO sur un compte utilisateur ?

IV. Tester la GPO

Sur un poste qui est dans le domaine, nous allons ouvrir une session d'un utilisateur dont le compte se situe dans l'OU "Personnel" ou dans l'une des sous-OU de "Personnel".

Une fois la session ouverte, je vous invite à lancer une invite de commandes. Et là, surprise : **l'invite de commandes a été désactiver par votre administrateur.**

Conclusion : notre stratégie de groupe fonctionne bien !



Scripts Powershell sur Windows Serveur afin d'administrer Active Directory

Manipulation d'un Script qui automatise la création d'utilisateurs sous Active Directory. Nous allons partir d'un fichier CSV contenant les utilisateurs. Le script va encapsuler les cmdlettes du module Active Directory, parcourir les utilisateurs et les créer selon condition.

Création du fichier CSV

Mise en place du service FTP

Présentation

FTP (File Transfert Protocol) ou protocole de transfert de fichiers, c'est un langage qui permet l'échange de fichiers entre deux ordinateurs, plus exactement entre un serveur et un client (Serveur FTP, Client FTP) sur un réseau TCP/IP.

Le protocole FTP a pour objectifs de :

- actif/passif Permettre un partage de fichiers entre machines distantes
- Permettre une indépendance aux systèmes de fichiers des machines clientes et serveur
- Permettre de transférer des données de manière efficace

Pour les connexions FTP, le port 21 est utilisé pour les commandes et 20 pour le transport de données.

Installation du serveur Web IIS

- Dans gestionnaire de configuration, ajoutez le rôle serveur web IIS
- On laisse tout par défaut et ensuite on coche service FTP pour activer la publication FTP sur un serveur web et l'Extensibilité FTP

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des services de rôle

SERVEUR DE DESTINATION
HERMES.stadiumcompany.com

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Rôle Web Server (IIS)

Services de rôle

Confirmation

Résultats

Sélectionner les services de rôle à installer pour Serveur Web (IIS)

Services de rôle

☐ Authentification Digest

☐ Authentification par mappage de certificat client

☐ Authentification par mappage de certificat client

☐ Authentification Windows

☐ Autorisation d'URL

☐ Prise en charge centralisée des certificats SSL

☐ Restrictions IP et de domaine

☐ Développement d'applications

☒ Outils de gestion

☒ Console de gestion IIS

☐ Compatibilité avec la gestion IIS 6

☐ Scripts et outils de gestion IIS

☐ Service de gestion

☒ Serveur FTP

☒ Service FTP

☒ Extensibilité FTP

Description

Extensibilité FTP active la prise en charge des fonctionnalités d'extensibilité FTP telles que les fournisseurs personnalisés, les utilisateurs ASP.NET ou les utilisateurs du gestionnaire IIS.

< Précédent


Suivant >

Installer


Annuler

Création du site FTP


- Maintenant, ouvrir le gestionnaire IIS à partir de Démarrer « Outils d'administration »




- Clic droit sur « HERMES », Ajouter un site Web...




- Donnez un nom de site et de configurer le chemin d'accès physique au besoin.



- On n'autorise pas le SSL parce que cela nécessiterait la création d'un certificat via une autorité de certificat (CA).
- Pour l'adresse IP vous pouvez laisser par défaut ou sélectionnez l'adresse IP du serveur FTP et le port 21 c'est le port d'envoi des commandes et aussi pour les réponses du serveur.



- Cliquez « Suivant »
 - Authentification Anonyme : donne accès au contenu public à tout utilisateur en fournissant un compte et un mot de passe anonyme.
 - De base : c'est une méthode d'authentification personnalisé qui requiert à tous les utilisateurs de fournir un compte et un mot de passe Windows valide.



Le serveur FTP est maintenant prêt, on peut dès à présent passer sur la machine d'un utilisateur du domaine pour simuler un test de connexion. On va utiliser notre explorateur Windows Dans l'explorateur, il faut indiquer l'adresse de notre serveur FTP : ftp://172.20.0.14 Pour l'authentification, il faut renseigner le compte de l'utilisateur.