

Private Service Connect 介面

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/psc-interface?hl=zh-tw>

步驟數：16

在這個教學課程中，您會瞭解如何設定及驗證 Private Service Connect 介面。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 事前準備](#)
3. [3. 消費者設定](#)
4. [4. 啟用 IAP](#)
5. [5. 建立消費者 VM 執行個體](#)
6. [6. Private Service Connect 網路連結](#)
7. [7. 設定 Producer](#)
8. [8. 啟用 IAP](#)
9. [9. 建立 Private Service Connect 介面](#)
10. [10. 更新消費者防火牆規則](#)
11. [11. 為 PSC 介面建立 Linux 路由](#)
12. [12. 驗證熊與獅子是否成功連線](#)
13. [13. 驗證熊到老虎的連線是否遭到封鎖](#)
14. [14. 驗證 cosmo 是否成功連線至 Bear](#)
15. [15. 清理](#)
16. [16. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

Private Service Connect 介面

程式碼研究室簡介

subject上次更新時間：3月 27, 2026

account_circle作者：Deepak Michael

1. 簡介

Private Service Connect 介面是一種資源，可讓供應商虛擬私有雲 (VPC) 網路啟動與用戶虛擬私有雲網路中各種目的地的連線。供應商和用戶網路可以位於不同專案和機構中。

如果網路連結接受來自 Private Service Connect 介面的連線，Google Cloud 會從網路連結指定的消費者子網路，為介面分配 IP 位址。消費者和生產者網路已連線，可使用內部 IP 位址通訊。


網路連結與 Private Service Connect 介面之間的連線，類似於 Private Service Connect 端點與服務連結之間的連線，但有兩項主要差異：

- 網路連結可讓供應商網路啟動與消費者網路的連線 (代管服務輸出)，而端點則可讓消費者網路啟動與供應商網路的連線 (代管服務輸入)。
- Private Service Connect 介面連線是可遞移的。也就是說，生產端網路可以與連線至消費端網路的其他網路通訊。

建構項目

在本教學課程中，您將建構完整的 Private Service Connect (PSC) 介面架構，利用 Cloud Firewall 規則允許及拒絕從生產者到消費者運算資源的連線，如圖 1 所示。

圖 1



您會在消費者 VPC 中建立單一 psc-network-attachment，產生下列用途：

1. 建立 Cloud Firewall 規則，允許從「bear」存取「lion」
2. 建立 Cloud Firewall 規則，拒絕從 bear 存取 tiger
3. 建立 Cloud Firewall 規則，允許從 cosmo 存取 bear

注意：本教學課程會根據圖示拓撲提供設定和驗證步驟，請視貴機構的需求修改程序。

課程內容

- 如何建立網路連結
- 生產者如何使用網路連結建立 PSC 介面
- 如何建立從製作人到消費者的通訊
- 如何允許從生產者 VM (bear) 存取消費者 VM (lion)
- 如何封鎖從生產者 VM (bear) 到消費者 VM (tiger) 的存取權
- 如何允許從消費者 VM (cosmo) 存取生產者 VM (bear)

軟硬體需求

- Google Cloud 專案
 - IAM 權限
 - [Compute 網路管理員](#) (roles/compute.networkAdmin)
 - [Compute 執行個體管理員](#) (roles/compute.instanceAdmin)
 - [Compute 安全管理員](#) (roles/compute.securityAdmin)
-

步驟 2 · 約 2 分鐘

2. 事前準備

更新專案以支援教學課程

本教學課程會使用 `$variables`，協助您在 Cloud Shell 中實作 gcloud 設定。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：



```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-NAME]
projectid=YOUR-PROJECT-NAME
echo $projectid
```

步驟 3 · 約 10 分鐘

3. 消費者設定

建立 Consumer VPC

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

□□□

```
gcloud compute networks create consumer-vpc --project=$projectid --subnet-mode=custom
```

建立消費者子網路

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

□□□

```
gcloud compute networks subnets create lion-subnet-1 --project=$projectid --  
range=192.168.20.0/28 --network=consumer-vpc --region=us-central1
```

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks subnets create tiger-subnet-1 --project=$projectid --  
range=192.168.30.0/28 --network=consumer-vpc --region=us-central1
```

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks subnets create cosmo-subnet-1 --project=$projectid --  
range=192.168.40.0/28 --network=consumer-vpc --region=us-central1
```

建立 Private Service Connect 網路連結子網路

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks subnets create intf-subnet --project=$projectid --  
range=192.168.10.0/28 --network=consumer-vpc --region=us-central1
```

Cloud Router 和 NAT 設定

本教學課程使用 Cloud NAT 安裝軟體套件，因為 VM 執行個體沒有公開 IP 位址。Cloud NAT 可讓具有私人 IP 位址的 VM 存取網際網路。

在 Cloud Shell 中建立 Cloud Router。

```
gcloud compute routers create cloud-router-for-nat --network consumer-vpc --region us-  
central1
```

在 Cloud Shell 中建立 NAT 閘道。

```
gcloud compute routers nats create cloud-nat-us-central1 --router=cloud-router-for-nat --  
auto-allocate-nat-external-ips --nat-all-subnet-ip-ranges --region us-central1
```

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 啟用 IAP

如要允許 IAP 連線至您的 VM 執行個體，請根據以下條件建立防火牆規則：

- 套用至所有您希望能透過 IAP 存取的 VM 執行個體。
- 允許來自 IP 範圍 35.235.240.0/20 的輸入流量。這個範圍包含 IAP 用於 TCP 轉送的所有 IP 位址。

在 Cloud Shell 中，建立 IAP 防火牆規則。

```
gcloud compute firewall-rules create ssh-iap-consumer \  
  --network consumer-vpc \  
  --allow tcp:22 \  
  --source-ranges=35.235.240.0/20
```

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 建立消費者 VM 執行個體

在 Cloud Shell 中，建立取名為 lion 的消費者 VM 執行個體。

```
gcloud compute instances create lion \  
  --project=$projectid \  
  --machine-type=e2-micro \  
  --image-family debian-11 \  
  --no-address \  
  --image-project debian-cloud \  
  --zone us-central1-a \  
  --subnet=lion-subnet-1 \  
  --metadata startup-script="#! /bin/bash  
    sudo apt-get update  
    sudo apt-get install tcpdump  
    sudo apt-get install apache2 -y  
    sudo service apache2 restart  
    echo 'Welcome to the lion app server !!' | tee /var/www/html/index.html  
  EOF"
```

在 Cloud Shell 中，建立取用者 VM 執行個體 tiger。

```
gcloud compute instances create tiger \  
  --project=$projectid \  
  --machine-type=e2-micro \  
  --image-family debian-11 \  
  --no-address \  
  --image-project debian-cloud \  
  --zone us-central1-a \  
  --subnet=tiger-subnet-1 \  
  --metadata startup-script="#! /bin/bash  
    sudo apt-get update  
    sudo apt-get install tcpdump  
    sudo apt-get install apache2 -y  
    sudo service apache2 restart  
    echo 'Welcome to the tiger app server !!' | tee /var/www/html/index.html  
  EOF"
```

在 Cloud Shell 中，建立取用者 VM 執行個體 cosmo。

```
gcloud compute instances create cosmo \  
  --project=$projectid \  
  --machine-type=e2-micro \  
  --image-family debian-11 \  
  --no-address \  
  --image-project debian-cloud \  
  --zone us-central1-a \  
  --subnet=cosmo-subnet-1 \  
  --metadata startup-script="#! /bin/bash  
  sudo apt-get update  
  sudo apt-get install tcpdump  
  sudo apt-get install apache2 -y  
  sudo service apache2 restart  
  echo 'Welcome to the cosmo app server !!' | tee /var/www/html/index.html  
  EOF"
```

取得並儲存執行個體的 IP 位址：

在 Cloud Shell 中，對 lion 和 tiger VM 執行個體執行說明。

```
gcloud compute instances describe lion --zone=us-central1-a | grep networkIP:  
  
gcloud compute instances describe tiger --zone=us-central1-a | grep networkIP:  
  
gcloud compute instances describe cosmo --zone=us-central1-a | grep networkIP:
```

步驟 6 · 約 5 分鐘

6. Private Service Connect 網路連結

網路連結是區域資源，代表 Private Service Connect 介面的用戶端。您會將單一子網路與網路連結建立關聯，而生產端會從該子網路將 IP 指派給 Private Service Connect 介面。子網路必須與網路連結位於同一地區。網路連結必須與生產者服務位於相同區域。

建立網路連結

在 Cloud Shell 中建立網路連結。

```
gcloud compute network-attachments create psc-network-attachment \
  --region=us-central1 \
  --connection-preference=ACCEPT_MANUAL \
  --producer-accept-list=$projectid \
  --subnets=intf-subnet
```

列出網路連結

在 Cloud Shell 中列出網路連結。

```
gcloud compute network-attachments list
```

說明網路連結

在 Cloud Shell 中，說明網路附件。

```
gcloud compute network-attachments describe psc-network-attachment --region=us-central1
```

請記下 psc-network-attachment URI，供應商建立 Private Service Connect 介面時會用到。範例如下：

```
user@cloudshell$ gcloud compute network-attachments describe psc-network-attachment --
region=us-central1
connectionPreference: ACCEPT_MANUAL
creationTimestamp: '2023-06-06T20:57:12.623-07:00'
fingerprint: 4Yq6xAfaR00=
id: '3235195049527328503'
kind: compute#networkAttachment
name: psc-network-attachment
network: https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/$projectid/global/networks/consumer-
vpc
producerAcceptLists:
- $projectid
region: https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/$projectid/regions/us-central1
selfLink: https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/$projectid/regions/us-
central1/networkAttachments/psc-network-attachment
subnetworks:
- https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/$projectid/regions/us-
central1/subnetworks/intf-subnet
```

步驟 7 · 約 10 分鐘

7. 設定 Producer

建立供應商虛擬私有雲網路

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks create producer-vpc --project=$projectid --subnet-mode=custom
```

建立生產者子網路

在 Cloud Shell 中，建立用於 psc 介面 vNIC0 的子網路。

```
gcloud compute networks subnets create prod-subnet --project=$projectid --range=10.20.1.0/28  
--network=producer-vpc --region=us-central1
```

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 啟用 IAP

如要允許 IAP 連線至您的 VM 執行個體，請根據以下條件建立防火牆規則：

- 套用至所有您希望能透過 IAP 存取的 VM 執行個體。
- 允許來自 IP 範圍 35.235.240.0/20 的輸入流量。這個範圍包含 IAP 用於 TCP 轉送的所有 IP 位址。

在 Cloud Shell 中，建立 IAP 防火牆規則。

```
gcloud compute firewall-rules create ssh-iap-producer \  
  --network producer-vpc \  
  --allow tcp:22 \  
  --source-ranges=35.235.240.0/20
```

9. 建立 Private Service Connect 介面

Private Service Connect 介面是一種資源，可讓供應商虛擬私有雲 (VPC) 網路啟動與用戶虛擬私有雲網路中各種目的地的連線。供應商和用戶網路可以位於不同專案和機構中。

如果網路連結接受來自 Private Service Connect 介面的連線，Google Cloud 會從網路連結指定的消費者子網路，為介面分配 IP 位址。消費者和生產者網路已連線，可使用內部 IP 位址通訊。

在 Cloud Shell 中，建立 Private Service Connect 介面 (bear)，並插入先前從網路連結說明輸出內容中識別的 **psc-network-attachment URI**。

```
gcloud compute instances create bear --zone us-central1-a --machine-type=f1-micro --can-ip-forward --network-interface subnet=prod-subnet,network=producer-vpc,no-address --network-interface network-attachment=https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/$projectid/regions/us-central1/networkAttachments/psc-network-attachment
```

多重 NIC 驗證

確認 PSC 介面已設定適當的 IP 位址。vNIC0 會使用生產者 prod-subnet (10.20.1.0/28)，vNIC1 則會使用消費者 intf-subnet (192.168.10.0/28)。

```
gcloud compute instances describe bear --zone=us-central1-a | grep networkIP:
```

範例：

```
user$ gcloud compute instances describe bear --zone=us-central1-a | grep networkIP:
networkIP: 10.20.1.2
networkIP: 192.168.10.2
```

10. 更新消費者防火牆規則

建立 Cloud Firewall 規則，允許從 bear 存取 lion

在 Cloud Shell 中，建立優先順序較高的規則，允許從附件子網路 (intf-subnet) 的 IP 位址範圍，輸出至 lion-subnet-1 位址範圍中的目的地。

```
gcloud compute firewall-rules create allow-limited-egress-to-lion \
  --network=consumer-vpc \
  --action=ALLOW \
  --rules=ALL \
  --direction=EGRESS \
  --priority=1000 \
  --source-ranges="192.168.10.0/28" \
  --destination-ranges="192.168.20.0/28" \
  --enable-logging
```

在 Cloud Shell 中，建立允許輸入的規則，覆寫來自 psc-network-attachment 子網路流量的默示拒絕輸入規則。

```
gcloud compute firewall-rules create allow-ingress \
  --network=consumer-vpc \
  --action=ALLOW \
  --rules=ALL \
  --direction=INGRESS \
  --priority=1000 \
  --source-ranges="192.168.10.0/28" \
  --enable-logging
```

建立 Cloud 防火牆規則，拒絕從 bear 存取所有範圍 (包括 tiger)

在 Cloud Shell 中，建立低優先順序規則，拒絕來自網路附件子網路 (intf-subnet) IP 位址範圍的所有輸出流量。

```
gcloud compute firewall-rules create deny-all-egress \
  --network=consumer-vpc \
  --action=DENY \
  --rules=ALL \
  --direction=EGRESS \
  --priority=65534 \
  --source-ranges="192.168.10.0/28" \
  --destination-ranges="0.0.0.0/0" \
  --enable-logging
```

建立 Cloud Firewall 防火牆規則，允許從 cosmo 存取 bear

在 Cloud Shell 中，建立允許輸入的規則，覆寫來自 psc-network-attachment 子網路流量的默示拒絕輸入規則。

```
gcloud compute firewall-rules create vm-subnet-allow-ingress \  
  --network=consumer-vpc \  
  --action=ALLOW \  
  --rules=ALL \  
  --direction=INGRESS \  
  --priority=1000 \  
  --source-ranges="192.168.40.0/28" \  
  --destination-ranges="192.168.10.0/28" \  
  --enable-logging
```

11. 為 PSC 介面建立 Linux 路由

在 PSC 介面執行個體中，設定 Linux 路由，允許生產者與消費者子網路通訊。

找出 Private Service Connect 介面的客體 OS 名稱

如要設定路由，您必須知道 Private Service Connect 介面的客體 OS 名稱，這與 Google Cloud 中的介面名稱不同。

在 Cloud Shell 中開啟新分頁，然後執行下列操作：

```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-NAME]
projectid=YOUR-PROJECT-NAME
echo $projectid
```

使用 Cloud Shell 中的 IAP 登入 psc-interface VM (bear)。

```
gcloud compute ssh bear --project=$projectid --zone=us-central1-a --tunnel-through-iap
```

在 Cloud Shell 中取得 psc-interface 執行個體的 IP 位址

```
ip a
```

範例：

```
user@bear:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1460 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 42:01:0a:14:01:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 10.20.1.2/32 brd 10.20.1.2 scope global dynamic ens4
        valid_lft 85991sec preferred_lft 85991sec
    inet6 fe80::4001:aff:fe14:102/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1460 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 42:01:c0:a8:0a:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s5
    inet 192.168.10.2/32 brd 192.168.10.2 scope global dynamic ens5
        valid_lft 85991sec preferred_lft 85991sec
    inet6 fe80::4001:c0ff:fea8:a02/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

找出 PSC 介面的閘道 IP

在網路介面清單中，找出並儲存與 Private Service Connect 介面 IP 位址相關聯的介面名稱，例如 ens5 (vNIC1)

如要設定路由，您必須知道 Private Service Connect 介面預設閘道的 IP 位址

在 Cloud Shell 中，由於 PSC 介面與 vNIC1 相關聯，因此我們將使用 **1**。

```
curl http://metadata.google.internal/computeMetadata/v1/instance/network-interfaces/1/gateway
-H "Metadata-Flavor: Google" && echo
```

範例會產生預設閘道 192.168.10.1

```
user@bear:~$ curl http://metadata.google.internal/computeMetadata/v1/instance/network-
interfaces/1/gateway -H "Metadata-Flavor: Google" && echo
192.168.10.1
```

為消費者子網路新增路徑

您必須為連線至 Private Service Connect 介面的每個消費者子網路，將路徑新增至 Private Service Connect 介面的預設閘道。這可確保傳往消費者網路的流量會從 Private Service Connect 介面輸出。

在 Bear 執行個體中，將路徑新增至消費者子網路。

```
sudo ip route add 192.168.20.0/28 via 192.168.10.1 dev ens5
sudo ip route add 192.168.30.0/28 via 192.168.10.1 dev ens5
sudo ip route add 192.168.40.0/28 via 192.168.10.1 dev ens5
```

驗證路由表

在 Cloud Shell 中驗證新加入的路由。

```
ip route show
```

Example.

```
user@bear:~$ ip route show
default via 10.20.1.1 dev ens4
10.20.1.0/28 via 10.20.1.1 dev ens4
10.20.1.1 dev ens4 scope link
192.168.10.0/28 via 192.168.10.1 dev ens5
192.168.10.1 dev ens5 scope link
192.168.20.0/28 via 192.168.10.1 dev ens5
192.168.30.0/28 via 192.168.10.1 dev ens5
192.168.40.0/28 via 192.168.10.1 dev ens5
```

12. 驗證熊與獅子是否成功連線

請執行 curl，確認生產者 VM 執行個體 (bear) 可以與消費者執行個體 (lion) 通訊。

從 bear 執行個體對 lion 的 IP 位址執行 curl，該 IP 位址稍早已在教學課程中從 bear 執行個體識別。

```
curl -v <lions IP Address>
```

範例：


```
user@bear:~$ curl -v 192.168.20.2
*   Trying 192.168.20.2:80...
* Connected to 192.168.20.2 (192.168.20.2) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: 192.168.20.2
> User-Agent: curl/7.74.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Tue, 06 Jun 2023 03:53:08 GMT
< Server: Apache/2.4.56 (Debian)
< Last-Modified: Mon, 05 Jun 2023 19:41:26 GMT
< ETag: "1e-5fd6716a1e11b"
< Accept-Ranges: bytes
< Content-Length: 30
< Content-Type: text/html
<
Welcome to lion app server !!
* Connection #0 to host 192.168.20.2 left intact
```

步驟 13 · 約 5 分鐘

13. 驗證熊到老虎的連線是否遭到封鎖


讓我們查看防火牆記錄，確認輸出防火牆規則是否封鎖從 bear 到 tiger 的存取權。

開啟新的 Cloud 控制台工作階段，然後依序前往「Logging」→「Logs Explorer」→ 選取「Show query」



將下列查詢字串貼到搜尋欄位，然後選取「stream」

`jsonPayload.rule_details.reference="network:consumer-vpc/firewall:deny-all-egress"`




從 bear 執行個體對 tiger 的 IP 位址執行 curl，該 IP 位址是您稍早在教學課程中從 bear 執行個體識別出來的。curl 最終會逾時。

```
curl -v <tiger's IP Address>
```

範例：

```
user@bear:~$ curl -v 192.168.30.2
* Trying 192.168.30.2:80...
* connect to 192.168.30.2 port 80 failed: Connection timed out
* Failed to connect to 192.168.30.2 port 80: Connection timed out
* Closing connection 0
curl: (28) Failed to connect to 192.168.30.2 port 80: Connection timed out
```

確認記錄探索器已擷取遭拒絕的防火牆記錄。選取記錄項目並展開巢狀欄位，即可查看中繼資料。



14. 驗證 cosmo 是否成功連線至 Bear

開啟新的 Cloud Shell 分頁，然後更新專案設定。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-NAME]
projectid=YOUR-PROJECT-NAME
echo $projectid
```

在 Cloud Shell 中使用 IAP 登入 cosmo 執行個體。

```
gcloud compute ssh cosmo --project=$projectid --zone=us-central1-a --tunnel-through-iap
```

在 Cloud Shell 中，對 bear 的 IP vNIC1 IP 位址執行 ping，該位址已在本教學課程稍早時識別

```
ping <bears vNIC1 IP Address>
```

範例：

```
user@cosmo:~$ ping 192.168.10.2 -c 5
PING 192.168.10.2 (192.168.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.277 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.288 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.265 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.264 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.366 ms
```

15. 清理

在 Cloud Shell 中刪除教學課程元件。

```
gcloud compute instances delete bear --zone=us-central1-a --quiet

gcloud compute instances delete lion --zone=us-central1-a --quiet

gcloud compute instances delete tiger --zone=us-central1-a --quiet

gcloud compute instances delete cosmo --zone=us-central1-a --quiet

gcloud compute network-attachments delete psc-network-attachment --region=us-central1 --quiet

gcloud compute firewall-rules delete allow-ingress allow-limited-egress-to-lion deny-all-egress ssh-iap-consumer ssh-iap-producer vm-subnet-allow-ingress --quiet

gcloud compute networks subnets delete cosmo-subnet-1 intf-subnet lion-subnet-1 prod-subnet tiger-subnet-1 --region=us-central1 --quiet

gcloud compute routers delete cloud-router-for-nat --region=us-central1 --quiet

gcloud compute networks delete consumer-vpc --quiet

gcloud compute networks delete producer-vpc --quiet
```


步驟 16 · 約 0 分鐘

16. 恭喜

恭喜！您已成功設定並驗證 Private Service Connect 介面，以及消費者和生產者連線，並實作防火牆規則。

您已建立消費者基礎架構，並新增網路附件，讓生產者可以建立多重 NIC VM，以橋接消費者和生產者通訊。您已瞭解如何在消費者虛擬私有雲網路中建立防火牆規則，允許連線至消費者和生產者虛擬私有雲中的執行個體。

Cosmopup 認為教學課程很棒！



後續步驟

查看一些教學課程...

- [使用 Private Service Connect 發布及使用 GKE 服務](#)
- [使用 Private Service Connect 發布及使用服務](#)
- [透過 Private Service Connect 和內部 TCP Proxy 負載平衡器，經由混合式網路連線至地端部署服務](#)

延伸閱讀和影片

- [Private Service Connect 總覽](#)
- [什麼是 Private Service Connect？](#)
- [支援的負載平衡器類型](#)

參考文件

- [內部 HTTP\(S\) 負載平衡器總覽](#)
 - [健康檢查總覽](#)
 - [如何使用 Private Service Connect 發布服務](#)
 - [Private Service Connect - 自動 DNS](#)
-