PLANER TYPU MEANS-ENDS --WPROWADZENIE

ALGORYTMY PLANOWANIA SEKWENCJI AKCJI

Planer sekwencji akcji to algorytm wykonujący następujące zadanie:

Dany jest opis świata obiektów, w którym są możliwe akcje zmieniające stan tego świata. Dla zadanego STANU POCZĄTKOWEGO świata ZAPLANOWAĆ SEKWENCJĘ AKCJI przeprowadzającą rozpatrywany świat obiektów do takiego stanu końcowego, w którym będą spełnione ZADANE CELE.

Stan świata jest zazwyczaj opisywany jako zbiór **SKŁADNIKÓW STANU**, reprezentujących zależności między obiektami zachodzące w danym stanie.


CELE są zależnościami, które mają zachodzić w planowanym stanie końcowym.

Konstrukcja algorytmów planowania sekwencji akcji jest z założenia ogólna--opis świata obiektów nie jest wbudowany w algorytm planowania. Planer do określonego zastosowania składa się więc z implementacji algorytmu planowania oraz opisu świata obiektów.

Algorytm planowania, który jest przedmiotem rozważań w ramach zadania projektowego, będziemy rozpatrywać w zastosowaniu do świata Klocków. Świat klocków to przykładowy prosty świat obiektów, który jest często rozpatrywany jako testowa dziedzina zastosowania algorytmów planowania.

Na następnej stronie przedstawiono przykładowy świat klocków.

Przykładowy świat klocków



Obiekty

W świecie przedstawionym na powyższym schemacie występują dwa rodzaje obiektów:

```
---klocki: b1, b2, b3, b4, b5
---pola: p1, p2, p3, p4
```

Opis stanu Stan świata jest opisywany jako zbiór **SKŁADNIKÓW STANU** reprezentujących **ZALEŻNOŚCI PRZESTRZENNE** w świecie klocków. Są dwa typy zależności przestrzennych:

```
---zależność przestrzenna <klocek> leży_na <obiekt>
---zależność przestrzenna wolne <obiekt>
```

Stan świata przedstawiony na powyższym rysunku można więc opisać następującym zbiorem składników stanu:

```
{ b4 leży_na p1, b1 leży_na b4, b3 leży_na b1, b2 leży_na p3, b5 leży_na b2, wolne b3, wolne b5, wolne p2, wolne p4 }
```

Akcje Rozważamy jeden tylko typ akcji:

```
przenieś <klocek> z miejsca <obiekt> na miejsce <obiekt>
```

Przykładowa akcja możliwa do wykonania w przedstawionym stanie świata:

```
przenieś b3 z miejsca b1 na miejsce b5
```

Cele Cel jest zadanym do osiągnięcia składnikiem stanu. Przykładowy zbiór celów dla planera:

```
{ b1 leży_na b5, b2 leży_na b3, wolne b4, wolne p4 }
```

ALGORYTM PLANOWANIA SEKWENCJI AKCJI METODĄ ŚRODKI-CELE

W naszym przykładzie studialnym, który jest przedmiotem ćwiczenia projektowego, zajmujemy się algorytmem opartym na metodzie znanej jako *metoda analizy " środki-cele " (means-ends analysis*).

Algorytmy planowania sekwencji akcji oparte na tej metodzie konstruują plan od końca: od celów do stanu początkowego. Są to algorytmy rekurencyjne działające w następujący sposób.

W każdym kroku rekurencyjnym algorytm

- --sprawdza, czy w aktualnym zbiorze celów są cele nie spełnione w aktualnym stanie początkowym
- -- jeśli tak, to algorytm określa akcję, która w jednym kroku osiąga jeden wybrany cel spośród celów nie spełnionych
- --sprawdza, czy akcja jest wykonalna w aktualnym stanie
- -- w przypadku gdy nie jest, algorytm przystępuje do budowania planu osiągnięcia takiego stanu świata, w którym wykonanie tej akcji będzie możliwe. Ten stan będzie pewnym stanem pośrednim między stanem początkowym i zamierzonym stanem końcowym.


Rozważamy odmianę planera opartego na metodzie środki-cele, którą będziemy nazywali **wersją podstawową** -- w odróżnieniu od wersji z zastosowaniem metody **regresji celów**, którą się tutaj nie zajmujemy.

Algorytm środki-cele w wersji podstawowej najpierw planuje osiągnięcie takiego stanu pośredniego, w którym będzie możliwe wykonanie akcji osiągającej jeden spośród celów. Po skonstruowaniu planu osiągnięcia wybranego celu planer przystępuje do zaplanowania sekwencji akcji osiągającej pozostałe cele.

Algorytm środki-cele w wersji podstawowej jest więc algorytmem z podwójną rekurencją.

Na następnych stronach szczegółowe omówienie algorytmu

Przedstawiony poniżej schemat ilustruje działanie algorytmu.



Rozpatrujemy działanie planera dla zbioru celów { G1, G2, G3 }. Planer wybiera z zadanego zbioru celów jeden cel, który nie jest już spełniony w stanie początkowym-zakładamy, że planer wybrał cel G1.

Zadanie zaplanowania sekwencji akcji doprowadzającej do stanu, w którym są spełnione wszystkie zadane cele, zostaje podzielone na dwie części:

- zadanie 1. Skonstruowanie planu osiągnięcia stanu--nazwanego "Stan pośredni 2"-w którym będzie spełniony cel G1
- zadanie 2. Skonstruowanie planu przejścia ze stanu pośredniego 2 do stanu końcowego, w którym będą spełnione również pozostałe cele .

Wykonanie zadania 1 przebiega następująco:

- --planer określa, jaka akcja (oznaczona A1) osiąga wybrany cel G1, który ma być spełniony w stanie pośrednim 2. Akcja może nie być w pełni ukonkretniona (patrz przykłady niżej), ponieważ stan pośredni 2 nie jest jeszcze znany. Sposób ukonkretnienia akcji w dalszym przebiegu wykonania algorytmu jest zależny od szczegółowej implementacji.
- --następnie planer określa, jakie zależności przestrzenne muszą zachodzić w stanie bezpośrednio poprzedzającym stan pośredni 2--ten stan jest nazwany "Stan pośredni 1"-aby było możliwe wykonanie wyznaczonej akcji. Zbiór tych zależności stanowi warunek dla akcji. Przyjmujemy przykładowo, że warunek dla akcji A1 tworzą trzy zależności, oznaczone G1.1, G1.2, G13.
- --teraz planer przyjmuje zależności stanowiące warunek akcji
 jako nowy zbiór celów i przystępuje do skonstruowania
 planu przejścia ze stanu początkowego do stanu pośredniego 1,
 w którym te zależności przestrzenne będą spełnione.
 Plan przejścia ze stanu początkowego do stanu pośredniego 1 nazwiemy
 planem pierwszym, skrótowo preplanem. Jeśli wszystkie te zależności zachodzą w stanie początkowym,
 to preplan jest pusty

Po zbudowaniu preplanu planer

- --określa stan pośredni 2, przez zastosowanie akcji A1 do stanu pośredniego 1
- --przystępuje do zadania 2, polegającego na zaplanowaniu sekwencji akcji osiągającej pozostałe cele, G2 i G3: stanem początkowym dla tego zadania planowania jest stan pośredni 2. Plan przejścia ze stanu pośredniego 2 do stanu, w którym będą spełnione wszystkie zadane cele, nazwiemy *planem dalszym,* skrótowo *postplanem*.

Pełny plan składa się z sekwencji akcji tworzącej *preplan*, akcji 1 oraz sekwencji akcji tworzącej *postplan*.

Jak widzimy, algorytm planowania metodą **środki-cele** w wersji podstawowej ma strukturę drzewiastą: w pierwszym poddrzewie rekurencji jest budowany preplan, w drugim poddrzewie rekurencji-postplan.

Na następnych stronach

-- przykłady budowania preplanu

--omówienie przyjętego sposobu ukonkretniania akcji

Przykłady kroku budowy preplanu

Przypadek 1 -- cel typu leży na

Załóżmy, że celem oznaczonym G1 jest zależność przestrzenna

b1 leży_na b5

Akcją A1 osiągającą ten cel będzie akcja

przenieś b1 z miejsca X na miejsce b5

gdzie zmienna **X** reprezentuje obiekt, na którym będzie leżał klocek **b1** w stanie pośrednim 1. Sposób określenia wartości zmiennej **X** zależy od szczegółowej implementacji algorytmu.

Warunkiem dla akcji A1 jest zbiór zależności przestrzennych

{ wolne b1, wolne b5 }

Ten zbiór zależności przestrzennych zostaje przyjęty jako zbiór celów dla następnego kroku rekurencyjnego: planer przystępuje do konstruowania planu osiągnięcia stanu pośredniego 1, w którym te cele będą spełnione. Rekurencyjne planowanie rozpoczyna się od sprawdzenia, czy zależności nie są już spełnione w aktualnym stanie.

Przypadek 2 -- cel typu wolne

Załóżmy, że celem oznaczonym G1 jest zależność przestrzenna

wolne b2

Akcją A1 osiągającą ten cel będzie akcja

przenieś X z miejsca b2 na miejsce Z

gdzie zmienna **X** reprezentuje obiekt, który w aktualnym stanie leży na klocku **b2**, a zmienna **Z** reprezentuje obiekt, na który akcja A1 przeniesie klocek **b2** w stanie pośrednim 1. Sposób określenia wartości zmiennych **X**, **Z** w dalszym przebiegu wykonania algorytmu zależy od szczegółowej implementacji .

Warunkiem dla akcji A1 jest zbiór zależności przestrzennych

{ wolne X}

Ten zbiór zależności przestrzennych (jak widać w tym przypadku jednoelementowy) zostaje przyjęty jako zbiór celów dla następnego kroku rekurencyjnego: planer przystępuje do konstruowania planu osiągnięcia stanu pośredniego 1, w którym ten cel będzie spełniony. Rekurencyjne planowanie rozpoczyna się od sprawdzenia, czy zależność nie jest już spełniona w aktualnym stanie. Jeśli przyjęta implementacja nie ukonkretnia zmiennej X przed przejściem do następnego kroku, to do celu musi być dołączona informacja, że X reprezentuje obiekt, który w aktualnym stanie leży na klocku **b2.**

Sposób ukonkretnienia akcji

W implementacji algorytmu, która jest przedmiotem ćwiczenia, przyjęto następujące rozwiązanie.

Przypadek 1: cel typu <obiekt1> leży_na <obiekt2>

Akcja osiągająca ten cel ma postać:

przenieś <obiekt1> z miejsca Y na miejsce <obiekt2>

Zmienna Y zostanie ukonkretniona po osiągnięciu stanu pośredniego 1, przez zbadanie, na którym obiekcie w tym stanie leży obiekt **<obiekt1>**

Przypadek 2: cel typu wolne <obiekt1>

Akcja osiągająca ten cel ma postać:

przenieś X z miejsca <obiekt1> na miejsce Z

Zmienna **X** reprezentuje obiekt, który w aktualnym stanie leży na obiekcie **<obiekt1>** . Ta informacja zostaje dołączona do celu

wolne X

przekazywanego do następnego kroku rekurencyjnego .

Zmienna **Z** reprezentuje obiekt, na który akcja przeniesie obiekt X w stanie pośrednim 1. Zmienna **Z** zostaje ukonkretniona po osiągnięciu stanu pośredniego 1, przez wybranie obiektu wolnego w tym stanie, różnego od obiektu **X** .