

画面設計書	画面一覧				
画面一覧					
画面分類	画面番号	画面名	機能概要		
A 共通	A-1	ヘッダーメニュー	各画面共通のヘッダーメニュー		
	A-2	エラー	例外発生時に表示		
B ログイン	B-1	ログイン	アカウント名とパスワードで認証		
C アカウント	C-1	アカウント登録	アカウント情報を追加		
	C-2	アカウント変更	ログインしているアカウントのパスワードを編集する		
	C-3	アカウント削除	削除確認を表示してログインしているアカウント情報を削除する		
D グループ	D-1	グループ選択(ホーム画面)	所属グループ一覧を表示後に選択する		
	D-2	グループ作成	グループを追加		
	D-3	グループ削除	削除確認を表示してグループを削除する		
	D-4	グループホーム(管理者画面)	各機能に遷移するボタンを表示		
	D-5	グループホーム			
E グループメンバ	E-1	利用者一覧(管理者画面)	グループに所属している利用者一覧を表示		
	E-2	利用者一覧			
	E-3	利用者追加	グループに利用者を追加する		
	E-4	利用者削除	削除確認を表示して所属グループの利用者を削除する		
F 掲示板	F-1	掲示板	コメント内容を表示		
	F-2	コメント削除	削除確認を表示してコメントを削除する		
G アルバム	G-1	アルバム一覧(管理者画面)	グループ内のアルバム一覧を表示		
	G-2	アルバム一覧			
	G-3	アルバム作成	アルバムを作成する		
	G-4	アルバム削除	削除確認を表示してアルバムを削除する		
H 写真	H-1	写真一覧(管理者画面)	アルバム内の写真一覧を表示		
	H-2	写真一覧			
	H-3	写真削除確認	削除確認を表示して写真を削除する		

画面設計書

画面遷移図

```

graph TD
    A2[A-2 エラー] --> B1[B-1 ログイン]
    C1[C-1 アカウント登録] --> B1
    C1 --> C2[C-2 アカウント変更]
    C2 --> A1[A-1 ヘッダーメニュー]
    A1 --> B1
    A1 --> C3[C-3 アカウント削除]
    C3 --> B1
    D3[D-3 グループ削除] --> B1
    E3[E-3 利用者追加] --> B1
    E4[E-4 利用者削除] --> B1
    E1[E-1 利用者一覧] --> B1
    D1[D-1 グループ選択] --> B1
    D1 --> D2[D-2 グループ作成]
    D2 --> D1
    D1 --> D4[D-4 グループホーム]
    D1 --> D5[D-5 グループホーム]
    D4 --> G1[G-1 アルバム一覧]
    D5 --> G2[G-2 アルバム一覧]
    G1 --> G3[G-3 アルバム作成]
    G1 --> H1[H-1 写真一覧]
    G2 --> G4[G-4 アルバム削除]
    G2 --> H2[H-2 写真一覧]
    F1[F-1 掲示板] --> F2[F-2 コメント削除]
    F1 --> H3[H-3 写真削除]
    H1 --> H3
    H2 --> H3
    A2 --> A1
    A1 --> B1
    C3 --> A1
    C3 --> B1
    D3 --> B1
    E3 --> B1
    E4 --> B1
    E1 --> B1
    D1 --> B1
    D1 --> D2
    D2 --> D1
    D1 --> D4
    D1 --> D5
    D4 --> G1
    D5 --> G2
    G1 --> G3
    G1 --> H1
    G2 --> G4
    G2 --> H2
    F1 --> F2
    F1 --> H3
    H1 --> H3
    H2 --> H3
    A2 --> A1
    A1 --> B1
    C3 --> A1
    C3 --> B1
    D3 --> B1
    E3 --> B1
    E4 --> B1
    E1 --> B1
    D1 --> B1
    D1 --> D2
    D2 --> D1
    D1 --> D4
    D1 --> D5
    D4 --> G1
    D5 --> G2
    G1 --> G3
    G1 --> H1
    G2 --> G4
    G2 --> H2
    F1 --> F2
    F1 --> H3
    H1 --> H3
    H2 --> H3
  
```

※各画面でエラー発生時にA-2に遷移

※パスワード変更するとログアウトする

※ログアウト後はB-1に遷移

※アカウント削除するとB-1に遷移

画面設計書	画面イメージ	A-1 ヘッダーメニュー		
<b>共有写真アプリ</b>	<a href="#">パスワード変更</a>	<a href="#">アカウント削除</a>	<a href="#">アカウント名</a>	<a href="#">ログアウト</a>

画面設計書	画面イメージ	A-1
		ヘッダーメニュー

## 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
テキスト表示	アプリ名		<input type="radio"/>			アプリ名を表示
	アカウント名		<input type="radio"/>			ログイン中のアカウント名を表示
入力フォーム	パスワード変更ボタン				<input type="radio"/>	C-2 アカウント変更画面に遷移
	アカウント削除ボタン				<input type="radio"/>	C-3 アカウント削除画面に遷移
	ログアウトボタン				<input type="radio"/>	ログアウト後、B-1 ログイン画面に遷移

## 備考

※ A-2 ,B-1, C-1 の各画面はアプリ名だけを表示

画面設計書

画面イメージ

A-2

エラー

エラーが発生しました。

ログイン画面に戻る

画面設計書	画面イメージ	A-2
		エラー

### 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
エラー表示	エラーメッセージ		○			エラーメッセージを赤色で表示
入力フォーム	ログイン画面に戻るボタン				○	B-1 ログイン画面に遷移

画面設計書

画面イメージ

B-1

ログイン

エラーメッセージを表示

アカウント名

パスワード

ログイン

アカウント登録

画面設計書	画面イメージ	B-1 ログイン
-------	--------	-------------

### 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
エラー表示	エラーメッセージ		<input checked="" type="radio"/>			認証失敗時のエラーメッセージを赤色で表示
入力フォーム	アカウント名	<input checked="" type="radio"/>				テキスト入力
	パスワード	<input checked="" type="radio"/>				パスワード入力
	ログインボタン				<input checked="" type="radio"/>	ログイン処理を行い、D-1 グループ選択画面に遷移
	アカウント登録ボタン				<input checked="" type="radio"/>	C-1 アカウント登録画面に遷移

### 入力チェック

タイミング	項目	チェック内容
ログインボタン押下時	アカウント名,パスワード	アカウント名とパスワードで認証を行う,入力されている

### 備考

※ 未ログインの場合はログイン画面を表示する

画面設計書	画面イメージ	C-1 アカウント登録
-------	--------	----------------

アカウント名

[エラーメッセージを表示](#)

パスワード

[エラーメッセージを表示](#)

メールアドレス

[エラーメッセージを表示](#)

画面設計書	画面イメージ	C-1
		アカウント登録

### 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
エラー表示	エラーメッセージ		<input checked="" type="radio"/>			アカウント登録失敗時のエラーメッセージを赤色で表示
入力フォーム	アカウント名	<input checked="" type="radio"/>				テキスト入力
	パスワード	<input checked="" type="radio"/>				パスワード入力
	メールアドレス	<input checked="" type="radio"/>				メールアドレス入力
	登録ボタン				<input checked="" type="radio"/>	アカウント登録に成功するとB-1 ログイン画面に遷移
	キャンセル				<input checked="" type="radio"/>	B-1 ログイン画面に遷移

### 入力チェック

タイミング	項目	チェック内容
登録ボタン押下時	アカウント名	20文字以内である,登録済のアカウント名と重複していない,入力されている
	パスワード	半角英数字のみ,8文字以上12文字以下,入力されている
	メールアドレス	メールアドレスの形式であること,登録済のアドレスと重複していない,入力されている

画面設計書	画面イメージ	C-2 アカウント変更
-------	--------	----------------

パスワードを変更します、よろしいですか？

パスワード

エラーメッセージを表示

画面設計書	画面イメージ	C-2
		アカウント変更

### 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
エラー表示	エラーメッセージ		<input checked="" type="radio"/>			パスワード変更失敗時のエラーメッセージを赤色で表示
入力フォーム	パスワード		<input checked="" type="radio"/>			パスワード入力
	変更ボタン				<input checked="" type="radio"/>	パスワード変更に成功するとB-1 ログイン画面に遷移
	グループ選択に戻る				<input checked="" type="radio"/>	D-1 グループ選択画面に遷移

### 入力チェック

タイミング	項目	チェック内容
変更ボタン押下時	パスワード	半角英数字のみ,8文字以上12文字以下,入力されている

### 備考

※ パスワードを変更するとログアウトする

画面設計書	画面イメージ	C-3 アカウント削除
-------	--------	----------------

ログイン中のアカウント情報を削除します、よろしいですか？

作成したグループがある場合すべて削除してください。

エラーメッセージを表示

グループ選択に戻る

削除

画面設計書	画面イメージ	C-3
		アカウント削除

### 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
エラー表示	エラーメッセージ		<input type="radio"/>			アカウント削除失敗時のエラーメッセージを赤色で表示
入力フォーム	削除ボタン				<input type="radio"/>	アカウント削除に成功するとB-1 ログイン画面に遷移
	グループ選択に戻る				<input type="radio"/>	D-1 グループ選択画面に遷移

### 備考

※ ユーザ自身が作成したグループを削除しないとアカウントの削除を実行できない

画面設計書	画面イメージ	D-1 グループ選択(ホーム画面)
-------	--------	----------------------

**グループ作成**

グループを選択してください。

- グループ1
- グループ2
- グループ3

**グループを開く**

画面設計書	画面イメージ	D-1
		グループ選択(ホーム画面)

### 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
入力フォーム	グループ作成ボタン				<input type="radio"/>	D-2 グループ作成画面に遷移
	グループを開くボタン				<input type="radio"/>	D-4 または D-5 グループホーム画面に遷移
グループ選択	(グループ選択共通)					グループ名とラジオボタンは列で紐づいている
	グループ名		<input checked="" type="radio"/>			参加しているグループ名一覧を表示する
	ラジオボタン				<input type="radio"/>	複数あるグループ名のラジオボタンを一つだけ選択できる

### 備考

※ グループが一つもない場合、グループを開くボタンを表示しない

画面設計書	画面イメージ	D-2 グループ作成
-------	--------	---------------

グループ名を入力してください。

グループ名

エラーメッセージを表示

キャンセル

作成

画面設計書	画面イメージ	D-2
		グループ作成

### 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
エラー表示	エラーメッセージ		○			グループ名作成失敗時のエラーメッセージを赤色で表示
入力フォーム	グループ名	○				グループ名を入力する
	作成ボタン				○	グループ作成に成功するとD-1 グループ選択画面に遷移
	キャンセルボタン				○	D-1 グループ選択画面に遷移

### 入力チェック

タイミング	項目	チェック内容
作成ボタン押下時	グループ名	20文字以内である,登録済のグループ名と重複していない,入力されている

画面設計書	画面イメージ	D-3 グループ削除
-------	--------	---------------

このグループを削除します、よろしいですか？

グループ名を表示

キャンセル

削除

画面設計書	画面イメージ	D-3
		グループ削除

### 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
テキスト表示	グループ名		<input type="radio"/>			選択されたグループ名を表示
入力フォーム	削除ボタン			<input type="radio"/>		選択されたグループを削除後、D-1 グループ選択画面に遷移
	キャンセルボタン			<input type="radio"/>		D-4 グループホーム画面に遷移

グループ名を表示

グループ選択に戻る

あなたは管理者です

利用者一覧を表示する

アルバムを使用する

掲示板を使用する

グループを削除する

画面設計書	画面イメージ	D-4 グループホーム(管理者画面)
-------	--------	-----------------------

### 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
テキスト表示	グループ名		<input checked="" type="radio"/>			グループ名を表示
入力フォーム	グループ選択に戻るボタン			<input checked="" type="radio"/>		D-1 グループ選択画面に遷移
	利用者一覧を表示するボタン			<input checked="" type="radio"/>		E-1 利用者一覧画面に遷移
	アルバムを使用するボタン			<input checked="" type="radio"/>		G-1 アルバム一覧画面に遷移
	掲示板を使用するボタン			<input checked="" type="radio"/>		F-1 掲示板画面に遷移
	グループを削除するボタン			<input checked="" type="radio"/>		D-3 グループ削除画面に遷移

### 備考

※ グループの管理者である情報をテキストで表示

画面設計書

画面イメージ

D-5

グループホーム

グループ名を表示

グループ選択に戻る

利用者一覧を表示する

アルバムを使用する

掲示板を使用する

画面設計書	画面イメージ	D-5
		グループホーム

### 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
テキスト表示	グループ名	<input checked="" type="radio"/>				グループ名を表示
入力フォーム	グループ選択に戻るボタン			<input checked="" type="radio"/>		D-1 グループ選択画面に遷移
	利用者一覧を表示するボタン			<input checked="" type="radio"/>		E-2 利用者一覧画面に遷移
	アルバムを使用するボタン			<input checked="" type="radio"/>		G-2 アルバム一覧画面に遷移
	掲示板を使用するボタン			<input checked="" type="radio"/>		F-1 掲示板画面に遷移

画面設計書

画面イメージ

E-1  
利用者一覧(管理者画面)

### グループ名を表示

戻る

利用者を追加する

### 利用者一覧

アカウント名1 削除

アカウント名2 削除

unknown 削除

アカウント名4 削除

画面設計書	画面イメージ	E-1
		利用者一覧(管理者画面)

### 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
テキスト表示	グループ名		<input checked="" type="radio"/>			グループ名を表示
	利用者一覧		<input checked="" type="radio"/>			グループ所属利用者を一覧表示
入力フォーム	利用者を追加するボタン				<input checked="" type="radio"/>	E-3 利用者追加画面に遷移
	削除ボタン				<input checked="" type="radio"/>	E-4 利用者削除画面に遷移
	戻るボタン				<input checked="" type="radio"/>	D-4 グループホーム画面に遷移

### 備考

※ 利用者のアカウント情報がNullの場合アカウント名をunknownと表示する

画面設計書	画面イメージ	E-2 利用者一覧
-------	--------	--------------

**グループ名を表示**

[戻る](#)

**利用者一覧**

管理者 : アカウント名1  
アカウント名2  
unknown  
アカウント名4

画面設計書	画面イメージ	E-2
		利用者一覧

### 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
テキスト表示	グループ名	<input type="radio"/>				グループ名を表示
	利用者一覧	<input type="radio"/>				グループ所属利用者を一覧表示
	管理者アカウント名	<input type="radio"/>				一覧表示の上部にグループの管理者アカウント名を表示
入力フォーム	戻るボタン				<input checked="" type="radio"/>	D-5 グループホーム画面に遷移

### 備考

※ 利用者のアカウント情報がNullの場合アカウント名をunknownと表示する

※ グループ管理者アカウント名の列に管理者である情報を青色で表示する

追加したい利用者のメールアドレスを入力してください。

メールアドレス

エラーメッセージを表示

キャンセル

追加

画面設計書	画面イメージ	E-3 利用者追加
-------	--------	--------------

### 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
エラー表示	エラーメッセージ		○			利用者追加失敗時のエラーメッセージを赤色で表示
入力フォーム	メールアドレス	○				テキスト入力
	追加ボタン				○	利用者追加に成功するとE-1 利用者一覧画面に遷移
	キャンセルボタン				○	E-1 利用者一覧画面に遷移

### 入力チェック

タイミング	項目	チェック内容
追加ボタン押下時	メールアドレス	メールアドレスの形式である,追加するアドレスがアカウント登録されていること,追加済の同じグループのメンバのアドレスと重複していないこと,入力されている

画面設計書

画面イメージ

E-4

利用者削除

このグループから削除します、よろしいですか？

アカウント名を表示

キャンセル

削除

画面設計書	画面イメージ	E-4
		利用者削除

### 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
テキスト表示	アカウント名		○			選択されたアカウント名を表示
入力フォーム	削除ボタン				○	アカウントを削除後、E-1 利用者一覧画面に遷移
	キャンセルボタン				○	E-1 利用者一覧画面に遷移

### 備考

※ アカウント情報がNullの場合アカウント名をunknownと表示する

## グループ名を表示

## 掲示板

 

## エラーメッセージを表示

4.▼アカウント名A yyyy-MM-dd HH:MM:SS

入力されたテキスト

3.▼unknown yyyy-MM-dd HH:MM:SS

入力されたテキスト

2.▼アカウント名B yyyy-MM-dd HH:MM:SS

入力されたテキスト

1.▼アカウント名A yyyy-MM-dd HH:MM:SS

入力されたテキスト

画面設計書	画面イメージ	F-1 掲示板
-------	--------	------------

### 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
エラー表示	エラーメッセージ		<input type="radio"/>			コメント追加時に文字数制限を越えるとエラーメッセージを赤色で表示
テキスト表示	グループ名		<input type="radio"/>			グループ名を表示
入力フォーム	コメント	<input type="radio"/>				テキスト入力
	コメントボタン				<input type="radio"/>	テキストを追加
	戻る				<input type="radio"/>	D-4 または D-5 グループホーム画面に遷移
一覧	(一覧共通)					テキスト追加日時の新しい順で一覧を表示
	追加番号		<input type="radio"/>			テキスト追加時にcommentsテーブルのIDを表示
	アカウント名		<input type="radio"/>			コメントボタンを押下した利用者のアカウント名を表示
	追加日時		<input type="radio"/>			コメントボタンを押下した日時をyyyy-MM-dd HH:MM:SS形式で表示
	コメント内容		<input type="radio"/>			テキストに入力された内容を表示
	削除ボタン				<input type="radio"/>	F-2 コメント削除画面に遷移

### 入力チェック

タイミング	項目	チェック内容
コメントボタン押下時	コメント	50文字以内である,入力されている

### 備考

※ 一覧表示の投稿者で、アカウント情報がNullの場合アカウント名をunknownと表示する

※ 自身が追加したコメント以外は、削除ボタンを表示しない

画面設計書	画面イメージ	F-2 コメント削除
<p>このコメントを削除します、よろしいですか？</p> <p>コメント内容を表示</p> <p><input type="button" value="キャンセル"/> <input type="button" value="削除"/></p>		

画面設計書	画面イメージ	F-2
		コメント削除

### 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
テキスト表示	コメント		<input type="radio"/>			選択されたコメント内容を表示
入力フォーム	削除ボタン			<input type="radio"/>		コメント内容を削除後、F-1 掲示板画面に遷移
	キャンセルボタン				<input type="radio"/>	F-1 掲示板画面に遷移

**グループ名を表示****戻る****アルバムを作成する****アルバムを選択してください。**

- アルバム1 **削除**
- アルバム2 **削除**
- アルバム3 **削除**

**アルバムを開く**

画面設計書	画面イメージ	G-1
		アルバム一覧(管理者画面)

### 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
テキスト表示	グループ名		○			グループ名を表示
アルバム選択	(アルバム選択共通)					アルバム名とラジオボタンは列で紐づいている
	アルバム名		○			作成したアルバム一覧を表示する
	ラジオボタン			○		複数あるアルバム名のラジオボタンを一つだけ選択できる
	削除ボタン			○		G-4 アルバム削除画面に遷移
入力フォーム	戻るボタン			○		D-4 グループホーム画面に遷移
	アルバムを作成するボタン			○		G-3 アルバム作成画面に遷移
	アルバムを開くボタン			○		アルバム選択後、H-1 写真一覧画面に遷移

### 備考

※ アルバムが作成していない場合、アルバムを開くボタンを表示しない

グループ名を表示

戻る

アルバムを選択してください。

- アルバム1
- アルバム2
- アルバム3

アルバムを開く

画面設計書	画面イメージ	G-2
		アルバム一覧

### 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
テキスト表示	グループ名		○			グループ名を表示
アルバム選択	(アルバム選択共通)					アルバム名とラジオボタンは列で紐づいている
	アルバム名		○			作成したアルバム一覧を表示する
	ラジオボタン				○	複数あるアルバム名のラジオボタンを一つだけ選択できる
入力フォーム	戻るボタン				○	D-5 グループホーム画面に遷移
	アルバムを開くボタン				○	アルバム選択後、H-2 写真一覧画面に遷移

### 備考

※ アルバムが作成されていない場合、アルバムを開くボタンを表示しない

画面設計書	画面イメージ	G-3 アルバム作成
-------	--------	---------------

アルバム名を入力してください。

アルバム名

エラーメッセージを表示

画面設計書	画面イメージ	G-3
		アルバム作成

### 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
エラー表示	エラーメッセージ		○			アルバム作成失敗時のエラーメッセージを赤色で表示
入力フォーム	アルバム名	○				テキスト入力
	作成ボタン				○	アルバム作成に成功するとG-1 アルバム一覧画面に遷移
	キャンセルボタン				○	G-1 アルバム一覧画面に遷移

### 入力チェック

タイミング	項目	チェック内容
作成ボタン押下時	アルバム名	20文字以内である,入力されている

画面設計書	画面イメージ	G-4 アルバム削除
<p>このアルバムを削除します、よろしいですか？</p> <p>アルバム名を表示</p> <p><input type="button" value="キャンセル"/> <input type="button" value="削除"/></p>		

画面設計書	画面イメージ	G-4
		アルバム削除

### 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
テキスト表示	アルバム名		<input type="radio"/>			選択されたアルバム名を表示
入力フォーム	削除ボタン				<input type="radio"/>	アルバムを削除後、G-1 アルバム一覧画面に遷移
	キャンセルボタン				<input type="radio"/>	G-1 アルバム一覧画面に遷移

**グループ名を表示**

[戻る](#)

**アルバム名を表示**

[写真を追加する](#)

▼アカウント名を表示	▼アカウント名を表示	▼アカウント名を表示	▼アカウント名を表示	▼アカウント名を表示
 yyyy-MM-dd HH:MM:SS <a href="#">保存</a> <a href="#">削除</a>	 yyyy-MM-dd HH:MM:SS <a href="#">保存</a> <a href="#">削除</a>	 yyyy-MM-dd HH:MM:SS <a href="#">保存</a> <a href="#">削除</a>	 yyyy-MM-dd HH:MM:SS <a href="#">保存</a> <a href="#">削除</a>	 yyyy-MM-dd HH:MM:SS <a href="#">保存</a> <a href="#">削除</a>
 yyyy-MM-dd HH:MM:SS <a href="#">保存</a> <a href="#">削除</a>	 yyyy-MM-dd HH:MM:SS <a href="#">保存</a> <a href="#">削除</a>	 yyyy-MM-dd HH:MM:SS <a href="#">保存</a> <a href="#">削除</a>		

画面設計書	画面イメージ	H-1
		写真一覧(管理者画面)

## 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
テキスト表示	グループ名		<input type="radio"/>			グループ名を表示
	アルバム名		<input type="radio"/>			アルバム名を表示
入力フォーム	戻るボタン			<input type="radio"/>		G-1 アルバム一覧画面に遷移
	写真を追加するボタン			<input type="radio"/>		アルバムに写真を追加する
一覧	(一覧共通)					写真追加日時の新しい順で一覧を表示
	写真		<input type="radio"/>			追加された写真を表示
	アカウント名		<input type="radio"/>			写真を追加したアカウント名を表示
	追加日時		<input type="radio"/>			写真を追加した追加日時を表示
	保存ボタン			<input type="radio"/>		端末に写真をダウンロードする
	削除ボタン			<input type="radio"/>		H-3 写真削除画面に遷移

## グループ名を表示

[戻る](#)

## アルバム名を表示

[写真を追加する](#)

▼アカウント名A



yyyy-MM-dd HH:MM:SS

[保存](#) [削除](#)

▼アカウント名B



yyyy-MM-dd HH:MM:SS

[保存](#)

▼アカウント名B



yyyy-MM-dd HH:MM:SS

[保存](#)

▼アカウント名B



yyyy-MM-dd HH:MM:SS

[保存](#)

▼アカウント名B



yyyy-MM-dd HH:MM:SS

[保存](#)

▼アカウント名C



yyyy-MM-dd HH:MM:SS

[保存](#)

▼アカウント名C



yyyy-MM-dd HH:MM:SS

[保存](#)

▼アカウント名A



yyyy-MM-dd HH:MM:SS

[保存](#) [削除](#)

画面設計書	画面イメージ	H-2
		写真一覧

## 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
テキスト表示	グループ名		<input checked="" type="radio"/>			グループ名を表示
	アルバム名		<input checked="" type="radio"/>			アルバム名を表示
入力フォーム	戻るボタン			<input checked="" type="radio"/>		G-2 アルバム一覧画面に遷移
	写真を追加するボタン			<input checked="" type="radio"/>		アルバムに写真を追加する
一覧	(一覧共通)					写真追加日時の新しい順で一覧を表示
	写真		<input checked="" type="radio"/>			追加された写真を表示
	アカウント名		<input checked="" type="radio"/>			写真を追加したアカウント名を表示
	追加日時		<input checked="" type="radio"/>			写真の追加日時を表示
	保存ボタン			<input checked="" type="radio"/>		端末に写真をダウンロードする
	削除ボタン			<input checked="" type="radio"/>		H-3 写真削除画面に遷移

## 備考

※ 自身が追加した写真以外は、削除ボタンを表示しない

画面設計書	画面イメージ	H-3 写真削除
-------	--------	-------------

この写真を削除します、よろしいですか？

写真を表示

キャンセル

削除

画面設計書	画面イメージ	H-3
		写真削除

### 画面表示

分類	項目	種類				機能
		入力	表示	非表示	ボタン	
画像表示	写真		<input type="radio"/>			選択された写真を表示
入力フォーム	削除ボタン			<input type="radio"/>		選択された写真を削除後、H-1 または H-2 写真一覧画面に遷移
	キャンセルボタン			<input type="radio"/>		H-1 または H-2 写真一覧画面に遷移