Ubuntu配置java与nginx

2023年9月19日 18:38

1. 安装java:

sudo apt update apt install openjdk-11-jre-headless

2. 安装nginx:

sudo apt-get install nginx

3. nginx配置:

3.1 服务器配置

- § /etc/nginx: nginx配置文件目录。所有的nginx配置文件都在这里。
- § /etc/nginx/nginx.conf: Nginx的主配置文件. 可以修改他来改变nginx的全局配置。
- § /etc/nginx/sites-available/: 这个目录存储每一个网站的"server blocks"。nginx通常不会使用这些配置,除非它们陪连接到 sites-enabled 目录 (see below)。一般所有的server block 配置都在这个目录中设置,然后软连接到别的目录。
- § /etc/nginx/sites-enabled/: 这个目录存储生效的 "server blocks" 配置. 通常,这个配置都是链接到 sites-available目录中的配置文件
- § /etc/nginx/snippets: 这个目录主要可以包含在其它nginx配置文件中的配置片段。重复的配置都可以重构为配置片段。

3.2 日志文件

/var/log/nginx/access.log: 每一个访问请求都会记录在这个文件中,除非你做了其它设置。/var/log/nginx/error.log: 任何Nginx的错误信息都会记录到这个文件中。

3.3 修改配置文件


```
user www-data;
worker_processes auto;
pid /run/nginx.pid;
include\ /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;
events {
     worker_connections 768;
     # multi_accept on;
http {
     # Basic Settings
     sendfile on;
      tcp_nopush on;
      tcp_nodelay on;
      keepalive_timeout 65;
      types_hash_max_size 2048;
      # server_tokens off;
      # server_names_hash_bucket_size 64;
      # server_name_in_redirect off;
      include /etc/nginx/mime.types;
      default_type application/octet-stream;
      ##
     # SSL Settings
      # ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3; # Dropping SSLv3, ref: POODLE
      # ssl_prefer_server_ciphers on;
     # Logging Settings
      access_log /var/log/nginx/access.log;
      error_log /var/log/nginx/error.log;
      # Gzip Settings
      gzip on;
      # gzip_vary on;
      # gzip_proxied any;
      # gzip_comp_level 6;
     # gzip_buffers 16 8k;
      # gzip_http_version 1.1;
```

gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;


```
# Virtual Host Configs
     # include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
     # include /etc/nginx/sites-enabled/*;
     server {
       listen
               8080;
       server_name localhost;
       add_header Access-Control-Allow-Origin *;
       add_header Access-Control-Allow-Methods 'GET,POST';
       add_header Access-Control-Allow-Headers 'DNT,X-Mx-ReqToken,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization';
       #charset koi8-r;
       #access_log logs/host.access.log main;
       location / {
         root /home/iocr/dist/;
        index index.html index.htm;
       }
     }
}
```

4. 修改java 后端配置文件 application-linux.yml

4.1 修改模型路径



4.2 更新IP地址(用于生成excel地址)



5. 运行java

nohup java -Dfile.encoding=utf-8 -jar ocr_backend-0.23.0.jar > log.txt 2>&1 &

- 6. 前端
 - 6.1 前端配置: 更新后端的ip地址



6.2 运行前端程序

安装node modules:

npm install

运行前端程序:

npm run dev

构建部署包:

npm run build:prod

5. nginx 启动

sudo systemctl reload nginx sudo systemctl restart nginx

Nginx 常用命令:

停止nginx:

sudo systemctl stop nginx

启动nginx:

sudo systemctl start nginx

重启nginx:

sudo systemctl restart nginx

修改配置文件后,平滑加载配置命令(不会断开用户访问):

sudo systemctl reload nginx

默认,nginx是随着系统启动的时候自动运行。如果你不想开机启动,那么你可以禁止nginx开机启动:

sudo systemctl disable nginx

重新配置nginx开机自动启动:

sudo systemctl enable nginx