



本开发教程基于本源量子的Qpanda框架的python版 – PyQPanda 编写。

- 一种功能齐全,运行高效的量子软件开发工具包
- QPanda 2是由本源量子开发的开源量子计算框架,它可以用于构建、运行和优化量子算法。
- QPanda 2作为本源量子计算系列软件的基础库,为OriginIR、Qurator、量子计算服务提供核心部件。

QPanda使用文档:

https://pyqpanda-toturial.readthedocs.io/zh/latest/index.html





系统配置

pyqpanda是以C++为宿主语言,其对系统的环境要求如下:

software	version
GCC	>= 5.4.0
Python	>= 3.6.0 (建议3.8以支持VQNet)

安装 pyqpanda

pip install pyqpanda





QPanda 中与量子计算相关的对象类型:

- QGate(量子逻辑门)
- Measure(测量)
- ClassicalProg(经典程序)
- QCircuit(量子线路)、
- Qif(量子条件判断程序)
- QWhile(量子循环程序)
- QProg(量子程序)

QPanda 把所有的量子逻辑门封装为API向用户提供使用,并可获得QGate类型的返回值。比如,您想要使用Hadamard门,就可以通过如下方式获得:

from pyqpanda import *
import numpy as np
init(QMachineType.CPU)
qubits = qAlloc_many(4)
h = H(qubits[0])



QPanda 常用对象

在QPanda2中,QProg是量子编程的一个容器类,是一个量子程序的最高单位。它也是QNode中的一种,初始化一个QProg对象有以下两种:

```
prog = QProg()
或:
prog = create_empty_qprog()
```

你可以通过如下方式向QProg尾部填充节点,在这里pyqpanda重载了 << 运算符作为插入量子线路的方法:

```
cir << node
```

QNode的类型有QGate, QPorg, QIf, Measure等等, QProg支持插入所有类型的QNode。

还可以由已有的QNode节点来构建量子程序,如:

```
qubit = qAlloc()
gate = H(qubit)
prog = QProg(gate)
```

0 classes.py

```
from pyqpanda import *
if name == " main ":
 init(QMachineType.CPU)
 qubits = qAlloc many(4)
 cbits = cAlloc many(4)
 prog = QProg()
 # 构建量子程序
     prog << H(qubits[0]) \
    << X(qubits[1]) \
    << iSWAP(qubits[0], qubits[1]) \
    << CNOT(qubits[1], qubits[2]) \
    << H(qubits[3]) \
    << measure all(qubits, cbits)
 # 量子程序运行1000次,并返回测量结果
     result = run with configuration(prog, cbits, 1000)
 #打印量子态在多次运行结果中出现的次数
     print(result)
     finalize()
```

单比特量子逻辑门



1. 支持的不含角度的单门有:

qubits = qAlloc many(4) h = H(qubits[0])

其中参数为目标比特,返回值为量子逻辑门











X1

2. 支持的单门带有一个旋转角度的逻辑门有:

rx = RX(qubits[0], np.pi/3)

第一个参数为目标比特 第二个参数为旋转角度

RX







3. 其它支持的单比特逻辑门有:

U2(qubit, phi, lambda) 有两个角度 u2 = U2(qubits[0], np.pi, np.pi/2)

U3(qubit, theta, phi, lambda) 有三个角度 u3 = U3(qubits[0], np.pi, np.pi/2, np.pi/4)

U4(qubit, alpha, beta, gamma, delta) 有四个角度 u4 = U4(qubits[0], np.pi, np.pi/2, np.pi/4, np.pi/2) U2

U3





两比特量子逻辑门的使用和单比特量子逻辑门的用法相似,只不过是输入的参数不同,例如CNOT门:

cnot = CNOT(qubits[0], qubits[1]) 第一个参数为控制比特 第二个参数为目标比特。

注:两个比特不能相同

1. 支持的双门不含角度的逻辑门有:

CNOT

CZ

SWAP

iSWAP

SqiSWAP

2.支持的双门含旋转角度的逻辑门有:

CR

CU

CP

例如CR门:

cr = CR(qubits[0], qubits[1], np.pi)

第一个参数为控制比特, 第二个参数为目标比特, 第三个参数为旋转角度。

例如CU门:

CU(control, target, alpha, beta, gamma, delta) 有四个角度 cu = CU(qubits[0], qubits[1], np.pi,np.pi/2,np.pi/3,np.pi/4)

三量子比特逻辑门



获得三量子逻辑门 Toffoli 的方式:

toffoli = Toffoli(qubits[0], qubits[1], qubits[2])

Toffoli

三比特量子逻辑门Toffoli实际上是CCNOT门,前两个参数是控制比特,最后一个参数是目标比特。

pyqpanda还支持在量子逻辑门中添加量子比特数组操作,即将该数组中的所有量子比特赋予同一种逻辑门运算,举个使用单门H的例子:

这里返回的是一个量子线路 circuit = H(Qvec);





所有的量子逻辑门都是酉矩阵,那么您也可以对量子逻辑门做**转置共轭操作**,获得一个量子逻辑门 dagger 之后的量子逻辑门可以用下面的方法:

```
rx_dagger = RX(qubits[0], np.pi).dagger()

或:
rx_dagger = RX(qubits[0], np.pi)
rx_dagger.set_dagger(true)
```

可以为量子逻辑门添加控制比特,获得一个量子逻辑门 control 之后的量子逻辑门可以用下面的方法:

```
qvec = [qubits[0], qubits[1]]
rx_control = RX(qubits[2], np.pi).control(qvec)
或:
```

```
qvec = [qubits[0], qubits[1]]
rx_control = RX(qubits[2], np.pi)
rx_control.set_control(qvec)
```

1_interface.py

```
from pyqpanda import *
if __name__ == "__main___":
 init(QMachineType.CPU)
 qubits = qAlloc many(3)
 control qubits = [qubits[0], qubits[1]]
 prog = create empty qprog()
 #构建量子程序
 prog << H(qubits) \
      << H(qubits[0]).dagger() \
      << X(qubits[2]).control(control qubits)
 #对量子程序进行概率测量
 result = prob run dict(prog, qubits, -1)
 #打印测量结果
 print(result)
 finalize()
```





在量子程序中我们需要对某个量子比特做测量操作,并把测量结果存储到经典寄存器上,可以通过下面的方式获得一个测量对象:

measure = Measure(qubit, cbit)

第一个是测量比特,第二个是经典寄存器。

如果想测量所有的量子比特并将其存储到对应的经典寄存器上,可以如下操作:

measureprog = measure_all(qubits, cbits);

其中qubits的类型是 QVec , cbits的类型是 ClassicalCondition list。

在得到含有量子测量的程序后,我们可以调用 directly_run 或 run_with_configuration 来得到量子程序的测量结果。

run_with_configuration 的功能是统计量子程序多次运行的测量结果。

2_ measure.py

```
from pygpanda import *
if name == "__main__":
 init(QMachineType.CPU)
 qubits = qAlloc many(4)
 cbits = cAlloc many(4)
 # 构建量子程序
     prog = QProg()
 prog << H(qubits[0])\</pre>
    << H(qubits[1])\
    << H(qubits[2])\
    << H(qubits[3])\
    << measure all(qubits, cbits)
 #量子程序运行1000次,并返回测量结果
     result = run with configuration(prog, cbits, 1000)
 #打印测量结果
     print(result)
 finalize()
```



概率测量是指获得目标量子比特的振幅,目标量子比特可以是一个量子比特也可以是多个量子比特的集合。 在QPanda2 中概率测量又称为PMeasure。 概率测量和量子测量 是完全不同的过程,Measure是执行了一次测量,并返回一个确定的0/1结果,并且改变了量子态,:

QPanda2提供了三种获得PMeasure结果的方式,其中有 prob_run_list 、 prob_run_tuple_list 、 prob_run_dict。

- prob_run_list : 获得目标量子比特的概率测量结果列表。
- prob_run_tuple_list: 获得目标量子比特的概率测量结果, 为字典类型,其对应的下标为十进制。
- prob_run_dict : 获得目标量子比特的概率测量结果,为字典类型,其对应的下标为二进制。

第一个参数是量子程序,第二个参数是 QVec 它指定了我们关注的量子比特。第三个参的值为-1时,获取所有的概率测量结果,大于0时表示获取最大的前几个数。



3_ pmeasure.py

finalize()

```
from pygpanda import *
if name == "__main__":
  init(QMachineType.CPU)
  qubits = qAlloc many(2)
  cbits = cAlloc many(2)
  prog = QProg()
  prog << H(qubits[0])\
    << CNOT(qubits[0], qubits[1])
  print("prob_run_dict: ")
  result1 = prob run dict(prog, qubits, -1)
  print(result1)
  print("prob run tuple list: ")
  result2 = prob run tuple list(prog, qubits, -1)
  print(result2)
  print("prob_run_list: ")
  result3 = prob_run_list(prog, qubits, -1)
  print(result3)
```





在QPanda2中,QCircuit类是一个仅装载量子逻辑门的容器类型,它也是QNode中的一种,初始化一个QCircuit对象有以下两种:

```
cir = QCircuit()
```

或:

```
cir = create_empty_circuit()
```

你可以通过如下方式向QCircuit尾部填充节点,在这里pyqpanda重载了 << 运算符作为插入量子线路的方法:

```
cir << node
```

node的类型可以为QGate或QCircuit。

还可以获得QCircuit的转置共轭之后的量子线路,使用方式为:

```
cir_dagger = cir.dagger()
```

如果想复制当前的量子线路,并给复制的量子线路添加控制比特,可以使用下面的方式:

```
qvec = [qubits[0], qubits[1]]
cir_control = cir.control(qvec)
```

4 circuit.py

```
from pygpanda import *
if name == " main ":
 init(QMachineType.CPU)
  qubits = qAlloc many(4)
  cbits = cAlloc many(4)
 # 构建量子程序
  prog = QProg()
 circuit = create empty circuit()
  circuit << H(qubits[0]) \
       << CNOT(qubits[0], qubits[1]) \
       << CNOT(qubits[1], qubits[2]) \
       << CNOT(qubits[2], qubits[3])
  prog << circuit << Measure(qubits[0], cbits[0])</pre>
#量子程序运行1000次,并返回测量结果
  result = run with configuration(prog, cbits, 1000) #
打印量子态在量子程序多次运行结果中出现的次数
 print(result)
 finalize()
```

运行结果:

```
{'0000': 486, '0001': 514}
```

'9209347 Mail: 179209347@qq.com



H (Hadamard) 门 - 编程实现

Hadamard 门是一种可以将基态变为叠加态的量子逻辑门,简称H门。

矩阵形式
$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \langle 0 | + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \langle 1 |$$

量子线路符号:





测量符号:



H 门作用在基态:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle)$$





5 HGate.py

运行结果:

{'0': 505, '1': 495}

Pauli-X 门 - 编程实现



Pauli-X 作用在单量子比特上,跟经典计算机的NOT门的量子等价,将量子态翻转,量子态变换规律是:

Pauli-X 门矩阵形式为泡利矩阵 σ_x ,即:


$$|0\rangle \rightarrow |1\rangle$$


$$X = \sigma_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$|1\rangle \rightarrow |0\rangle$$

X 门作用在基态:

$$X|0\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle$$





6_XGate.py

```
from pyqpanda import *

if __name__ == "__main__":
    init(QMachineType.CPU)
    qubits = qAlloc_many(1)
    cbits = cAlloc_many(1)
    # 构建量子程序
    prog = QProg()
    prog << X(qubits[0]) \
        << Measure(qubits[0], cbits[0])
    # 量子程序运行1000次,并返回测量结果
    result = run_with_configuration(prog, cbits, 1000)
    print(result)
    finalize()
```

运行结果:

{'1': 1000}

Pauli-Y 门 - 编程实现


Pauli-Y 作用在单量子比特上,作用相当于绕布洛赫球 Y 轴旋转角度π.


Pauli-Y 门矩阵形式为泡利矩阵 σ_y ,即:

$$Y = \sigma_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

Y 门作用在基态:

$$Y|0\rangle = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ i \end{bmatrix} = i \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = i |1\rangle$$





7_YGate.py

运行结果:

{'1': 1000}

Pauli-Z 门 - 编程实现


Pauli-Z 作用在单量子比特上,作用相当于绕布洛赫球 Z 轴旋转角度π.


Pauli-Z 门矩阵形式为泡利矩阵 σ_z ,即:

$$Z = \sigma_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Z 门作用在基态:

$$Z|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = |0\rangle$$





8_ZGate.py

运行结果:

{'0': 1000}

RX(θ) 门 - 编程实现


RX(π/2)门作用在基态:


$$R_{x}(\theta) |0\rangle = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) & -i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ -i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ -i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \end{bmatrix}$$

$$= \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) |0\rangle - i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) |1\rangle$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}i |1\rangle$$





9_RXGate.py

```
from pygpanda import *
import numpy as np
if name == "__main__":
 init(QMachineType.CPU)
 qubits = qAlloc many(1)
 cbits = cAlloc many(1)
 # 构建量子程序
 prog = QProg()
 prog << RX(qubits[0], np.pi/2) \</pre>
      << Measure(qubits[0], cbits[0])
 #量子程序运行1000次,并返回测量结果
 result = run with configuration(prog, cbits, 1000)
 print(result)
 finalize()
```

运行结果:


{'0': 473, '1': 527}


RY(θ) 门 - 编程实现

9) Qubits qubits.top

RY(π/2) 门作用在基态:

$$R_{y}(\theta) |0\rangle = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) & -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \end{bmatrix}$$
$$= \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) |0\rangle + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) |1\rangle$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$$





10_RYGate.py

```
from pyqpanda import *
import numpy as np
if name == "__main__":
 init(QMachineType.CPU)
 qubits = qAlloc many(1)
 cbits = cAlloc many(1)
 # 构建量子程序
 prog = QProg()
 prog << RY(qubits[0], np.pi/2) \</pre>
      << Measure(qubits[0], cbits[0])
 #量子程序运行1000次,并返回测量结果
 result = run_with_configuration(prog, cbits, 1000)
 print(result)
 finalize()
```

运行结果:

{'0': 505, '1': 495}

RZ(θ) 门 - 编程实现


RZ门又称为相位转化门(phase-shift gate),由Pauli-Z矩阵作为生成元生成,其矩阵形式为:


RZ门作用在基态:


$$R_{z}(\theta) |0\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = |0\rangle$$

$$R_{z}(\theta) |1\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ e^{i\theta} \end{bmatrix} = e^{i\theta} |1\rangle$$









 $e^{-i\theta/2}$ 并没有对计算基 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 做任何改变,而只是在原来的态上绕Z轴逆时针旋转 θ 角。

11_RZGate.py


```
from pygpanda import *
import numpy as np
if name == "__main__":
 init(QMachineType.CPU)
  qubits = qAlloc many(1)
  cbits = cAlloc many(1)
 # 构建量子程序
  prog = QProg()
  prog << RZ(qubits[0], np.pi/2) \</pre>
      << Measure(qubits[0], cbits[0])
 #量子程序运行1000次,并返回测量结果
  result = run with configuration(prog, cbits, 1000)
  print(result)
 finalize()
运行结果: {'0': 1000}
```

CNOT 门 - 编程实现



控制非门(Control - NOT),通常用 CNOT 表示,是一种普遍使用的两量子比特门。如果低位作为控制比特,则它的矩阵形式: 12_CNOTGate.py

$$CNOT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



```
from pyqpanda import *
import numpy as np
if name == "__main__":
 init(QMachineType.CPU)
 qubits = qAlloc_many(2)
 cbits = cAlloc many(2)
 # 构建量子程序
  prog = QProg()
  prog << CNOT(qubits[0], qubits[1]) \</pre>
      << Measure(qubits[0], cbits[0]) \
      << Measure(qubits[1], cbits[1])
 #量子程序运行1000次,并返回测量结果
  result = run with configuration(prog, cbits, 1000)
  print(result)
 finalize()
```

运行结果:


{'00': 1000}

CR 门 - 编程实现



控制相位门(Control phase gate) 和控制非门类似,通常用 CR (CPhase) 表示,它的矩阵形式:

$$CR(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\theta} \end{bmatrix}$$



13_CRGate.py

```
from pyqpanda import *
import numpy as np
if name == "__main__":
  init(QMachineType.CPU)
 qubits = qAlloc_many(2)
  cbits = cAlloc many(2)
 # 构建量子程序
  prog = QProg()
  prog << CR(qubits[0], qubits[1], np.pi/2) \</pre>
      << Measure(qubits[0], cbits[0]) \
      << Measure(qubits[1], cbits[1])
 #量子程序运行1000次,并返回测量结果
  result = run with configuration(prog, cbits, 1000)
  print(result)
 finalize()
```

运行结果:

{'00': 1000}


SWAP 门 - 编程实现



SWAP门可以将 |01) 态变为 |10) , |10) 变为 |01) , 它的矩阵形式: 14_SWAPGate.py

$$SWAP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|\psi'\rangle = \text{SWAP } |01\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = |10\rangle$$



```
from pygpanda import *
import numpy as np
if name__ == "__main___":
  init(QMachineType.CPU)
  qubits = qAlloc many(2)
  cbits = cAlloc many(2)
 # 构建量子程序
  prog = QProg()
  prog << X(qubits[0]) \</pre>
      << SWAP(qubits[0], qubits[1]) \
      << Measure(qubits[0], cbits[0]) \
      << Measure(qubits[1], cbits[1])
 #量子程序运行1000次,并返回测量结果
  result = run_with_configuration(prog, cbits, 1000)
  print(result)
 finalize()
```

运行结果:

{'10': 1000}





Toffoli (CCNOT) - 编程实现

Toffoli门即CCNOT门,它涉及3个量子比特,两个控制比特,一个目标比特。

Toffoli门作用于|110):

$$|110\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |111\rangle$$





15_ToffoliGate.py

```
from pyqpanda import *
import numpy as np
if __name__ == "__main__":
  init(QMachineType.CPU)
  qubits = qAlloc many(2)
 cbits = cAlloc_many(2)
 # 构建量子程序
  prog = QProg()
  prog << X(qubits[1]) \</pre>
      << X(qubits[2]) \
      << Toffoli(qubits[1],qubits[2],qubits[0]) \
      << Measure(qubits[0], cbits[0]) \
      << Measure(qubits[1], cbits[1]) \
      << Measure(qubits[2], cbits[2])
 #量子程序运行1000次,并返回测量结果
  result = run_with_configuration(prog, cbits, 1000)
  print(result)
 finalize()
```

运行结果:

{'111': 1000}



