BÀI THỰC HÀNH 08 Quản trị và cài đặt dịch vụ mạng

- 1. Mục đích: quản lí và cấu hình các dịch vụ mạng
- 2. Nội dung:
 - + Các công cụ quản trị mạng
 - + Dịch vụ mạng và xinetd
 - + Hệ thống file : NFS & SMB
 - + Server : DNS, FTP, HTTP và Sendmail
- 3. Công cụ quản trị mạng:
 - 1. **ifconfig:** xem thông tin về các card mạng

\$\sbin\ifconfig eth0 192.168.10.1 netmask 255.255.128.0

- 2. **ping :** kiểm tra địa chỉ máy có tồn tại không, xem option –b, -c, -q \$ping 172.29.6.240
- 3. **nslookup:** xem thông tin về dịch vụ DNS

\$nslookup 172.29.9.3 -> server dns.cs.hcmuns.edu.vn

4. **traceroute:** xem option –f, -n, -v, -w

\$/usr/sbin/traceroute -n www.redhat.com

- 5. **netstat :** xem option -r, -l, -n, -p, -v, -c, ví du netstat -an
- 6. **telnet :** kết nối từ xa vào các máy server ví dụ : **telnet 172.29.9.17 25** : kết nối để lấy mail từ server 172.29.9.17
- 7. **route**: thiết lập việc định tuyến gói tin

\$\sbin/route add -net 10.0.0.0 gw 192.168.1.108 dev eth1

- 4. Dịch vụ mạng và xinetd
 - 1. VCT bash xuất ra chữ "Welcome" rồi lưu vào file /usr/sbin/hi
 - 2. Tạo file tên fudge trong thư mục /etc/xinetd.d/ có nội dung

```
service fudge
{
    socket_type = stream
    server =/usr/sbin/hi
    user = root
    wait = no
    disable = no
}
```

- 3. Thêm một dòng fudge 60000/tcp vào file /etc/services.
- 4. Restart xinetd, sau đó telnet vào port 60000
- 5. Hệ thống file NFS và SMB
 - 1. NFS: hệ thống file chia xẻ giữa các máy linux

client: \$mount -t nfs hostname:/export/project /mnt/localdata server: sẽ export thu mục bằng cách khai báo trong file /etc/exports/ /mnt/software ws1.lab.hcmuns.edu.vn (ro)

2. SAMBA: chia xẻ file với Windows, cần cài các gói phần mềm samba-2.2.3a-6.i386.rpm,samba-swat-2.2.3a-6.i386.rpm,samba-common-2.2.3a-6.i386.rpm samba-client-2.2.3a-6.i386.rpm

Xem các chia xẻ: \$/usr/bin/smbclient -L host


Chia xẻ thư mục bằng cách thêm dòng sau vào tập tin /etc/smb.conf

[public]
 comment = Public Stuff
 path = /home/public
 public = yes
 writable = yes
 printable = no

6. Cài đặt các dịch vụ mạng

- 1. FTP: cài các gói sau wu-ftpd-2.6.2-5.i386.rpm hoặc vsftpd-1.0.1-5.i386.rpm
- 2. WEB: apache-1.3.23-11.i386.rpm, apache-devel-1.3.23-11.i386.rpm apacheconf-0.8.2-2.noarch.rpm (cấu hình dịch vụ)
- 3. **TELNET**: dịch vụ truy xuất máy chủ từ xa

server: telnet-server-0.17-20.i386.rpm, client: telnet-0.17-20.i386.rpm



- 1. Xuất ra các thông tin routing tại các gateway
- 2. Gõ lệnh \$ifconfig eth0 192.168.0.x.
- 3. Tắt card mạng (i) ifconfig eth0 down bật card mạng (ii) ifconfig eth0 up
- 4. Loai bỏ driver card mang (lệnh rmmod) và chay lai lệnh 3(ii)
- 5. Chia mạng thành 2 lớp A (192.168.1.0) và B (10.0.0.0).
 - Thử truy xuất từ lớp A sang lớp B
 - Chọn một máy có 2 card mạng làm gateway
 - Bật chức năng IP forwarding

\$echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip forward

- 6. Trên đường mạng 192.168.1.0 gõ lệnh sau: \$ifup eth0:1 10.0.0.x
- 7. Dùng eth0:1 làm gateway để connect sang đường mang 10.0.0.x