

manuel ultra-détaillé : comment lire Volume + Open Interest + COT, actif par actif.

Je vais être méthodique et rigoureux :

- **Volume** = activité échangée.
- **Open Interest (OI)** = nombre de contrats encore ouverts en fin de séance.
- **COT** = photographie hebdomadaire du positionnement par catégories de traders, publiée le vendredi et basée sur les positions du mardi précédent.

Je m'appuie ici sur les cadres officiels :

- **CME** pour volume/OI futures et options,
 - **CFTC** pour le COT et ses notes explicatives,
 - **Cboe** pour la logique du VIX et de sa structure,
 - **ICE** pour le Dollar Index futures.
-

1) Règles générales avant de lire actif par actif

Ce que le volume dit vraiment

Le volume te dit **qu'il s'est passé quelque chose**.

Il ne te dit pas à lui seul **si c'est haussier ou baissier**.

Un gros volume peut correspondre à :

- vraie accumulation,
- vraie distribution,
- short covering,
- long liquidation,
- hedging,
- roll,
- simple bataille de niveau.

Donc je lis toujours le volume avec :

- **la localisation du prix,**
- **la clôture,**
- **la tenue du niveau.**

Ce que l'open interest dit vraiment

L'OI te dit surtout si le marché :

- **se construit,**
- **ou se vide.**

Les lectures classiques restent utiles :

- **prix monte + OI monte** : participation qui s'élargit.
- **prix monte + OI baisse** : souvent covering plus que construction.
- **prix baisse + OI monte** : pression vendeuse plus organisée.
- **prix baisse + OI baisse** : liquidation / sortie de positions.

Ce que le COT dit vraiment

Le COT ne sert pas au timing intraday.

Il sert à répondre à des questions de fond :

- le marché est-il très chargé d'un côté ?
- qui porte le risque ?
- les managed money poussent-ils encore la tendance ?
- les commerciaux sont-ils à un extrême ?

La CFTC précise que ses rapports comportent plusieurs catégories et que les notes explicatives sont indispensables pour bien lire les groupes. Le COT est publié chaque vendredi sur base mardi.

2) OR — Gold / GC / XAU

Où lire les données

Pour l'or futures et options :

- volume et OI sur **CME/COMEX**,
- COT via **CFTC**.

Comment lire le volume sur l'or

L'or réagit très bien au volume sur :

- cassure de sommet weekly,
- sortie de compression,
- retest d'ancienne résistance devenue support.

Lecture haussière propre

Je préfère voir :

- cassure d'un niveau majeur,
- **volume supérieur à la moyenne**,
- clôture proche du haut,
- puis retest avec **volume plus faible**,
- puis reprise avec retour du volume.

Lecture prudente

Si l'or monte avec un volume médiocre au moment de la cassure, je réduis la qualité du signal.

Lecture de rejet

Sur une grosse résistance :

- mèche haute,
- gros volume,
- clôture faible,
peut signaler de la distribution ou au moins un rejet sérieux.

Comment lire l'OI sur l'or

Lecture constructive

- **prix monte + OI monte** : bonne participation, souvent mouvement plus sain.
- **prix monte + OI baisse** : hausse potentiellement alimentée par rachat de shorts.

Lecture baissière

- **prix baisse + OI monte** : pression vendeuse plus construite.
- **prix baisse + OI baisse** : sortie de positions, parfois baisse moins durable.

Comment lire le COT sur l'or

Sur l'or, le COT est surtout utile pour repérer :

- excès spéculatif haussier,
- excès spéculatif baissier,
- divergence entre tendance du prix et positionnement.

Ce que je regarde

- évolution des **managed money**,
- position des **commercials**,
- amplitude de l'extrême par rapport à l'historique.

Lecture pratique

- si les managed money sont déjà très chargés longs et que le prix casse mal, prudence.
- si le marché corrige mais que le COT se nettoie, la structure peut redevenir saine.

Ce qui compte le plus sur l'or

- le volume sur cassure et retest,
- l'OI pour savoir si la hausse est construite,
- le COT pour savoir si la tendance est déjà saturée.

3) CUIVRE — Copper / HG

Où lire les données

Cuivre futures et options sur **CME/COMEX**, COT via **CFTC**.

Comment lire le volume sur le cuivre

Le cuivre adore les **faux breakouts**.

Donc le volume est central.

Cassure saine

Je veux voir :

- sortie d'un range hebdo,
- volume net au-dessus de la norme,
- clôture daily forte,
- suivi le lendemain.

Cassure suspecte

- spike intraday,
- volume pas assez large,
- réintégration du range.

Comment lire l'OI sur le cuivre

C'est un actif où **prix + volume + OI** sont particulièrement importants.

Lecture haussière de qualité

- prix monte,
- volume monte,
- OI monte.

Là, la participation confirme.

Lecture fragile

- prix monte,
- volume moyen,
- OI plat ou en baisse.

Je suspecte davantage un squeeze ou un move peu profond.

Comment lire le COT sur le cuivre

Le COT sert surtout à lire :

- le degré d'enthousiasme spéculatif,
- les excès cycliques,
- les marchés trop "consensuels".

Sur le cuivre, je fais attention à un point :

un extrême COT n'est pas un signal de retournement immédiat, mais il augmente le risque de faux breakout tardif.

Ce qui compte le plus sur le cuivre

- le volume au moment de la cassure,
 - l'OI qui doit suivre,
 - la qualité de la clôture après la cassure.
-

4) PÉTROLE — WTI / CL

Où lire les données

WTI futures et options sur **CME/NYMEX**, COT via **CFTC**.

Comment lire le volume sur le pétrole

Le pétrole est spécial parce qu'il mélange :

- technique,
- choc fondamental,
- couverture,
- volatilité violente.

Ce que je regarde

Le volume seul ne suffit pas.

Je veux surtout savoir si le marché **conserve** le mouvement après le choc.

Lecture haussière propre

- breakout daily/weekly,
- volume fort,
- mais surtout **pas de retour rapide sous la cassure**.

Lecture piègeuse

- énorme volume sur news,

- grande bougie,
- puis retour complet sous le niveau.

Là, le marché a réagi, mais n'a pas accepté le nouveau prix.

Comment lire l'OI sur le pétrole

Mouvement haussier crédible

- prix monte,
- OI monte progressivement.

Mouvement douteux

- prix monte très vite,
- OI ne suit pas ou baisse,
- beaucoup de bruit news.

Ça peut être un move de couverture plus qu'une vraie construction.

Comment lire le COT sur le pétrole

Le COT est utile pour repérer :

- surcharge spéculative,
- asymétrie de positionnement,
- tension de marché.

Sur le pétrole, je l'utilise moins pour "acheter/vendre maintenant" que pour savoir si le marché est déjà très engagé d'un côté avant un niveau technique majeur.

Ce qui compte le plus sur le pétrole

- la conservation du move après la news,
- la relation prix/OI,
- l'échec ou non du breakout après fort volume.

5) S&P 500 — ES / SPX futures

Où lire les données

Volume/OI sur futures CME, COT via CFTC. La CFTC publie notamment les rapports viewables pour les indices CME.

Comment lire le volume sur le S&P 500

Sur l'indice, le volume doit être lu avec :

- la structure du prix,
- le **VIX**,
- et idéalement la breadth.

Lecture haussière propre

- breakout d'un sommet ou sortie de range,
- volume solide,
- VIX calme ou en baisse,
- maintien des gains.

Lecture suspecte

- hausse sur volume moyen,
- VIX qui ne se détend pas,
- cassure vite réintégrée.

Comment lire l'OI sur le S&P 500

Sur les indices, l'OI est utile mais il faut rester prudent :
une partie des flux peut refléter couverture, arbitrage, spread, allocation.

Lecture utile

- si le prix casse proprement et que l'OI progresse, la participation est plus crédible.
- si le prix monte mais l'OI baisse, le move peut être porté par des fermetures de shorts ou une réduction de couverture.

Comment lire le COT sur le S&P 500

Le COT sur indices est souvent plus utile comme **thermomètre de positionnement macro** que comme déclencheur.

Je regarde surtout :

- l'évolution des spéculateurs,
- la présence d'extrêmes,
- si l'indice est déjà très consensuel.

Très important

Sur le SPX, je ne lis jamais le COT seul.
Je le combine avec :

- structure,
- VIX,
- taux US.

Ce qui compte le plus sur le S&P 500

- volume sur cassure,
 - comportement du VIX,
 - OI comme confirmation secondaire,
 - COT comme contexte de saturation éventuelle.
-

6) VIX — futures VIX

Où lire les données

Le VIX est un indice Cboe, et sa lecture sérieuse passe par :

- le **spot VIX**,
- les **futures VIX**,
- la **term structure**. Cboe met explicitement en avant le VIX et sa structure à terme dans ses ressources.

Comment lire le “volume” sur le VIX

Le VIX spot n’a pas de volume au sens futures.

Donc ce que tu lis réellement, c’est surtout :

- le volume des **futures VIX**,
- l’activité sur options liées,
- et surtout la **structure des échéances**.

Ce qui est plus important que le volume brut

- contango ou backwardation,
- persistance du stress,
- capacité à refaire un plus haut.

Comment lire l’OI sur le VIX

L’OI sur futures VIX doit être lu avec prudence.

Il ne se traduit pas aussi simplement que sur une matière première.

Je l’utilise comme information secondaire :

- augmentation d’OI pendant une montée du stress = marché qui garde des protections ouvertes,
- baisse d’OI après un spike = détente ou déboucllement.

Comment lire le COT sur le VIX

Le COT peut être utile sur les futures VIX, mais là encore :

- ce n’est pas un timing tool,

- le plus important reste la term structure et la relation avec le SPX.

Lecture pratique

Je m'intéresse davantage à :

- persistance du backwardation,
- deuxième jambe de stress,
- incapacité du VIX à redescendre, qu'à l'extrême de positionnement seul.

Ce qui compte le plus sur le VIX

- structure à terme,
 - persistance du stress,
 - relation SPX/VIX,
 - OI et COT seulement en complément.
-

7) BITCOIN — BTC futures

Où lire les données

Bitcoin futures et options sur **CME**, volume/OI via CME, COT via CFTC/CME tool.

Comment lire le volume sur Bitcoin

Sur BTC, il faut distinguer :

- **volume futures**,
- et, si tu l'as, **volume spot**.

Le futures seul peut mentir davantage qu'un marché purement spot.

Lecture haussière de qualité

- breakout weekly/daily,
- volume spot crédible,
- futures actifs,
- bonne tenue du niveau.

Lecture suspecte

- breakout porté surtout par les dérivés,
- peu de volume spot,
- accélération trop verticale.

Comment lire l'OI sur Bitcoin

Ici l'OI est crucial.

Lecture haussière saine

- prix monte,
- OI monte progressivement,
- pas d'euphorie excessive.

Lecture de danger

- prix monte très vite,
- OI explose,
- mouvement trop tendu.

Là, je pense davantage :

- short squeeze,
- fragilité potentielle,
- risque de purge.

Lecture de nettoyage

- baisse du prix + baisse d'OI = liquidation / nettoyage.
Ce n'est pas automatiquement bullish, mais cela peut purifier la structure.

Comment lire le COT sur Bitcoin

Le COT sur BTC sert surtout à lire :

- si les gros spéculateurs sont déjà très engagés,
- si le marché devient trop unilatéral.

Je le combine toujours avec :

- structure weekly,
- DXY,
- Nasdaq,
- volume spot si disponible.

Ce qui compte le plus sur BTC

- distinction spot vs futures,
 - OI,
 - qualité de la cassure,
 - absence d'euphorie dérivés excessive.
-

8) YEN JAPONAIS — JPY / 6J / USDJPY

Où lire les données

Le yen futures est coté sur **CME** ; COT via **CFTC**. Pour le spot FX, le “volume” est plus fragmenté et moins fiable comme donnée centralisée.

Point méthodologique crucial

Pour le yen, je préfère lire :

- **volume et OI des futures JPY**,
- plutôt que le “volume” spot de plateforme.

Comment lire le volume sur le yen

Le volume devient utile sur :

- cassure d'un niveau psychologique,
- breakout weekly,
- mouvement aligné avec les taux US.

Lecture saine

- cassure sur futures JPY ou mouvement USDJPY avec validation structurelle,
- volume net sur le future,
- bonne clôture.

Lecture prudente

- simple spike de devise,
- peu de confirmation structurelle,
- pas de suivi.

Comment lire l'OI sur le yen

Mouvement crédible

- le mouvement directionnel s'accompagne d'une hausse d'OI.
Cela suggère que le marché construit, au lieu de simplement déboucler.

Mouvement moins propre

- variation du prix sans soutien d'OI,
- risque de move technique ou de covering.

Comment lire le COT sur le yen

Le COT est très utile sur le yen, parce que c'est un marché de :

- carry,
- macro,
- refuge.

Je regarde surtout :

- extrêmes spéculatifs,
- vitesse du retournement de positionnement,
- décalage entre positionnement et comportement des taux US.

Lecture pratique

Si le marché est déjà extrêmement chargé dans le même sens et que USDJPY arrive sur un niveau majeur, je me méfie beaucoup des extensions tardives.

Ce qui compte le plus sur le yen

- taux US,
 - structure du pair,
 - futures volume/OI,
 - COT comme thermomètre de saturation.
-

9) DOLLAR US — DXY / USDX

Où lire les données

Le contrat de référence est l'**ICE U.S. Dollar Index futures**. ICE met en avant la croissance de volume et d'open interest sur ce marché, avec une liquidité profonde sur USDX futures et options.

Comment lire le volume sur le dollar index

Le volume est utile surtout sur :

- breakout weekly,
- sortie de range,
- retest de niveaux macro.

Lecture haussière propre

- DXY casse une résistance,
- volume fort sur ICE,
- maintien au-dessus du niveau.

Lecture suspecte

- cassure sans réel suivi,
- actifs “anti-dollar” ne cèdent pas,
- retour rapide dans le range.

Comment lire l’OI sur le dollar

Lecture constructive

- prix monte,
- OI monte,
- autres actifs valident en face.

Là, le dollar agit vraiment comme moteur.

Lecture fragile

- prix monte,
- OI ne suit pas,
- or/cuivre/BTC résistent.

Le breakout est moins convaincant.

Comment lire le COT sur le dollar

Le COT sur dollar index sert à mesurer :

- le consensus dollar,
- les extrêmes de positionnement,
- la possibilité d’un marché trop chargé.

Comme pour les autres, je l’utilise surtout en contexte, pas en signal d’entrée immédiat.

Ce qui compte le plus sur le dollar

- volume et OI sur cassure,
- réaction des actifs corrélés,
- COT pour savoir si le mouvement est déjà très consensuel.

10) Comment combiner Volume + OI + COT par actif

Voici la bonne hiérarchie.

Étape 1 — Lire le prix d’abord

Toujours :

- niveau,
- structure,
- clôture.

Étape 2 — Lire le volume

Question :

- le niveau a-t-il été attaqué avec vraie activité ?

Étape 3 — Lire l'OI

Question :

- le mouvement est-il construit ou seulement provoqué ?

Étape 4 — Lire le COT

Question :

- le marché est-il déjà trop chargé d'un côté ?

Étape 5 — Pondérer selon l'actif

- **Or / cuivre / pétrole** : volume + OI très importants.
 - **SPX** : volume + VIX d'abord, OI ensuite.
 - **VIX** : term structure d'abord, OI/COT ensuite.
 - **BTC** : OI extrêmement important, mais à coupler au spot.
 - **Yen** : futures volume/OI plus utiles que pseudo-volume spot.
 - **Dollar** : volume/OI du contrat ICE + réaction des autres actifs.
-

11) Les erreurs majeures actif par actif

Or

Croire qu'une hausse avec OI en baisse est forcément haussière durable.

Cuivre

Acheter un breakout sans exiger volume + OI.

Pétrole

Confondre gros volume post-news et vraie acceptation du prix.

SPX

Lire le volume sans lire le VIX.

VIX

Chercher un signal simple dans l'OI alors que la structure des futures est plus importante.

BTC

Lire l'OI sans distinguer participation saine et euphorie dérivés.

Yen

Prendre le "volume" spot FX comme équivalent d'un futures centralisé.

Dollar

Lire le DXY sans vérifier si les actifs anti-dollar confirment réellement.

12) Ma matrice finale de lecture

Actif	Volume	OI	COT	Ce qui compte le plus
Or	cassure/retest	construction du move	excès spéculatifs	tenue du breakout
Cuivre	essentiel	essentiel	saturation cyclique	volume + OI ensemble
Pétrole	utile mais piégeux	utile	contexte	conservation du move
SPX	utile	secondaire	contexte macro	VIX + volume
VIX	secondaire	complément	complément	term structure
BTC	utile	crucial	contexte	spot + OI
Yen	futures seulement	utile	très utile	taux + positionnement
Dollar	utile	utile	utile	validation par autres actifs

13) La règle professionnelle la plus importante

Je ne lis jamais :

- **volume seul,**
- **OI seul,**
- **COT seul.**

Je lis toujours :

prix + niveau + clôture + volume + OI + contexte,

et le **COT** vient seulement ensuite pour dire :

ce mouvement est-il encore sain, ou déjà trop consensuel ?

C'est la façon la plus propre et la moins "hallucinée" de lire ces données.