PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

EDGE DETECTION GKV - IF 2020

OUTLINE


- LATAR BELAKANG
- PENGERTIAN TEPI
- OPERATOR
- ALGORITMA TEPI
- IMPLEMENTASITEPI

LATAR BELAKANG

- Faktor kunci dalam mengekstraksi ciri adalah kemampuan mendeteksi keberadaan tepi (edge) dari objek di dalam citra.
- Setelah tepi objek diketahui, langkah selanjutnya dalam analisis citra adalah segmentasi, yaitu mereduksi citra menjadi objek atau region, misalnya memisahkan objek-objek yang berbeda dengan mengekstraksi batas-batas objek (boundary).
- Langkah terakhir dari analisis citra adalah klasifikasi, yaitu memetakan segmen-segmen yang berbeda ke dalam kelas objek yang berbeda pula.

PENGERTIAN TEPI (EDGE)

- tepi (edge) adalah perubahan nilai intensitas derajat keabuan yang mendadak (besar) dalam jarak yang singkat.
- Perbedaan intensitas inilah yang menampakkan rincian pada gambar.
- Tepi biasanya terdapat pada batas antara dua daerah berbeda pada suatu citra.
- Tepi dapat diorientasikan dengan suatu arah, dan arah ini berbeda-beda pada bergantung pada perubahan intensitas.



TIPE TEPI - 1

Tepi curam

Tepi dengan perubahan intensitas yang tajam. Arah tepi berkisar 90°.


Tepi landai


Disebut juga tepi lebar, yaitu tepi dengan sudut arah yang kecil. Tepi landai dapat dianggap terdiri dari sejumlah tepi-tepi lokal yang lokasinya berdekatan.


Tepi yang mengandung derau (noise)

Umumnya tepi yang terdapat pada aplikasi *computer vision* mengandung derau. Operasi peningkatan kualitas citra (*image* enhancement) dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum pendeteksian tepi.


TIPE TEPI - 2








(b) tepi landai



(c) tepi curam dengan derau



(d) break down tepi landai

curam

(e) citra dengan tepi (f) citra dengan tepi landai

TUJUAN

 Tujuan operasi deteksi tepi adalah untuk meningkatkan penampakan garis batas suatu daerah atau objek di dalam citra. Karena tepi termasuk ke dalam komponen berfrekuensi tinggi, maka pendeteksian tepi dapat dilakukan dengan filter lolos-tinggi.

TEKNIK DETEKSI TEPI

- Terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk mendeteksi tepi, antara lain:
 - 1. Operator gradien pertama (differential gradient)
 - 2. Operator turunan kedua (Laplacian)
 - 3. Operator kompas (compass operator)

- Perubahan intensitas yang besar dalam jarak yang singkat dipandang sebagai fungsi yang memiliki kemiringan yang besar.
- Kemiringan fungsi biasanya dilakukan dengan menghitung turunan pertama (gradient).
- Karena citra f(x,y) adalah fungsi 2 dimensi dalam bentuk diskrit, maka turunan pertamanya adalah secara parsial, masing-masing dalam arah-x dan dalam arah-y.

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix}$$

$$G_x = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

$$G_{y} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$$

$$\Delta x = \Delta y = 1$$

$$G_{x} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = f(x+1, y) - f(x, y)$$

$$G_{y} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = f(x, y+1) - f(x, y)$$

$$(x-1,y+1) \quad (x,y+1) \quad (x+1,y+1)$$

$$(x-1,y) \quad (x,y) \quad (x+1,y)$$

$$(x-1,y-1) \quad (x,y-1) \quad (x+1,y-1)$$

$$G_1(x) = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}$$
 dan $G_1(y) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

• Operator gradien selisih-terpusat (center-difference):

$$D_x(x,y) = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = \frac{f(x+1,y) - f(x-1,y)}{2}$$

$$D_y(x,y) = \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = \frac{f(x,y+1) - f(x,y-1)}{2}$$

$$D_2(x) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 dan $D_2(y) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

Operator Sobel

$$\begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 \\ a_7 & (x, y) & a_3 \\ a_6 & a_5 & a_4 \end{bmatrix}$$

$$s_x = (a_2 + ca_3 + a_4) - (a_0 + ca_7 + a_6)$$

$$s_y = (a_0 + ca_1 + a_{22}) - (a_6 + ca_5 + a_4)$$

$$c = 2$$

$$S_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad S_y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Operator Prewitt

$$\begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 \\ a_7 & (x, y) & a_3 \\ a_6 & a_5 & a_4 \end{bmatrix}$$

$$s_x = (a_2 + ca_3 + a_4) - (a_0 + ca_7 + a_6)$$

$$s_y = (a_0 + ca_1 + a_{22}) - (a_6 + ca_5 + a_4)$$

$$c = 1$$


$$P_{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \text{dan} \qquad P_{y} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

- Operator Roberts
 - Sering disebut juga operator silang. Gradien Roberts dalam arah-x dan arah-y dihitung dengan rumus:

$$R_{+}(x, y) = f(x+1, y+1) - f(x, y)$$

$$R_{-}(x, y) = f(x, y+1) - f(x+1, y)$$

$$R_{+} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$
 dan
$$R_{-} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$



• Magnitute Tepi $G[f(x,y)] = |R_+|+|R_-|$

Operator Turunan Ke-dua

- Operator turunan kedua disebut juga operator Laplace.
 Operator Laplace mendeteksi lokasi tepi lebih akurat khususnya pada tepi yang curam.
- Pada tepi yang curam, turunan keduanya mempunyai persilangan nol (*zero-crossing*), *yaitu* titik di mana terdapat pergantian tanda nilai turunan kedua sedangkan pada tepi yang landai tidak terdapat persilangan nol.
- Persilangan nol merupakan lokasi tepi yang akurat.

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Operator Turunan Ke-dua

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

$$= \frac{f(x + \Delta x, y) - 2f(x, y) + f(x - \Delta x, y)}{(\Delta x)^2} + \frac{f(x, y + \Delta y) - 2f(x, y) + f(x, y - \Delta y)}{(\Delta y)^2}$$

$$\Delta x = \Delta y = 1$$

$$\nabla^2 f(x,y) = f(x+1,y) - 2f(x,y) + f(x-1,y) + f(x,y+1) - 2f(x,y) + f(x,y-1)$$
$$= f(x,y-1) + f(x-1,y) - 4f(x,y) + f(x+1,y) + f(x,y+1)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} dan \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Operator Kompas

- Operator kompas (compass operator) digunakan untuk mendeteksi semua tepi dari berbagai arah di dalam citra.
- Operator kompas yang dipakai untuk pendeteksian tepi menampilkan tepi dari 8 macam arah mata angin: Utara, Timur Laut, Timur, Tenggara, Selatan, Barat Daya, dan Barat Laut.
- Pendeteksian tepi dilakukan dengan mengkonvolusikan citra dengan berbagai *mask kompas, lalu* dicari nilai kekuatan tepi (*magnitude*) *yang terbesar dan arahnya*.

Operator Kompas

Operator Kompas berdasarkan arah mata angin

Utara $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

Timur Laut

Timur

Tenggara

 $\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

Selatan Barat Daya

Barat

Barat Laut


Magnitute Tepi

$$G[f(x,y)] = \max_{i} \{G_{i}[f(x,y)]|i=1,2,...,p\}$$

ALGORITMA DETEKSI TEPI


- Inputkan citra (x), kernel operator (k_x, k_y), parameter ambang (T)
- 2. Tentukan ukuran citra (M,N)
- 3. Konvolusi citra dengan kernel k_x (D_x)
- 4. Konvolusi citra dengan kernel k_y (D_y)
- 5. Hitung kekuatan tepi citra $K[f(x,y)] = |D_x| + |D_y|$
- 6. Lakukan Proses Thresholding terhadap K[f(x,y)]

IMPLEMENTASI - Prewitt



IMPLEMENTASI - Sobel

```
Command Window
  >> x=imread('lena.bmp');
  >> Sx=[-1 0 1;-2 0 2;-1 0 1]
  Sx =
  >> Sy=[1 2 1;0 0 0;-1 -2 -1]
  Sy =
  >> y=tepi(x,Sx,Sy,128);
  >> figure(1)
  >> imshow(x);
  >> figure(2)
  >> imshow(y);
f_{\underline{x}} >>
```









Sobel

IMPLEMENTASI-Kompas

- Algoritma :
 - Inputkan citra (x), kernel operator (Tr, Tg, S, BD, B, BL,U,TL), parameter ambang (T)
 - 2. Tentukan ukuran citra (M,N)
 - 3. Konvolusi citra dengan kernel Tr (K1), Tg(K2), S(K3), BD(K4), B(K5), BL(K6), U(K7), TL(K8).
 - 4. Hitung kekuatan tepi citra K[f(x,y)] = max(K1, K2, ..., K8)
 - 5. Lakukan Proses Thresholding terhadap K[f(x,y)]

IMPLEMENTASI-Kompas

