第二章 矩陣的輸入與輸出

矩陣是二維方形陣列,陣列也是資料結構之一種,矩陣資料結構在 C#、Python ... 等等一般目的(General Purpose)程式語言或是在矩陣計算為主要目的 Matlab 程式語言中,矩陣的表示方式並不相同,故矩陣輸入的型態也不同。 另矩陣計算結果,Python 提供函式 print (),Matlab 提供 disp()函數,C#提供 Console. Write()方法,SMS-2029 類別庫提供 Print 類別,能在命令列提示環境中,作為矩陣的顯示輸出。

2.1 變數的名稱

C#程式語言的變數,用以指定(Assignment)為數學式或是資料結構,而矩陣、向量的運算,包含加、減、乘、分解、逆算等等,變數除了符合 C#程式語言之規定外,也可作爲線性代數中矩陣的運算式,將兩者整合在一起。

變數的第一個英文字大寫表示矩陣,小寫表示向量,變數最後一個英文字的保留字為i、t、h、n。即i代表逆矩陣(Inverse),t代表轉置(Transpose),h代表轉置並共軛複數(Hermitian或 self-adjoint),n代表單位向量(Unit Vector)。在線性代數中常常以AB代表 A矩陣乘B矩陣,但SMS-2029類別庫中,AB代表一個變數,變數 A矩陣乘以變數 B矩陣,應寫成A*B,就像A+B表示變數 A矩陣加變數 B矩陣,在SMS-2029類別庫也提供矩陣運算和分解的各種不同的類別(class)和矩陣的運算子。譬如C=A/B代表 A矩陣除以B矩陣,並指定(Assign)給矩陣變數C,"/"符號是矩陣除以的運算子,當執行時若有錯誤或無法執行,即產生錯誤(Exception)。另在線性代數Ay=b,如果寫成程式碼時,則寫成A*y=b,即y=Ai*b的方式表示,向量變數y=A的逆矩陣乘以b。程式碼以ReMatrixy=~A*b;上式中~A表示已知矩陣A的逆矩陣,"~"是矩陣的運算子,Ai變數則表示矩陣A的逆矩陣。At矩陣變數代表矩陣A的轉置(Transpose),un向量變數代表 u向量的單位向量(Unit Vector)。

2.2 變數的型態

C#是靜態物件導向程式語言,第一次宣告變數時須要標示型別,Python 是動態程式語言,變數無須標示資料型別,由輸入的數據來判斷資料的型別,譬如 C#標示為 double 型別的變數,即使輸入整數的資料,仍然能隱含(Implicit)轉換為 double 型別的實數資料。

數值型陣列資料結構,零維度表示純量(Scalar),純量是整數、實數、複數。一維度稱作列表(List),以 douable[]表示實數型態,二維度稱作矩陣,C#程式語言中有方形(長方形或是正方形),以 double[,]表示,另一種是鋸齒形,以 double[][]表示,SMS-2029 矩陣計算類別庫以方形表示,實數矩陣以ReMatrix 類別(Class)表示,複數矩陣以 CxMatrix 類別表示,此外尚有三維度矩陣,以 double[,,]表示,三維度可能僅用於資料的儲存,並不適合矩陣的計算,矩陣計算僅使用二維度方形陣列。

在線性代數或是矩陣計算中,對於維度較模糊,譬如陣列[5,7,8]的轉置後,是一維或是二維?但 SMS-2029 類別庫都是二維度,譬如上示陣列的表示方式為double[,] A = {{5,7,8}};或是 double[,] A = new double[1,3] {{5,7,8}};在 SMS-2029 類別庫中僅 Arange 和 LinSpace 兩個類別為一維度的陣列,但可隱性(Implicit)轉換為二維方形陣列。Arange 和 LinSpace 兩個類別,分別參考Python 程式語言 numpy 模組,兩個函式 arange()和 linspace()而建構的。

2.3 數值資料的輸入

何種資料結構的數據,才能在 C#主控台的環境中執行,零維度是純量,如 double 型態的實數值,int 型態的整數值,或是 Complex 型態的複數值,以 double[]的型態表示一個維度的陣列,陣列的儲存內容是實數值,以 double[,]的型態表示二個維度的陣列,陣列的儲存內容是實數值,SMS-2029 類別程式庫是 C#程式語言撰寫,將複數矩陣資料結構轉換為複數矩陣類別 CxMatrix,實數矩陣資料結構轉換為實數矩陣類別 ReMatrix,另 System. Numerics 名稱空間的 Complex 複數純量轉換為複數純量類別 CxScalar,轉換為矩陣類別庫物件的目

的,可以使用矩陣計算的運算子,也可以引用類別的屬性(Property)、方法 (Method)、或是索引子(Indexer),提供矩陣元素的擷取運算等等。

CxScalar 與 Complex 是純量複數, CxMatrix、ReMatrix、和 double[,]等是不同型態的矩陣物件,它們之間可以互相隱性或是明確轉換型態 (Implicit/Explicit Convertion)。在 SMS-2029 類別庫中,除了 Arange 和 LinSpace 兩個類別為一維陣列,這兩個類別是參考 Python Numpy 模組的 arange()和 linspace()函式建構,其餘矩陣類別均是二維型態矩陣類別。

舉列來說一個數值為 5,則可寫成 double a = 5;,寫成一維陣列 double[] $b = \{5\}$;,寫成二維陣列 double[,] $A = \{\{5\}\}$;,但變數 a,b,和 A 完全不同的型態。一般線性代數不會去探討變數 a、b、和 C 的型態上的差異,但靜態物件導向程式語言非常重要。

2.4 數值資料的輸出

在 System 名稱空間 Console 類別 Write()或 WriteLine()方法,提供主控台螢幕輸出顯示。譬如實數純量變數 a 等於 25, 其螢幕主控台的輸出如下: double a = 25;

Console. Write ("\n 變數 $a = \{0\} \setminus n$ ", a);

Console. Write(\$"\n 變數 a = $\{a\}$ \n");

其他複數、實數和複數矩陣螢幕主控台的輸出,使用名稱空間 Matrix_0(即 Matrix_0.dll 檔案中)的 PR 類別。譬如負數純量變數 b 等於 5+3i 的輸出如下: CxScalar b = new CxScalar(5, 3);

Console. Write ("\n 變數 b = $\{0\} \setminus n$ ", new PR(b));

Console. Write($^{"}$ \n 變數 b = {new PR(b)}\n");

實數矩陣類別 ReMatrix, 譬如實數矩陣之第 0 列為(8,9), 第 1 列為(-5,7),

其輸入及輸出如下:

 $double[,] Areal = \{ \{8,9\}, \{-5,7\} \};$

ReMatrix A = new ReMatrix(Areal);

```
Console. Write("\n 矩陣 A:\n{0}\n", new PR(A));
複數矩陣類別 CxMatrix, 譬如複數矩陣之第 0 列為 (5+3i, 7+3i), 第一列為
(-3+5i, 2-3i), 其螢幕主控台輸入和輸出如下:
double[,] Breal = \{ \{5,7\}, \{-3,2\} \};
doub1e[,] Bimage = { \{3,3\}, \{5,-3\} \};
CxMatrix B = new CxMatrix(Breal, Bimage);
Console. Write("\n 矩陣B:\n{0}\n", new PR(B));
Console. Write($"\n 矩陣B:\n{new PR(B)\n");
相關之程式碼如下:
using System;
using Matrix_0;
namespace ConsoleApp25
   internal class Program
    {
       static void Main(string[] args)
double a = 25;
Console. Write(\$"\n 變數 a = {a}\n");
//
CxScalar b = new CxScalar(5, 3);
Console. Write("\n 變數 b :\n{0}\n", new PR(b));
Console. Write($"\n 變數 b :\n{new PR(b)}");
//
double[, ] Areal = { { 8, 9 }, { -5, 7 } };
ReMatrix A = new ReMatrix(Areal);
Console. Write("\n矩陣 A:\n{0}\n", new PR(A));
Console. Write($"\n矩陣 A:\n{new PR(A)}");
//
double[,] Breal = { \{5, 7\}, \{-3, 2\} \};
double[,] Bimage = { {3, 3}, {5, -3} };
```

```
CxMatrix B = new CxMatrix(Breal, Bimage);
Console. Write("\n矩陣 B:\n{0}\n", new PR(B));
Console. Write($"矩陣 B:\n{new PR(B)}");
       }
   }
}
/*輸出結果如下 :
變數 a = 25
變數 a = 25
變數 b:
      5.00000 +
                   3.00000i,
變數 b:
      5.00000 +
                   3.00000i,
矩陣 A:
                 9.00000
      8.00000
     -5.00000
                 7.00000
矩陣 A:
      8.00000
                 9.00000
      -5.00000
                 7.00000
矩陣 B:
      5.00000 + 3.00000i
                           7.00000 +
                                         3.00000i
      -3.00000 + 5.00000i
                            2.00000 -
                                         3.00000i
矩陣 B:
                           7.00000 +
      5.00000 + 3.00000i
                                         3.00000i
      -3.00000 + 5.00000i
                            2.00000 -
                                         3.00000i
*/
```

2.5 矩陣與座標軸的關係

二維方形(長方形或是正方形)陣列稱作矩陣,在 C#程式語言中以 double[,] A 表示, double[,]表示型態, A 是變數,另一種鋸齒形的二維陣列 double[][] B 表示, double[][]表示型態,B 是變數,在 SMS-2029 類別庫中,除了 Arange 和 LinSpace 類別為一維陣列外,其餘的類別均爲二維方形陣列,稱作矩陣。

m 列乘 n 行的矩陣, 我們可以考慮為垂直維度上有 m 個互爲垂直的座標軸,

每一個座標軸的水平維度上有 n 個位置,在某一座標軸某一個位置上,代表電腦記憶體儲存的數值,廣義的數值是複數,複數的範圍大於實屬,實屬的範圍大於整數。原則上將複數矩陣轉換為 CxMatrix 類別,double[,]實數型態的矩陣轉換為 ReMatrix 類別,SMS-2029 類別庫上提供各種不同的運算子,使矩陣的計算就像純量的數值計算一樣方便。可將 mxn 的矩陣類別,考慮為儲存數值的資料單位,也就是 m 個互相垂直的座標軸上,在每個座標軸上有 n 個位置,在位置上存放的數值資料。

複數是人們最感到困惑的數值,Python 程式語言以 j,Matlab 程式語言以 i,代表虛數單位 √-1 輸入電腦中,C#程式語言沒有這種方式輸入電腦,作者 也認爲以一個英文字母代表虛數單位,這種方式輸入是一種奇特的事情。但 C# 環境中以 System. Numerics 名稱空間 Complex 類別代表純量複數。早期作者甚至不知道在 C#環境中,如何輸入複數矩陣?直到後來求得複數的特徵值和特徵向量,並且更進一步計算求得實數可量測的空間狀態響應值,包含空間不同位置點的變位、速度、和加速度,故作者的結論是,複數是暫時的計算過程中的數值,最後的結果是真實可量測的實數世界,在計算過程中,使用複數是不可避免的,除非使用如 Runge-Kutta 等近似求解法,或是 Matlab 程式語言中的 ode45、ode23 等等常微分方程式的近似求解法。另外作者從相關的文件中,並沒有發現有人直接使用上述方法,求解狀態空間響應,這是新穎的求解法。