# 实验 配置静态 NAT

## 【实验名称】

配置静态 NAT。

#### 【实验目的】

配置网络地址变换,提供到公司共享服务器的可靠外部访问。

#### 【背景描述】

某 IT 企业因业务扩展,需要升级网络,他们选择 172.16.1.0/24 作为私有地址, 并用 NAT

来处理和外部网络的连接。


## 【需求分析】

公司需要将 172.16.1.5 和 172.16.1.6 两台主机作为共享服务器,需要外网能够访问,考虑到\_

包括安全在内的诸多因素,公司希望对外部隐藏内部网络。

## 【实验拓扑】

实验的拓扑图,如图 所示。



## 【实验设备】

路由器 2 台交换机 1 台

PC 机 2 台

#### 【预备知识】

路由器基本配置知识、IP 路由知识、NAT 原理。

## 【实验原理】

在路由器上把 172.16.1.5、172.16.1.6 两台主机静态映射到外部,把内网隐藏起来。

#### 【实验步骤】

步骤 1 在路由器 Router0 上配置 IP 路由选择和 IP 地址。 RG#config t RG(config)#interface serial 2/0

RG(config-if) #ip address 200.1.1.2 255.255.255.252

RG(config-if) #clock rate 64000

RG(config-if) #exit

RG(config)#interface FastEthernet 1/0

RG(config-if) #ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

RG(config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 2/0 #配置静态路由

#### 步骤 2 在路由器 ISP 上配置 IP 地址。

Router#config t

Router(config)#interface serial 2/0

Router(config-if) #ip address 200.1.1.1 255.255.255.252

Router(config-if) #clock rate 64000

Router(config-if) #exit

Router(config)#interface FastEthernet 1/0

Router(config-if) #ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

#### ISP 配置路由选择

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 2/0

Router(config)#ip route 200.1.1.0 255.255.252 FastEthernet 1/0

## 步骤 3 在路由器 Router0 上配置静态 NAT。

RG(config)#ip nat inside source static 172.16.1.5 200.1.1.80

RG(config)#ip nat inside source static 172.16.1.6 200.1.1.81

## 步骤 4 在路由器 Router0 指定一个内部接口和一个外部接口。

RG(config)#interface serial 1/2

RG(config-if)#ip nat outside

RG(config)#interface FastEthernet 1/0

RG(config-if)#ip nat inside

#### 步骤 5 为 PC 终端配置 IP 地址

- 1) 配置 PCO ip 地址为 172.16.1.5 子网掩码为 255.255.255.0, 网关为 72.16.1.1
- 2) 配置 PC1 ip 地址为 172.16.1.6 子网掩码为 255.255.255.0, 网关为 72.16.1.1
- 3) 配置 PC2 ip 地址为 100.1.1.2 子网掩码为 255.255.255.0,网关为 100.1.1.1

## 步骤 6 验证测试。

用<del>telnet</del> PC2 ping 登录远程主机 100.1.1.1 来测试 NAT 的转换。PC0

(172.16.1.5) <mark>或者 PC1</mark> (172.16.1.6) ,判断能否 ping 通。

用-telnet-PC2 ping 登录远程主机 100.1.1.1 来测试 NAT 的转换。PC0

(200.1.1.80)<u>或者 PC1</u>(200.1.1.81),判断能否 ping 通。

```
C:\>telnet 100.1.1.1
User Access Verification
Password:
RG#sh ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
tcp 200.1.1.80:1172 172.16.1.5:1172 100.1.1.1:23 100.1.1.1:23
tcp 200.1.1.81:1173 172.16.1.6:1173 100.1.1.1:23 100.1.1.1:23
RG#debug ip nat
RG#NAT: [A] pk 0x03f470e4 s 172.16.1.5->200.1.1.80:1172 [3980]
NAT: [B] pk 0x03f5b540 d 200.1.1.80->172.16.1.5:1172 [259]
NAT: [A] pk 0x03f4b3ac s 172.16.1.5->200.1.1.80:1172 [3981]
NAT: [B] pk 0x03f4a888 d 200.1.1.80->172.16.1.5:1172 [260]
NAT: [A] pk 0x03f478c8 s 172.16.1.5->200.1.1.80:1172 [3982]
NAT: [B] pk 0x03f4a6f4 d 200.1.1.80->172.16.1.5:1172 [261]
NAT: [A] pk 0x03f4bd24 s 172.16.1.5->200.1.1.80:1172 [3983]
NAT: [B] pk 0x03f498a8 d 200.1.1.80->172.16.1.5:1172 [262] --
【备注事项】
在做本实验前,一定要先配置好路由,要使用整个网络通信后再启用 NAT。
【参考配置】-
RG#sh run-
Building configuration...
<del>实验 27 配置静态 NAT • 29 • Current configuration: 692 bytes</del>
Ļ.
version 8.4 (building 15)
hostname RG-
enable secret 5 $1$yLhr$s2r9y51xyE7yFA12
no service password-encryption
interface serial 1/2
ip nat outside
ip address 200.1.1.2 255.255.255.252
clock rate 64000
interface serial 1/3
clock rate 64000
interface FastEthernet 1/0
ip nat inside
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
duplex auto-
speed auto
```

```
Ļ
interface FastEthernet 1/1
duplex auto-
speed auto
Ļ
interface Null 0
Ļ.
ip nat inside source static 172.16.1.3 200.1.1.80
Ļ.
ip route 0.0.0.0 0.0.0 serial 1/2
line con 0
line aux 0
line vty 0
<del>login</del>–
password 7 013244
line vty 1 4
login
```