

Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu — PROCEDURA

# Ekstrakcja sekwencyjna

## Roztwory ekstrahujące

Wszystkie odczynniki o czystości analitycznej (*Ultrapure*, cz. d. a.).

• Roztwór A:  $0.11 \text{ mol } CH_3COOH$ 

25.0 cm³ lodowatego kwasu octowego ( $\mathrm{CH_3COOH_{bezw.}}$ ) dodać do 500.0 cm³ wody redestylowanej (MilliQ) i dopełnić do 1000.0 cm³, wymieszać ( $\mathrm{C}=0.43$  mol/dm³). Następnie rozcieńczyć go czterokrotnie (4). Otrzymany roztwór o stężeniu  $\mathrm{C}=0.11$  mol/dm³ wykorzystać do ekstrakcji.

- Roztwór B:  $0.05 \text{ mol NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$ 

Rozpuścić 6.95 g chlorowodorku hydroksyloaminy (NH<sub>2</sub>OH·HCl) w 900.0 cm<sup>3</sup> wody redestylowanej (MilliQ) i zakwasić stężonym kwasem azotowym (V) do pH = 2. Dopełnić do 1000.0 cm<sup>3</sup> i wymieszać.

• Roztwór C: 8.8 mol  $H_2O_2$  (30%)

Roztwór  $\mathbf{H_2O_2}$  o stężeniu 8.8  $\mathbf{mol/dm^3}$  (dostępny w handlu jako roztwór o stężeniu  $\mathbf{30\%}$ ).

• Roztwór D: 1 mol CH<sub>3</sub>COONH<sub>2</sub>

Rozpuścić 77.1 g octanu amonu ( $\mathrm{CH_3COONH_4}$ ) w 900.0 cm³ wody redestylowanej (MilliQ) i zakwasić stężonym kwasem azotowym (V) do pH = 2. Dopełnić do 1000.0 cm³ i wymieszać.

- Roztwory do frakcji metali, związanych z glinokrzemianami:
  - Stężony kwas azotowy (V) (HNO<sub>3</sub>).
  - Stężony kwas fluorowodorowy (HF).
  - Roztwór kwasu azotowego (V) o stężeniu  $C = 0.1 \text{ mol/dm}^3$ .

## Ekstrakcja sekwencyjna

- Odważyć z dokładnością 0.001 g, około 1.0 lub 0.5 g osadu (w przeliczeniu na suchą mase).
- Osad przenieść do próbówki **teflonowej**.
- W każdej serii przygotować co najmniej **jedną próbę ślepą** z wykorzystaniem pustej próbówki.
- Natychmiast po ukończeniu jednego etapu należy przystąpić do kolejnego etapu ekstrakcji. Ekstrakcję próbek osadu i zawiesin dla uzyskania każdej z frakcji przeprowadza się w temperaturze pokojowej w ciągu 16 godzin.

### Frakcja I

Jony metali zaadsorbowane na powierzchni osadu

- Dodać 10.0 cm³roztworu A.
- Wytrząsać przez 16 godzin.
- Odwirować przez 15 minut w wirówce typu MPW-340 przy 3500 RPM.
- Roztwór zdekantować i przenieść do opisanych **próbówek polietylenowych** (PE).
- Do przygotowanego roztworu frakcji I dodać 100 l stężonego kwasu azotowego (V).
- Przechowywać w lodówce do czasu analizy.

#### Frakcja II

Jony metali związane z tlenkami i wodorotlenkami żelaza (III) i manganu (IV)

- Pozostały w próbówce osad przemyć wodą redestylowaną (MilliQ), zdekantować i odrzucić roztwór wodny.
- Dodać 10.0 cm³roztworu B (przygotowanego w dniu ekstrakcji).
- Wytrząsać przez 16 godzin.
- Odwirować przez 15 minut w wirówce typu MPW-340 przy 3500 RPM.
- Roztwór zdekantować i przenieść do opisanych **próbówek polietylenowych** (PE).
- Do przygotowanego roztworu frakcji II dodać 100 l stężonego kwasu azotowego (V).
- Przechowywać w lodówce do czasu analizy.

#### Frakcja III

#### Jony metali związane z materią organiczną

- Pozostały w próbówce osad przemyć wodą redestylowaną (MilliQ), zdekantować i odrzucić roztwór wodny.
- Dodawać powoli, małymi porcjami **roztwór C**.

Reakcja zachodzi **wyjątkowo burzliwie**. Próbówka może wymagać wielokrotnego obstukiwania w celu zagaszenia gwałtownej reakcji. Do momentu uspokojenia reakcji należy **obserwować** i **kontrolować** próbówki.

- Pozostawić na dobę w temperaturze pokojowej.
- Ogrzewać w bloku grzewczym przez 1 godzinę w temperaturze 85 °C.
- Odparować roztwór.
- Do pozostałości dodać 10.0 cm³roztworu D.
- Wytrząsać przez 16 godzin.
- Odwirować przez 15 minut w wirówce typu MPW-340 przy 3500 RPM.
- Roztwór zdekantować i przenieść do opisanych **próbówek polietylenowych** (PE).
- Do przygotowanego roztworu frakcji III dodać 100 l stężonego kwasu azotowego (V).
- Przechowywać w lodówce do czasu analizy.

#### Frakcja IV

#### Jony wbudowane w siatkę krystaliczną glinokrzemianów; frakcja rezydualna

- Pozostały w próbówce osad przemyć wodą redestylowaną (MilliQ), zdekantować i odrzucić roztwór wodny.
- Do pozostałości dodać:
  - 3 cm³ stężonego kwasu azotowego (V).
  - 3 cm<sup>3</sup> steżonego kwasu fluorowodorowego.
- Ogrzewać w bloku grzewczym przez 4 godziny w temperaturze 120 °C.
- Odparować do sucha.
- Suchą pozostałość przenieść ilościowo do probówki polietylenowej przy pomocy **kwasu azotowego** o stężeniu  $C=0.1~mol/dm^3$ .
- Przechowywać w lodówce do czasu analizy.

# Oznaczenie koncentracji w osadach

Stężenia metali w poszczególnych frakcjach oznacza się metodą **Absorbcyjnej spektrometrii atomowej** (ASA; *Atomic absorption spectroscopy (AAS)*). We współpracy z IO PAN w Sopocie wykorzystujemy spektrometr AA-6800 (Shimadzu) z podajnikiem próbek ASC-6100. AAS stosuje się technikę płomieniową (płomień: acetylen-powietrze) oraz system korekcji tła (lampę deuterową). Przed rozpoczęciem oznaczania stężeń roztwory odpowiednio rozcieńczono, przygotowując do właściwych pomiarów absorbancji na AAS.

# Rejestr zmian

 $08.12.2022,\;\mathrm{MZ}$  – wersja inicjalna Quarto. Rozwinięcie treści.

za: Jolanta Walkusz-Miotk 2022-12-10