

主讲人: 李全龙

本讲主题

虚电路网络

连接服务与无连接服务

- ❖数据报(datagram)网络与虚电路(virtual-circuit)网络是典型两类分组交换网络
- *数据报网络提供网络层无连接服务
- ❖虚电路网络提供网络层连接服务
- ❖类似于传输层的无连接服务(UDP)和面向连接服务(TCP),但是网络层服务:
 - 主机到主机服务 ◆
 - 网络核心实现

和传输层的主要 区别 传输层是应用进 程之间的服务

_传输层是端到端 实现




虚电路(Virtual circuits)

虚电路: 一条从源主机 到目的主机,类似于 电路的路径(逻辑连接)

分组交换 就是每个分组利用链路的全部带宽

每个分组的传输利用链 真实的电路传输 路的全部带宽 会有复用技术


源到目的路径经过的网 络层设备共同完成虚电 路功能



虚电路(Virtual circuits)

❖ 通信过程:

- 呼叫建立(call setup)→数据传输 →拆除呼叫
- ❖ 每个分组携带<u>虚电路标识(VC</u> ID),而不是目的主机地址
- ※虚电路经过的每个网络设备 (如路由器),维护每条经过 它的虚电路连接状态
- *链路、网络设备资源(如带宽、缓存等)可以面向VC进行预分配
 - 预分配资源=可预期服务性能
 - 如ATM的电路仿真(CBR)




VC的具体实现

每条虚电路包括:

- 1. 从源主机到目的主机的一条路径
- 2. 虚电路号(VCID),沿路每段链路一个编号
- 3. 沿路每个网络层设备(如路由器),利用转发表记录 经过的每条虚电路
- * 沿某条虚电路传输的分组, 携带对应虚电路的 VCID,而不是目的地址
- ❖ 同一条VC,在每段链路上的VCID通常不同
 - 路由器转发分组时依据转发表改写/替换虚电路号



VC转发表



路由器R1的VC转发表:

输入接口	输入 VC #	输出接口	输出VC#
1	12	3	22
2	63	1	18
3	7	2	17
1	97	3	87
	•••		

VC路径上每个路由器都需要维护VC连接的状态信息!



虚电路信令协议(signaling protocols)

- ❖用于VC的建立、维护与拆除
 - 路径选择
- *应用于虚电路网络
 - 如ATM、帧中继(frame-relay)网络等
- ❖目前的Internet不采用

