

Linux操作系统

单位: 杭州电子科技大学

通信工程学院

课程简介

包含以下几个部分:

- ▶ 虚拟机
- ▶ Ubuntu Linux系统介绍
- ▶ Ubuntu Linux图形界面和字符界面使用
- 文件管理、用户和组管理
- 硬盘、内存管理
- 进程、线程管理及进程通信
- 编译器和开发环境
- > Shell,C编程,makefile编写和服务器配置方法
- ▶ 基于Linux平台和RST4.5实现数据处理及可视化

参考资料

- 1、Ubuntu Linux 操作系统与实验教程/21世纪高等学校 计算机应用技术规划教材 马丽梅等 清华大学出版社
 - 2、Linux操作系统(第3版)何绍华等人民邮电出版社
 - 3、Ubuntu Linux操作系统 张金石等 人民邮电出版社
 - 4、Linux C SHELL混合编程相关
 - 5、各类论坛等....



■ 课堂教学: 共32学时; (1-16周)

■ 成绩评定:

	项 目	
平时成绩	课后作业完成情况 和思政小论文	30%
期末		70%
	总 计	100%



第1章 虚拟机

1.1 虚拟机简介

- 虚拟机(Virtual Machine) 指是可以像真实机器一样运行程序的计算机的软件,通过软件模拟具有完整硬件系统功能的、运行在一个完全隔离环境中的完整计算机系统,可以理解为一台模拟出来的计算机。
- ▶ 使用虚拟机可以在一台机器上同时运行二个或更多Windows、Linux、 UNIX系统,甚至可以在一台机器上安装多个LINUX发行版,使我们可 以在同一台机器的Windows和Linux系统之间自由转换,就如同两台计 算机在同时工作。
- ▶ 在使用上,虚拟机和真正的物理主机没区别,都需要分区、格式化、安装操作系统、安装应用程序和软件。
- 所有操作都跟一台真正的计算机一样,还可以通过网卡将几台虚拟机连接为一个局域网,极其方便,因此,比较适合学习操作系统。




1.1.1 虚拟机的安装


■VMware Workstation Pro的安装包(最新版本),到官网下载,下载网址为

https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html。

(也可到自行通过百度搜索下载其他版本)



注意事项 (安装过程略)



主要处理国际键盘和带有额外 按键的键盘,建议默认不选

图1.3 安装位置的选择

1.1.2 创建虚拟机

■ 运行桌面上的虚拟机启动快捷方式或者开始菜单的虚拟机启动.





图1.10 虚拟机的启动界面



创建一个新的虚拟机,选择"文件"菜单里的"新建虚拟机",显示如图1.11 所示有两种配置方式,选择典型安装,将自动完成虚拟机的创建,若选择自定义安装,可以对虚拟机设置进行配置,这里选择"自定义安装",单击"下一步"按钮。



图1.11新建虚拟机向导

在图1.12中选择虚拟机的硬件格式,在"硬件兼容性"下拉列表框中选择

Workstation16.x 选项。





图1.12 虚拟机的硬件格式



单击"下一步",如图1.13所示,显示Ubuntu的安装方式,这里选择第三个选项"稍后安装操作系统"。

	新建虚拟机向导		
安装客户机操作系绕 虚拟机如同物理机,震	要操作系统。您将如何安装客户机	操作系	统?
安装未源:			
○ 安装程序光盘(D):			
无可用驱动器		÷	
○安装程序光盘映像文件(s	O(M).	v	测数(R)
稍后安装操作系统(S)。创建的虚拟机将包含一个	空白硬盘。		

图1.13选择ubunutu 的安装方式



单击"下一步",如图1.14所示,在选择客户机操作系统窗口中,选择要运行的操作系统,我们选择Linux(L),版本选择ubunutu。

此虚拟机中将安装哪种推	作系统?			
客户机操作系统				
○ Microsoft Windows(W) ② Linux(L) ○ Novell NetWare(E) ○ Solaris(S) ○ VMware ESX(X) ○ 其他(O)				
版本(V)				
Ubuntu				
		-#-(B)	下一步(N) >	取消

图1.14 操作系统的选择



单击"下一步",如图1.15所示,"虚拟机名称"文本框中自动显示图1.14中虚拟

机的版本ubunutu, 在"位置"下,设置ubunutu 存储位置,这里安装到

D:\Linux\Ubunutu 下。


(建虚拟机向导)
命名虚拟机 您希望该虚拟机使用	用什么名称?	
虚拟机名称(V):		
Ubuntu		
位 置(L) :		
D:\Linux\Ubuntu	浏览(R)	
	·····································	

图1.15存储位置的选择

单击"下一步"按钮,如图1.16所示,处理器配置窗口,显示处理器的数量,使用默认值。

新建虚拟机向导		×
处理器配置 为此虚拟机指定处理器数	里。	
处理器 处理器数量(P):	2	
每个处理器的内核数量(C):	1 ~	
处理器内核总数:	2	
帮助	<上一步(B) 下一步(N) >	取消
th W	\T_\(\sigma(\text{ii})\)	4X/H

图1.16处理器的数量



单击"下一步",在虚拟机内存窗口中,设置虚拟机使用的内存,如果你的计算机内存比较大,那么就可以给虚拟机分配较大的内存,这里使用推荐值2G内存。




图1.17分配内存

单击"下一步",显示如图1.18所示,在网络类型窗口选择网络类型,网络类型有四种,具体含义如下表所示



❖设置VMware Workstation的虚拟网卡方式

选择网络连接属性	意 义
Use bridged networking (桥接网络)	使用(连接)VMnet0虚拟交换机,此时虚拟机相当于网络上的一台独立计算机,与主机一样,拥有一个独立的 IP 地址。
Use network address translation (使用 NAT 网络)	使用(连接)VMnet8虚拟交换机,此时虚拟机可以通过主机单向访问网络上的其他工作站(包括Internet 网络),其他工作站不能访问虚拟机。
Use Host-Only networking (使用主机网络)	使用(连接)VMnetl虚拟交换机,此时虚拟机 只能与虚拟机、主机互联,网络上的其他工作站不 能访问。
Do not use a network connection	虚拟机中没有网卡,相当于"单机"使用。

图 1.18 网络类型设置



单击"下一步",如图1.19所示,在I/O 控制器类型窗口,选择LSI Logic(L),通常选择推荐的默认值。

1/0 控制器类型		
SCSI 控制器:	O BusLogic(U)	(最大磁盘容量: 2 TB)
	LSI Logic(L)	(推荐)
	O LSI Logic SAS((s)

图1.19 I/O 控制器类型选择



单击"下一步",如图1.20所示,在选择磁盘类型窗口中,选择创建的虚拟硬盘的接口方式,通常是选择默认值 SCSI(S)。

	新建虚拟机向导		×
选择磁盘类型 您要创建何种磁盘?			
虚拟磁盘类型			
O IDE(I)			
● SCSI(S) (推荐)			
OSATA(A)			
trok	- L (E/D)	T #/W.	We rais
帮助	<上一步(B)	下一步(N) >	取消

图 1.20 虚拟硬盘的接口方式

单击下一步,如图1.21所示,在选择磁盘窗口中,有三种选择.



图1.21 创建虚拟磁盘

单击"下一步",如图1.22所示,在指定磁盘容量窗口中设置虚拟磁盘大小,可以选择20G,对于更新的版本,建议预留30G以上的硬盘空间.

	新建虚拟机向导	
指定磁盘客量 磁盘大小为多少?		
最大磁盘大小(GB)(S):	20.0	
针对 Ubuntu 的建议大小: 2	20 GB	
□ 立即分配所有磁盘空间(A	A).	
分配所有容量可以提高的 所有空间,虚拟磁盘的空	生能,但要求所有物理磁盘空间立即可用。 空间最初很小,会随着您向其中添加数据6	,如果不立即分配 而不断变大。
○ 将虚拟磁盘存储为单个文	(件(0)	
● 将虚拟磁盘拆分成多个文	(件(M)	
拆分磁盘后,可以更轻构 性能。	公地在计算机之间移动虚拟机,但可能会网	\$低大容量磁盘的

图1.22 虚拟磁盘大小的设置

单击"下一步",如图1.23所示,在指定磁盘文件的窗口,显示生成的虚拟机文件的路径和文件名,点下一步的"完成"后即创建了虚拟机。




图1.23 显示虚拟机文件的安装路径和名字



在虚拟机的主界面看到刚刚创建完成的名称为Ubuntu的虚拟机,如图1.25所示。






图 1.25 配置好的虚拟机



1.2 虚拟机下安装Ubuntu系统

推荐配置:

- ◆ CPU: >2GHz,双核;
- ◆ 内存: 4GB;
- ◆ 硬盘: >25 GB 剩余空间;
- ◆ 显卡: 1024x768以上分辨率。



在创建好虚拟机后,就可以安装Ubuntu操作系统了,安装来源一般是镜像ISO文件, 镜像文件可以从Ubuntu官网下载https://ubuntu.com/。

单击菜单项"虚拟机(M)",在弹出的子菜单中选择"设置",如图1.26所示。



图1.26 虚拟机的设置



单击"设置",选择CD/DVD选项,在链接选项区域内选中使用ISO 镜像文件单选按钮,然后浏览选择下载好的Ubuntu-*-amd64.iso文件,如图1.27所示,单击"确定"按钮,完成镜像文件的添加。





图1.27添加镜像文件



镜像文件添加完后, 选择窗口左面的Ubuntu, 单击工具栏上的绿色启动按钮, 开启 虚拟机,安装Ubuntu,如图1.28所示。




图1.28 启动







图1.30 选择安装Ubuntu 按钮



如图1.32所示,因为在虚拟机下安装,因此,安装程序检测到机器没安装任何操作系统,询问Ubuntu系统的安装类型,选择其他选项,自己创建Ubuntu系统的分区,单击"继续"按钮。




28



显示已识别的硬盘分区为 /dev/sda






双击/dev/sda, 下方显示这个分区空闲的大小, 为32212MB, 如图1.34 所示

安装类型		
空闲 32.2 GB		
设备 类型 挂载点 格式化?	大小 已用 已装系统	
/dev/sda		
空闲	32212 MB	
E或按 Ctrl+G。		A 1 1 1 D

手动分区时,遵循以下原则:

类型	挂载点	分区大小
引导分区(主分区) /dev/sda1	/boot	512 M
系统分区(逻辑分区) /dev/sda5	/	10G
交换分区 /dev/sda6	swap	视情况而定
个人文件分区 /dev/sda7	/home	根据情况分配





首先建立主分区,输入分区的大小512Mb,选择文件系统为EXT4,选择挂载点为/boot。





建立10240MB逻辑分区





建立2048MB交换(swap)分区。


	创建分区			(S)
大小:	2048	-	+	МВ
新分区的类型:	○主分区			
	○ 逻辑分区			
新分区的位置:	○ 空间起始位	置		
	② 空间结束位	置		
用于:	交换空间		•	
	取消(C)	1	Ol	<


一般而言, 交换(swap)分 区用于虚拟内存空间, 大小设置应该与物理内 存相比拟!

图1.37 建立交换分区



建立19412MB个人文件分区。





建立好的分区如图1.39所示,单击"现在安装"按钮,继续安装。

1 - 1 - 1									
空闲 1.0 MB	sda1 510.7		sda2 (e 10.2 GB		da3 (lir 0 GB	ux-swap)	sda4 (ext4) 19.4 GB	□ 空闲 1.0 MB	
设备	类型	挂载点	格式化?	大小	已用	已装系统			
/dev/sda									
空闲				1 MB					
/dev/sda1	ext4	/boot	~	510 MB	未知				
/dev/sda2	ext4	/	~	10240 ME	未知				
/dev/sda3	swap			2047 MB	未知				
/dev/sda4	ext4	/home	$\overline{\mathbf{v}}$	19411 ME	未知				
空闲				1 MB					




图1.40 选择时区

图1.39 创建完成分区



图 1.41 配置键盘属性



您是谁?


您的姓名:	liuerxiao	•
您的计算机名:	erxiao-virtual-machine	
	与其他计算机联络时使用的名称。	
选择一个用户名:	liuerxiao	
选择一个密码:)●●●●●●●●●●●● 密码强度:较好	
确认您的密码:	●●●●●●●●●●	
	● 自动登录	
	○ 登录时需要密码	
	Use Active Directory	
	You'll enter domain and other details in the next step.	

密码需要记住,启 动系统时,需要输 入密码。

图1.42 配置用户账户和密码



图1.43 复制文件



安装完成要重新启动Ubuntu,如果启动时间比较长,关闭Ubuntu,再启动Ubuntu。



图1.44 安装完成

1.3虚拟机的使用

- VMware特点:
- 模拟多种系统: 可模拟真实操作系统, 做各种操作系统实验(如: 搭建域服务器、搭建web服务器、搭建ftp服务器、搭建DHCP服务器、搭建DNS服务器等)。
- **备份还原:**虚拟机的快照功能可以与ghost工具备份功能相媲美,并且可以快速创建还原点,也可以快速恢复还原点。
- 桥接联网: 可桥接到真实电脑上上网,更好的保障了安全性。
- 同时搭建多个环境:在只有1台电脑的情况下,需要几台电脑共同搭建复杂应用环境时,在虚拟机下即可实现。
- 可作为测试工具:可以在虚拟机中测试怀疑软件,如病毒及木马的工具, 其他工具软件等均可在虚拟机中正常使用。
- 移植性:可快速克隆操作系统副本。



1.3.1虚拟机下U盘的使用

(1) 在虚拟机下识别U盘。

主机和虚拟机下的操作系统启动后,插入U盘,如图1.45所示,选择U盘在虚拟机下使用还是在主机下使用,这里在虚拟机下使用。




图1.45 在虚拟机下选择U盘

(2) 使用U盘。

单击确定后,在屏幕的左侧显示U盘的名字,双击打开U盘,看到U盘里的文件,如图1.46所示。




图1.46 U盘的使用




(3) 在Ubuntu下新建目录。


把U盘中把Vmtools的安装文件VMWARETO.TGZ 文件复制到自己的工作目录/home/liuerxiao下的vmware目录里。首先单击左侧的计算机按钮,找到工作目录

liuerxiao,如图1.47所示





进入工作目录/home/liuerxiao,按右键,选择新建文件夹,名字为vmware,如图1.48所示。



(4) 复制U盘的文件到Ubuntu的指定目录下。 在U盘下找到VMWARETO.TGZ,按右键选择复制,如图1.49所示,转到/home/liuerxiao/vmware目录下粘贴,如图1.50所示。





图1.49 复制VMWARETO.TGZ




复制完成后,在界面下显示复制完成的文件。按右键进入终端。



Linux系统中,运行命令行的窗口叫terminal,即'终端'; 在终端可以输入各种linux命令;

图1.51 进入终端

进入终端后,用ls 命令显示当前目录下的文件,文件名为 VMWARETO.TGZ,如图1.52所示。






1.3.2 VMtools的安装


- 在虚拟机系统中和主机系统之间鼠标是不能同时起作用的,特别是在虚拟系统中使用鼠标想移动到真实的系统中时,必须得按下"Ctrl+Alt"键才可以。
- Vmtools功能:
 - ▶ 鼠标自由切换:
 - > 复制、移动文件方便;
 - ▶ 虚拟机全屏

安装vmtools的方法之一(简单) 在vmware的安装目录下,找到文件linux.iso





在虚拟机下添加linux.iso文件





D Ubuntu - VMware Workstation

夕 在此处键入内容进行搜索

要将輸入定向到该虚拟机,请将鼠标指针移入其中或按 Ctrl+G。

□ □ 我的计算机

命主页 ×


Ubuntu ×

🔬 📭 •0)) 14:30 😃 **VMware Tools** Ubuntu VMware Tools □ 共享的虚拟机 ○ 最近使用的 manifest.txt VMwareToolsrun_upgrader.sh 桌面 10.3.10-12406962. tar.gz ▶■ 视频 添加iso文件后,系 ◎ 图片 1 文档 统自动打开光驱。 vmware-toolsvmware-toolsupgrader-32 upgrader-64 ⇒ 下载 按鼠标右键, 单击 ♂ 音乐 回 回收站 在终端打开。 ☑ 网络 VMware Tools C 计算机 在终端打开(T) □ 连接到服务器 弹出(E) 属性(P)





进入终端模式后,直接打开光盘的目录。

把压缩安装文件复制到目录/mnt(任意指定目录)



进入到mnt目录,解压文件。







解压后,自动生成vmware-tools-distrib 目录。进入vmware-tools-distrib 目录,执行安装文件./vmware-install.pl。

```
🙆 🗐 📵 malimei@malimei-virtual-machine: /mnt/vmware-tools-distrib
malimei@malimei-virtual-machine:/media/malimei/VMware Tools$ cd /mnt
malimei@malimei-virtual-machine:/mntS ls -l
总用量 55125
dr-xr-xr-x 1 root root 4192 9月 24 16:23 hgfs
r--r-- 1 root root 56435756 9月 24 12:47 VMwareTools-10.3.10-12406962.tar.g
drwxr-xr-x 9 root root 4096 2月 20 2019 vmware-tools-distrib
malimei@malimei-virtual-machine:/mnt$ cd vmware-tools-distrib
malimei@malimei-virtual-machine:/mnt/vmware-tools-distrib$ ls -l
总用量 400
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2月 20 2019 bin
drwxr-xr-x 5 root root 4096 2月
                                  20 2019 caf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2月
                                  20 2019 doc
                        4096 2月
                                  20 2019 etc
drwxr-xr-x 5 root root
-rw-r--r-- 1 root root 146996 2月
                                  20 2019 FILES
-rw-r--r-- 1 root root 2538 2月
                                  20 2019 INSTALL
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2月
                                  20 2019 installer
drwxr-xr-x 14 root root 4096 2月
                                 20 2019 lib
                        4096 2月
drwxr-xr-x 3 root root
                                 20 2019 vgauth
-rwxr-xr-x 1 root root 227024 2月 20 2019 vmware-install.pl
malimei@malimei-virtual-machine:/mnt/vmware-tools-distrib$ sudo ./vmware-install
.pl
```



安装完成后,关闭linux系统,重新启动主机。添加共享目录。







1、文件共享


打开linux系统,进入终端模式,进入/mnt/hgfs目录,显示在windows下设置的共享目录,进入目录,显示此目录下的文件,在此目录下建立文件。


在windows下显示建立的文件。





2、在windows和linux系统之间互相拖动文件。 也可以使用复制和粘贴按钮。





安装vmtools的方法之二:

将下载好(1.3.1节)的安装文件VMWARETO.TGZ解压,解压过程需要具有超级用户的权限,因此,要先设置超级用户root的密码,如图1.53所示。




图1.53 设置超级用户的密码



解压VMWARETO.TGZ文件,命令如图1.54所示,5.2.6节将详细讲到解压缩命令。





图1.54 解压VMWARETO.TGZ文件

解压完成后,在/home/malimei/vmware/的目录下自动生成vmware-tools-distrib 子目录,进入子目录,运行安装程序vmware-install.pl 文件,如图1.55所示。

说明:运行vmware-install.pl文件的格式为


\$sudo ./ vmware-install.pl



按照提示完成VMtools的安装,安装完成界面如图1.56所示。

终端				
	🔞 🖨 🗈 malimei@malimei-virtual-machine: ~/vmware/vmware-tools-distrib			
Q	Switching to guest configuration: done Guest operating system daemon: done			
	Virtual Printing daemon: The configuration of VMware Tools 8.4.6 build-385536 for Linux for this running kernel completed successfully.			
(3)	You must restart your X session before any mouse or graphics changes take effect.			
	You can now run VMware Tools by invoking "/usr/bin/vmware-toolbox-cmd" from the command line or by invoking "/usr/bin/vmware-toolbox" from the command line during an X server session.			
To enable advanced X features (e.g., guest resolution fit, drag and drop, and file and text copy/paste), you will need to do one (or more) of the following: 1. Manually start /usr/bin/vmware-user 2. Log out and log back into your desktop session; and, 3. Restart your X session.				
	Enjoy, the VMware team			
a	malimei@malimei-virtual-machine:~/vmware/vmware-tools-distrib\$			

单击虚拟机"设置"菜单选项,看到在没有安装vmtools前,共享文件夹是灰色的不能用,安装完后,显示总是启用,并添加主机windows里的目录/Linux/share共享,如图1.57所示,设置/Linux/share共享完成,如图1.58所示。







关机重启Ubuntu后,进入/mnt/hgfs/share目录,看到主机windows目录/Linux/share里的文件Linux.txt,并显示文件的内容,如图1.59所示。




图1.59 主机的文件在虚拟机下的显示



在Ubuntu下修改Linux.txt 文件的内容,在主机Windows下也能够显示,如图1.60所示。







图1.60 在虚拟机下修改的文件, 在主机下的显示

可以在主机和Ubuntu之间复制、粘贴文件,例如,复制主机的文件校历.xls,可以粘贴到Ubuntu下,同样在Ubuntu下的文件test,可以粘贴到主机,如图1.61所示,还可以自由的拖动文件,把主机桌面的"*.txt"文件拖到Ubuntu桌面上。




65

4

1.3.3 使用虚拟机的快照功能

- 快照就是把当前虚拟机中的系统状态封存保存起来,如果后面系统有异常,可以快速恢复到保存的状态。
- 一台虚拟机可创建多个快照,每个快照都是系统在某时刻的备份,使用多重快照,可以毫无限制地往返于每个快照之间,而不需要经过繁琐的关机、开机过程,实现虚拟机的"快速启动",但是,快照文件是要占用硬盘空间的,要使用虚拟机的快照功能,要完成以下两步:
- 创建快照:虚拟机菜单→快照→拍摄快照。
- 使用快照:虚拟机菜单→快照→恢复快照。


系统安装完成后,建议做快照,以后如果系统出现问题,可以快速恢复。



创建快照:虚拟机菜单→快照→拍摄快照。




在恢复快照时,可以用菜单里的恢复快照,也可以单击工具栏里的 按钮,显示如图所示,选择要恢复的快照名称后,单击转到按钮,就可以恢复备份的快照了。





■ 虚拟机捕获屏幕功能可以捕获虚拟机系统当前屏幕的图片,点击虚拟 机菜单→捕获屏幕,对于低版本的虚拟机可以捕获视频,高版本的取 消了捕获视频的功能,可以捕获屏幕。






1.3.5 更改虚拟机的内存、添加硬盘

- 在开始创建虚拟系统时所分配的内存及硬盘空间,会随着系统的运行、 应用程序的增加,对内存和硬盘空间的需求也在增大,在虚拟机中, 可以随时调整系统的内存和硬盘的大小。
- 在虚拟系统未启动的情况下,单机虚拟机→设置→硬件,可以更改内存和硬盘的大小了,不过更改的限度是在现有系统所拥有的物理范围内。







操作题:

- 1、安装VMware Workstation, 在虚拟机中安装ubuntu操作系统, 上述实验完成后创建快照, 如果使用Ubuntu过程中出现问题, 可以恢复快照。
- 2、显示你机器LINUX系统的分区。(用命令)
- 3、练习使用U盘,把U盘的一个文件复制到你的linux的工作目录。
- 4、练习安装VMTOOLS。
- 5、如何查看命令ls的源代码。

简答题:

- 1、VMTOOLS的作用?
- 2、简述桥接网络和NAT网络的不同。
- 3、Swap分区的作用?

Linux系统中Swap分区的主要作用是()?

- A. 存放系统文件
- B. 保存访问过的文本或网页文件
- C. 虚拟内存空间
- D. 作为用户的主目录