TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA Zagreb, Getaldićeva 4

Niko Josipović & Ivan Klečar, III-b Liste pristupa (ACL) na usmjerniku LABORATORIJSKA VJEŽBA

CILJ VJEŽBE

Uvježbati postupke konfiguracije dinamičkog rutinga. Naučiti primjenu standardne liste pristupa.


PRIPREMA ZA VJEŽBU

- 1. Koji slojevi OSI modela omogućavaju filtriranje prometa?
 - Filtriranje prometa omogućuju mrežni, transportni i aplikacijski sloj, pri čemu aplikacijski sloj filtrira podatke putem programa, a mrežni i transportni sloj putem vatrozida.
- 2. Koje su mogući kriteriji za propuštanje (ili zabranu) prolaska paketima?
 - Kriteriji mogu biti izvorišna i odredišna IP adresa, protokol ili podaci u paketima.
- 3. Kako funkcionira standardna lista pristupa?
 - Standardna lista pristupa temelji se na izvorišnoj IP adresi.
- 4. Kako se dobiva wildcard maska? Primjer.
 - Wildcard maska dobiva se inverzijom bitova mrežne maske. Primjerice, za mrežnu masku 255.255.255.255 (binarno: 11111111.1111111.11111111),
 wildcard maska glasi 0.0.0.0 (binarno: 00000000.00000000.00000000.00000000).
- 5. Koje elemente sadrži proširena ACL?
 - izvorišnu i odredišnu IP adresu
 - protokol (npr. TCP, UDP, ICMP)
 - izvorišni i odredišni port (ako je primjenjivo za protokol)
 - opcionalne uvjete poput vrste usmjerenja (in/out)
 - moguće kriterije za filtriranje na temelju određenih informacija u paketu.

IZVOĐENJE VJEŽBE

Uređaj	Oznaka sučelja	Adresa sučelja	Mrežna maska	Tip serijskog sučelja	Default gateway
R1	Fa 0/0	192.168.10.1	255.255.255.0		
	Fa 0/1	192.168.20.1	255.255.255.0		
	S2/0	172.16.10.1	255.255.255.252	DCE	
R2	Fa 0/0	192.168.30.1	255.255.255.0		
	S2/0	172.16.10.2	255.255.255.252	DTE	
PC1		192.168.10.10	255.255.255.0		192.168.10.1
PC2		192.168.20.10	255.255.255.0		192.168.20.1
PC3		192.168.30.10	255.255.255.0		192.168.30.1
PC4		192.168.30.128	255.255.255.0		192.168.30.1

1. Spoji uređaje prema zadanoj topologiji i izvrši temeljnu konfiguraciju usmjernika. Preklopnici su u defaultnoj konfiguraciji te ih nije potrebno konfigurirati.



2. Izvrši konfiguraciju sučelja usmjernika i računala prema podacima iz tablice. Temeljnu konfiguraciju sučelja usmjernika izvršili smo prema LV09.

R1:

Hostname: R1

Port Link IP Address
FastEthernet0/0 Up 192.168.10.1/24
FastEthernet1/0 Up 192.168.20.1/24
Serial2/0 Up 172.16.10.1/30

R2:

Hostname: R2

Port Link IP Address
FastEthernet0/0 Up 192.168.30.1/24
FastEthernet1/0 Down <not set>
Serial2/0 Up 172.16.10.2/30

PC1:

IPv4 Address	192.168.10.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.1
DNS Server	0.0.0.0

PC2:

IPv4 Address	192.168.20.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.20.1
DNS Server	0.0.0.0

PC3:

IPv4 Address	192.168.30.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.30.1
DNS Server	0.0.0.0

PC4:

IPv4 Address	192.168.30.128
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.30.1
DNS Server	0.0.0.0

3. Konfiguriraj RIPv1 protokol na usmjernicima.

Konfigurirano prema LV09.

```
Rl#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 172.16.10.0 is directly connected, Serial2/0

C 192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

C 192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0

R 192.168.30.0/24 [120/1] via 172.16.10.2, 00:00:18, Serial2/0
```

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
        172.16.10.0 is directly connected, Serial2/0
R
     192.168.10.0/24 [120/1] via 172.16.10.1, 00:00:04, Serial2/0
     192.168.20.0/24 [120/1] via 172.16.10.1, 00:00:04, Serial2/0
R
     192.168.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R2#
```

Što bi se dogodilo kada ovaj (ili neki drugi) ruting protokol ne bi bio konfiguriran?

- Usmjernici ne bi mogli razmjenjivati informacije o mrežnim rutama. Što bi za posljedicu imalo ne mogućnost komunikacije među mrežama.
- 4. Izvrši provjeru povezanosti između računala PC1 do PC4.

```
C:\>ping 192.168.30.128

Pinging 192.168.30.128 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 192.168.30.128: bytes=32 time=1ms TTL=126

Reply from 192.168.30.128: bytes=32 time=9ms TTL=126

Reply from 192.168.30.128: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.128:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 1ms, Maximum = 9ms, Average = 3ms
```

- **5.** Ukoliko je provjera bila uspješna, pristupi konfiguriranju liste pristupa na usmjerniku R1, na slijedeći način:
 - a) Listom pristupa pod rednim brojem 10, na usmjerniku R1 onemogući promet sa mreže 192.168.10.0 na mrežu 192.168.20.0:

```
R1(config)#access-list 10 deny 192.168.10.0 0.0.0.255
```

b) Istom listom omogući promet na mrežu 192.168.20.0 sa bilo koje druge mreže:

```
R1(config)#access-list 10 permit any
```

- c) Odredi da se promet filtrira na portu koji je najbliži odredištu R1(config)# interface FastEthernet1/0
- d) Definiraj da će se filtriranje provesti na izlazu toga porta R1(config-if)#ip accessgroup 10 out

- Što u instrukciji pod a) predstavlja dio 0.0.0.255? Wildcard masku
- Koja je oznaka porta koji je najbliži mreži 192.168.20.0? FastEthernet1/0
- Kojim je rednim brojevima numeriraju standardne ACL? 1-99 i 1300-1999
- **6.** Provjeri učinkovitost liste pristupa koju si konfigurirao, slanjem ICMP paketa.

Da li ACL odrađuje funkciju na način kako si očekivao? Odrađuje.

Ako se javio problem, opiši kako se on očituje. - Kod traženja odgovora iskoristi slanje ICMP paketa sa računala uz pomoć naredbenog retka, ali isto tako iz Simulacijskog moda, korak po korak.

0.000		PC0	ICMP
0.001	PC0	Switch0	ICMP
0.002	Switch0	Router0	ICMP
0.002	-	Router0	ICMP
0.003	Router0	Switch0	ICMP
0.004	Switch0	PC0	ICMP

- 7. Konfiguracija druge liste pristupa na usmjerniku R2.
 - a) Listom pristupa pod rednim brojem 20 onemogući da računalo sa IP adresom 192.168.30.128 šalje podatke izvan LAN-a:

R2(config)#access-list 20 deny 192.168.30.128

b) Istom listom pristupa omogući da ostala računala u toj mreži mogu slobodno prometovati izvan LAN-a:

R2(config)#access-list 20 permit any

- c) Odredi da se promet filtrira na portu koji je najbliži polazištu:
 - R2(config)#interface fa 0/0
- d) Definiraj da će se filtriranje provesti na ulazu toga porta
 R2(config-if)#ip access-group 20 in

8. Provjeri učinkovitost liste pristupa koju si konfigurirao, slanjem ICMP paketa.



- Radi li konfigurirana lista pristupa na očekivani način? Radi.
- Provjeri može li se ova ACL primijeniti tako da filtrira promet na izlaznom portu.
 R2(config-if)#ip access-group 20 out
- Koji je način bolji i zašto?
 Prvi način, jer on blokira pakete prije nego što uđe u sustav. Manje se potroši resursa za obradu.