# Fizyka - Wzory

1. Iloczyn wektorowy:

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{k}$$

2. Prędkość wektorowa:

$$\vec{v}_{\rm sr} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} \quad \left[\frac{\rm m}{\rm s}\right]$$

3. Prędkość średnia:

$$v_{
m \acute{sr}} = rac{x_{
m calk}}{t_{
m calk}} = rac{\sum\limits_{i=1}^n x_i}{\sum\limits_{i=1}^n t_i}$$

4. Prędkość chwilowa:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$v_x = \frac{dx}{dt}, \quad v_y = \frac{dy}{dt}, \quad v_z = \frac{dz}{dt}$$

5. Przyspieszenie:

$$\vec{a}_{\text{sr}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt}, \quad a_z = \frac{dv_z}{dt}, \quad a_s = \frac{d|\vec{v}|}{dt}, \quad a_n = \frac{v^2}{R}$$

6. Ruch jednostajny prostoliniowy:

$$\vec{a} = \vec{0} \implies \vec{v} = \overrightarrow{const} \implies \vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v} \cdot t$$

6.1 Dla ruchu wzdłuż osi x

$$x(t) = x_0 + v \cdot t$$

7. Ruch zmienny wzdłuż prostej:

$$\vec{a} = \overrightarrow{const} \implies \vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a} \cdot t$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 \cdot t + \frac{\vec{a} \cdot t^2}{2}$$

8. I zasada dynamiki Newtona:

$$\vec{F}_w = \vec{0} \iff \vec{v} = \overrightarrow{const}$$

9. II zasada dynamiki Newtona:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}_w}{m}$$

10. **Pęd**:

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

11. III zasada dynamiki Newtona:

$$\vec{F}_{A \to B} = -\vec{F}_{B \to A}$$

12. Rzut poziomy:

$$x(t) = x_0 + v_{0x} \cdot t = v_0 \cdot t$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y} \cdot t - \frac{gt^2}{2} = H - \frac{gt^2}{2}$$

$$t = t_c \text{ dla } y = 0$$

2

$$H - \frac{gt^2}{2} = 0$$

$$H = \frac{gt^2}{2} \to t_c = \sqrt{\frac{2H}{g}} \left[ \sqrt{\frac{m}{\frac{m}{s^2}}} = s \right]$$

$$x = z \text{ dla } y = 0$$

$$z = v_0 \cdot t = v_0 \cdot \sqrt{\frac{2H}{g}} \left[ \frac{m}{s} \sqrt{\frac{m}{\frac{m}{s^2}}} = \frac{m}{s} \cdot s = m \right]$$

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt} = v_0 \cdot 1 \cdot t^{1-1} = v_0 = const$$

$$v_y(t) = \frac{dy}{dt} = -\frac{g}{2}2t = -gt \left[ \frac{m}{s^2}s = \frac{m}{s} \right]$$

#### 13. Rzut pionowy:

$$y(t) = 0 + v_0 t - \frac{gt^2}{2}$$
$$v_y(t) = \frac{dy}{dt} = v_0 - gt$$
$$t = t_c \text{ dla } y = 0 \to v_0 t_c = \frac{g}{2} t_c^2$$

## 14. Rzut ukośny:

$$v_{0x} = v_0 \cdot \cos \alpha$$

$$v_{0y} = v_0 \cdot \sin \alpha$$

$$x(t) = x_0 + v_{0x} \cdot t = v_0 \cdot t \cdot \cos \alpha$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y} \cdot t - \frac{gt^2}{2} = v_0 \cdot t \cdot \sin \alpha - \frac{gt^2}{2}$$

$$v_x(t) = v_{0x} = v_0 \cdot \cos \alpha$$

$$v_y(t) = v_{0y} - g \cdot t = v_0 \cdot \sin \alpha - g \cdot t$$

$$t = t_c \text{ dla } y = 0$$

## 15. II zasada dynamiki w postaci pędowej:

$$\overrightarrow{F_{zew}} = \frac{dp}{dt}$$

$$\downarrow \downarrow$$

$$\overrightarrow{F_{zew}} = \vec{0} \Rightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \Leftrightarrow \vec{p} = \overrightarrow{const}$$

$$\vec{p}_{pocz} = \vec{p}_{końc}$$

$$\vec{p}_{pocz} = \vec{0}, \quad \vec{p}_{końc} = m_1 \cdot \overrightarrow{v_1} - m_2 \cdot \overrightarrow{v_2} = \vec{0}$$

#### 16. Energia:

## 16.1 Energia kinetyczna

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

16.2 Energia potencjalna

$$E_p = -G\frac{Mm}{r}$$

16.3 W pobliżu pow. Ziemi

$$E_p = mgh$$

16.4 Siła elektrostatyczna (Coulomba)

$$E_p = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r}$$

16.5 Siła sprężystości

$$E_p = \frac{kx^2}{w}$$

16.6 Energia kinetyczna ruchu obrotowego

$$E_{koi} = \frac{m_i v_i^2}{2} = \frac{m_i r_i^2 \omega^2}{2}$$

$$E_{ko} = \sum_{i=1}^n \frac{m_i r_i^2 \omega^2}{2} = \frac{1}{2} \omega^2 \sum_{i=1}^n m_i r_i^2$$

$$E_{ko} = \frac{I \omega^2}{2}$$

17. Praca:

$$W = \vec{F} \circ \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos a$$

$$\Delta W_i = F_i \cdot \Delta x$$

$$W = \sum_{i=1}^n F_i \cdot \Delta x$$

$$W = \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{i=1}^n F_i \cdot \Delta x = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$$

$$x = v_0 \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2}$$

$$v = v_0 + a \cdot t \Rightarrow a = \frac{v - v_0}{t}$$

$$x = \frac{v + v_0}{2} \cdot t$$

$$W = F \cdot x = m \cdot a \cdot x = m \left(\frac{v - v_0}{t}\right) \left(\frac{v + v_0}{2}\right) t = \frac{mv^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2}$$

$$W = E_k - E_{k_0} \longrightarrow \text{Równoważność pracy i energii}$$

18. **Moc**:

$$P_r = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

$$P = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt}$$

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\vec{F} \circ d\vec{s}}{dt} = \vec{F} \circ \vec{v}$$

19. Tarcie:

$$T_k = \mu_k \cdot N$$

$$\mu_s \ge \mu_k$$

$$T_s = -F$$

$$0 < T_s < T_{\text{smax}}$$

$$T_{\text{smax}} = \mu_s \cdot N$$

Dla małych prędkości obiektu (wzór Stokesa):

 $F = 6\pi \eta rv \longrightarrow \text{Siła oporu kuli o promieniu } r$ 

 $\eta \to \text{lepkość płynu}, v \to \text{prędkość poruszającego się obiektu}$ Dla dużych prędkości obiektu (wzór Newtona):

 $F=C_x\cdot\frac{\rho v^2}{2}\cdot S, \rho\to$ gęstość płynu,  $S\to$  powierzchnia obiektu  $C_x\to$ współczynnik oporu płynu zależny od kształtu obiektu

20. **Siły**:

$$\overrightarrow{F_b} = -m \cdot \overrightarrow{a_u}$$

$$\overrightarrow{F_{bezwł}} = -m \overrightarrow{a_{ukł odn}}$$

$$\overrightarrow{F_{całk}} = \overrightarrow{F_{oddz}} + \overrightarrow{F_{bezwł}}$$

$$a_d = \frac{v^2}{R} = \omega^2 \cdot R$$

$$F_{od} = m \cdot a_d$$

$$F_{od} = m \cdot a_d \frac{mv^2}{R}$$

$$F_{od} = m \cdot a_d = m \cdot \omega^2 \cdot R$$

$$\overrightarrow{F_c} = -2m(\overrightarrow{\omega} \times \overrightarrow{v}) \longrightarrow \text{Siła Coriolisa}$$

20.1 Oddziaływanie grawitacyjne:

Wzór Newtowna

$$F = G \frac{m \cdot M}{r^2}, G = 6.67 \cdot 10^{-11} \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$$

20.2 Wzór uwzględniający informację o zwrocie i kierunku siły w miejscu wskazanym przez wektor  $\vec{r}$ 

$$\vec{F} = G \frac{m \cdot M}{r^3} \vec{r}$$

20.3 Siła grawitacji na powierzchni Ziemi

$$F = mg, g = 9.81 \text{m/s}^2$$

20.4 Oddziaływanie elektromagnetyczne

$$F_c = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q_1q_2}{r^2} \longrightarrow \text{prawo Coulomba}$$

$$\overrightarrow{F_L} = q(\overrightarrow{v} \times \overrightarrow{B}) \longrightarrow \text{siła Lorentza}$$
7

20.5 Siła wyporu

$$\overrightarrow{F_w} = -\rho V \overrightarrow{g}$$

20.6 Siła sprężystości

$$F = E \cdot \frac{S}{L_0} \cdot \Delta L$$
$$\vec{F} = -k \cdot \vec{x}$$

# 21. Środek masy układu ciał:

$$x_{s} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_{i} x_{i}}{\sum_{i=1}^{N} m_{i}}, y_{s} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_{i} y_{i}}{\sum_{i=1}^{N} m_{i}}, z_{s} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_{i} z_{i}}{\sum_{i=1}^{N} m_{i}}$$

$$\downarrow \downarrow$$

$$\vec{r}_{s} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_{i} \vec{r}_{i}}{\sum_{i=1}^{N} m_{i}}$$

$$\vec{r}_{s} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_{i} \vec{r}_{i}}{\sum_{i=1}^{N} m_{i}}$$

$$\vec{r}_{s} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_{i} \vec{r}_{i}}{\sum_{i=1}^{N} m_{i}} \xrightarrow{\Delta m_{i} \to 0} \vec{r}_{s} = \frac{\int r dm}{\int dm} = \frac{1}{m} \int r dm$$

$$mx_s = \sum_{i=1}^{N} m_i x_i$$

#### 21.1 Pierwsze różniczkowanie

$$m\frac{dx_s}{dt} = \sum_{i=1}^{N} m_i \frac{dx_i}{dt}, mv_{sx} = \sum_{i=1}^{N} m_i v_{xi}$$

21.2 Drugie różniczkowanie

$$m\frac{dv_{sx}}{dt} = ma_{sx} = \sum_{i=1}^{N} m_i a_{xi}$$

21.3 Po uwzględnieniu II zasady dynamiki

$$ma_{sx} = \sum_{i=1}^{N} m_i a_{xi} = \sum_{i=1}^{N} F_{xi}$$

Analogicznie robimy dla osi y i z

$$\psi$$
  $m \overrightarrow{a_s} = \sum_{i=1}^N \vec{F_i}$   $m \vec{a}_s = \sum \vec{F_{zi}} \longrightarrow ext{R\'ownanie ruchu}$ 

22. Ruch obrotowy punktu materialnego:

$$s = \Delta\phi \cdot r \longrightarrow \text{droga kątowa}$$
 
$$\frac{ds}{dt} = \frac{d\phi}{dt} \Rightarrow \vec{\omega} = \frac{d\vec{\phi}}{dt} \longrightarrow \text{prędkość kątowa}$$
 
$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} \longrightarrow \text{prędkość liniowa punktu A}$$
 
$$\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \longrightarrow \text{przyspieszenie kątowe}$$

22.1 Przyspieszenie styczne i dośrodkowe

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{\omega} \times \vec{r}) = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\vec{a}_s = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} = \vec{\varepsilon} \times \vec{r} \Rightarrow |\vec{a}_s| = \left|\frac{d\vec{v}}{dt}\right|$$

$$\vec{a}_n = \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{v} \Rightarrow |\vec{a}_n| = \frac{v^2}{r}$$

## 23. Moment sily:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}, \vec{r} \longrightarrow \text{ramie sily}$$
 
$$\vec{r} \text{ II } \vec{F} \Rightarrow \vec{M} = 0$$
 
$$M = rF \sin \alpha = r_{\perp} \cdot F$$

#### 24. Moment bezwładności:

$$I = \sum_{i=1}^{n} \Delta m_i \cdot r_i^2$$

$$I = \lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} \Delta m_i \cdot r_i = \int r^2 dm$$

#### 24.1 Twierdzenie Steinera

$$I = I_0 + md^2$$

24.2 II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego

$$ec{M} = \sum_{i=1}^{n} \vec{r_i} \times \vec{F_i}$$

$$F_i = \Delta m_i a_i = \Delta m_i \varepsilon r_i$$

$$M = \sum_{i=1}^{n} r_i F_i = \sum_{i=1}^{n} \Delta m_i \varepsilon r_i^2 = \varepsilon \sum_{i=1}^{n} m_i r_i^2$$

$$M = I \cdot \varepsilon$$

$$ec{M} = I \cdot \vec{\varepsilon}$$

## 25. Moment pędu:

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \vec{r}_i \times \Delta m_i \cdot \vec{v}_i$$

$$\vec{L}_i = \Delta m_i \vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)$$
10

$$ec{\omega} = ec{\omega_{\perp}} + ec{\omega_{\parallel}}$$
 Dla całej bryły:  $L = \sum_{i=1}^{n} r_{i} \Delta m_{i} v_{i}$   $v = \omega \cdot r$   $L = \sum_{i=1}^{n} r_{i} \Delta m_{i} \omega r_{i} = \omega \sum_{i=1}^{n} \Delta m_{i} r_{i}^{2} = I \omega$   $\vec{L} = I \vec{\omega}$   $\vec{L} = I \vec{\omega}$   $\vec{L} = I \vec{L} + \vec{L}_{\parallel} = I_{\perp} \vec{\omega_{\perp}} + I_{\parallel} \vec{\omega_{\parallel}}$   $I_{\perp} = mr^{2}, I_{\parallel} = \frac{1}{2} mr^{2}$ 

25.1 II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego

$$\vec{M} = I\vec{\varepsilon} = I \cdot \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d(I \cdot \vec{\omega})}{dt}$$
$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

25.2 Zasada zachowania pędu

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$
 jeżeli  $\vec{M} = \vec{0} \Rightarrow \vec{L} = \overrightarrow{const}$   $L = L'$  tzn.  $I\omega = I'\omega'$   $I > I' \Rightarrow \omega' > \omega$ 

25.3 Elipsoida bezwładności bryły sztywnej względem jej środka masy

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$a = \frac{1}{\sqrt{I_x}}, b = \frac{1}{\sqrt{I_y}}, c = \frac{1}{\sqrt{I_z}}$$

## 26. Precesja baka:

$$|\vec{M}| = |\vec{r} \times m\vec{g}| = rmg \sin \alpha$$

 $r \longrightarrow$  wektor położenia środka masy przy zetknięciu z podłożem

$$\begin{split} d\vec{L} &= \vec{M}dt \\ d\Phi &= \frac{dL}{L\sin\alpha} = \frac{Mdt}{L\sin\alpha} \\ \omega_p &= \frac{d\Phi}{dt} = \frac{M}{L\sin\alpha} = \frac{mgr\sin\alpha}{L\sin\alpha} = \frac{mgr}{L} \\ \vec{M} &= \vec{\omega_p} \times \vec{L} \end{split}$$

## 27. Drgania harmoniczne:

$$m = \frac{d^2x}{dt^2} = -kx$$
$$x(t) = A\sin(\omega_0 t + \Phi)$$

A - amplituda, k - współczynnik sprężystości,  $\omega_0$  - częstość kołowa drgań,  $\varPhi$  - początkowa faza drgań

## 27.1 Prędkość oscylatora harmonicznego

$$v(t) = \frac{dx}{dt} A \cdot \omega_0 \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \Phi)$$

27.2 Przyspieszenie oscylatora harmonicznego

$$a(t) = \frac{d^2x}{dt^2} = -A \cdot \omega_0^2 \cdot \sin(\omega_0 \cdot t + \Phi)$$

$$a(t) = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega_0^2 \cdot x(t)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m} \cdot x(t) = -\omega_0^2 \cdot x(t) \Rightarrow \frac{k}{m} = \omega_0^2$$

27.3 Wychylenie

$$x(t) = A \cdot \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}} \cdot t + \Phi\right)$$

27.4 Okres drgań własnych

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \Longrightarrow T_0 = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

27.5 Częstotliwość

$$f = \frac{1}{T}$$

27.6 Energia potencjalna sprężystości

$$W = \vec{F} \circ \vec{x} = Fx \cdot \cos \alpha$$

$$\Delta W = F \cdot \Delta x$$

$$W = \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{x_1}^{x_2} F\Delta x = \int_{x_1}^{x_2} F dx$$

$$W = \int_0^x F \cdot dx = \int_0^x (k \cdot x) \cdot dx = \frac{k \cdot x^2}{2} \Big|_0^2 = \frac{k \cdot x^2}{2}$$

$$W = \Delta E \Rightarrow E_p = \frac{k \cdot x^2}{2}$$

27.7 Energia kinetyczna

$$E_k = \frac{m \cdot v^2}{2} = \frac{m}{2} \cdot \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = \frac{m}{2} \cdot (A \cdot \omega_0 \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \Phi))^2$$

$$\downarrow \downarrow$$

$$E_k = \frac{m \cdot \omega_0^2 \cdot A^2}{2} \cdot \cos^2(\omega_0 \cdot t + \Phi)$$
13

#### 27.8 Energia całkowita

$$E_c = E_p + E_k = \frac{k \cdot x^2}{2} + \frac{m \cdot \omega_0^2 \cdot A^2}{2} \cdot \cos^2(\omega_0 \cdot t + \Phi) =$$

$$= \frac{k \cdot A^2}{2} \cdot \sin^2(\omega_0 \cdot t + \Phi) + \frac{k \cdot A^2}{2} \cdot \cos^2(\omega_0 \cdot t + \Phi) \Rightarrow E_c = \frac{k \cdot A^2}{w}$$

## 27.9 Siła ciężkości

 $F_s=m\cdot g\cdot\sin\Theta\longrightarrow$  Składowa styczna siły ciężkości  $F_r=m\cdot g\cdot\cos\Theta\longrightarrow$  Składowa radialna siły ciężkości Dla małych kątów (<10°)  $\sin\Theta\approx\Theta$ 

$$\sin \Theta = \frac{x}{l} \Longrightarrow \Theta = \frac{x}{l}$$

$$F_s = -mg\Theta = -mg\frac{x}{l} = -\frac{mg}{l}x$$

$$x = \frac{mg}{l} = m\omega_0^2 \Rightarrow \frac{g}{l} = \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \Rightarrow T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$


Tabela 1: Drgania harmoniczne - wahadło fizyczne

Punkt materialny	Bryła sztywna	
F = -kx	$M - K\alpha$	
F = ma	$M = I\varepsilon$	
$k = m\omega_0^2$	$K = I\omega_0^2$	
$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$	$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{I}}$	

$$M = F_s l = -mgl \sin \alpha \approx -mgl \alpha$$
$$K = mgl$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{I}}$$

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{K}} \Rightarrow T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgl}}$$



Rysunek 1: Krzywe Lissajous

## 27.10 Składanie drgań równoległych

• Ta sama częstościach ale różna faza i amplituda

$$x_1(t) = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$x_2(t) = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t) = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) =$$

$$= A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

• Różne częstości **Twierdzenie Fouriera**:

$$x(t) = \frac{1}{2}A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [A_k \cos(k\omega t) + B_k \sin(k\omega t)]$$

• Podobna częstość (dudnienia)

$$A[\sin(\omega_1 t) + \sin(\omega_2 t)] = A\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right)\sin\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right)$$

27.11 Drgania tłumione

$$F_t = -bv$$

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -b\frac{dx}{dt} - kx$$

$$x(t) = A_0e^{-\beta t}\sin(\omega t + \varphi)$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

$$\beta = \frac{b}{2m}$$

 $F_t \longrightarrow$  siła oporu proporcjonalna do prędkości ciała i przeciwnie do niej skierowana

 $A_0 e^{-\beta t} \longrightarrow \text{amplituda}$ 

 $k \longrightarrow \text{współczynnik sprężystości}$ 

 $\omega_0 \longrightarrow$  częstość kołowa drgań

 $\omega \longrightarrow$  częstość oscylatora tłumionego

 $\varphi \longrightarrow \text{początkowa faza drgań}$ 

 $b \longrightarrow \text{współczynnik oporu}$ 


 $\beta \longrightarrow {\rm wsp\'olezynnik}$ tłumienia

27.12 Logarytmiczny dekrement tłumienia

$$\Lambda = \ln \frac{A_n}{A_{n+1}} = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)}$$

27.13 Względny współczynnik tłumienia

$$\zeta = \frac{\beta}{\omega_0}$$




Rysunek 2: Drgania tłumione

# 27.14 Drgania wymuszone

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + b\frac{dx}{dt} + kx = F_0 \sin(\Omega t)$$
$$x(t) = A \sin(\Omega t + \varphi)$$
$$A = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2 \Omega^2}}$$
$$\varphi = \arctan\left(-\frac{2\beta\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}\right)$$

28. **Fale**:



Rysunek 3: Drgania wymuszone



Rysunek 4: Fala kulista oraz płaska

# 28.1 Równanie fali

$$\Psi(x,t) = A\sin(kx - \omega t)$$
$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = \frac{2\pi}{T}$$

# 28.2 Prędkość fali

$$V_f = \frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f$$

Tabela 2: Drgania harmoniczne - wahadło fizyczne

	Ciało stałe	Ciecz	Ğaz
Fala podłużna	$V_f = \sqrt{\frac{E}{ ho}}$	$V_f = \sqrt{\frac{K}{ ho}}$	$V_f = \sqrt{\frac{\kappa \cdot p}{ ho}}$
Fala poprzeczna	$V_f = \sqrt{rac{G}{ ho}}$	-	_

$$ho \longrightarrow {
m gęstość}$$

 $E \longrightarrow \text{moduł Younga}$ 

 $G \longrightarrow \text{moduł sztywności}$ 

 $K \longrightarrow \text{moduł ściśliwości cieczy}$ 

 $p \longrightarrow \text{ciśnienie}$ 

$$\kappa = \frac{C_p}{C_v}$$

28.3 Prędkość grupowa

$$V_g = \frac{d\omega}{dk}$$

28.4 Prawo załamania

$$n_{21} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

28.5 Interferencja fal

$$\Psi_1 = A\sin(kx - \omega t)$$

$$\Psi_2 = A\sin(kx - \omega t + \varphi)$$

$$\Phi = \Psi_1 + \Psi_2 = 2A\cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)\sin\left(kx - \omega t + \frac{\varphi}{2}\right)$$

28.6 Fala stojąca

$$\left. \begin{array}{l} \Psi_1 = A\sin(kx - \omega t) \\ + \\ \Psi_2 = A\sin(kx - +\omega t) \end{array} \right\} \Longrightarrow \Psi = \Psi_1 + \Psi_2 = 2A\sin(kx)\cos(\omega t)$$

28.7 Maksima interferencyjne

$$d \cdot \sin \alpha = n \cdot \lambda$$

28.8 Minima interferencyjne

$$d \cdot \sin \alpha = 2(n-1) \cdot \frac{\lambda}{2}$$

 $d \longrightarrow$ odległość pomiędzy szczelinami  $n=0,1,2,3,\dots$ 

28.9 Kąt Brewstera

$$\tan \alpha_B = n$$

 $\alpha \longrightarrow$  kąt padania światła

 $n \longrightarrow \text{współczynnik}$  załamania dielektryka

## 28.10 Efekt Dopplera

• Źródło zbliża się do obserwatora

$$\lambda_o = \lambda_z - v_z T, \lambda = \frac{v}{f}, T = \frac{1}{f_z}$$

$$\frac{v}{f_o} = \frac{v}{f_z} - \frac{v_z}{f_z} \Rightarrow f_o = f_z \frac{v}{v - v_z}$$

• Źródło oddala się od obserwatora

$$\lambda_o = \lambda_z + v_z T, \lambda = \frac{v}{f}, T = \frac{1}{f_z}$$

$$\frac{v}{f_o} = \frac{v}{f_z} + \frac{v_z}{f_z} \Rightarrow f_o = f_z \frac{v}{v + v_z}$$

 $v \longrightarrow \operatorname{predkość}$  fali

 $v_o \longrightarrow$  prędkość obserwatora

 $v_z \longrightarrow \operatorname{prędkość}$ źródła

28.11 Natężenie dźwięku

$$I = \frac{P}{S}$$

$$I_0 = 10^{-12} \left[ \frac{W}{m^2} \right]$$

28.12 Próg bólu

$$I_B = 1 \left[ \frac{W}{m^2} \right]$$

28.13 Poziom natężenia dźwięku

$$L = 10 \log \frac{I}{I_0} [db]$$

## 29. Mechanika płynów:

29.1 Ciśnienie

$$p = \frac{F_N}{S} \left[ 1Pa = \frac{1N}{1m^2} \right]$$

 $F_N \longrightarrow \text{wartość składowej normalnej siły}$ 

 $1 \text{ bar} = 10^5 \text{Pa}$ 

1 tor [Tr] = 1 mm Hg = 133 Pa

1 atmosfera techniczna (at) =  $1\frac{kg}{cm^2}$ = 98066,5 Pa 1 atmosfera fizyczna (atm) = 760 Tr = 101325 Pa

 $1psi\left(\frac{\text{funt}}{\text{in}^2}\right) = 6894,76 \text{ Pa}$ 

$$0,1MPa \approx 1at \approx 1bar = 10mH_2O$$

29.2 Ciśnienie cieczy

$$F_{2} = F_{1} + mg$$

$$F_{1} = p_{1}S, F_{2} = p_{2}S, m = \rho S(h_{1} - h_{2})$$

$$p_{2}S = p_{1}S + \rho gS(h_{1} - h_{2})$$

$$p_{2} = p_{1} + \rho g(h_{1} - h_{2})$$

29.3 Prasa hydrauliczna

$$\Delta p = \frac{F_{\text{wej}}}{S_{\text{wej}}} = \frac{F_{\text{wyj}}}{S_{\text{wyj}}}$$

$$V = S_{\text{wej}} y_{\text{wej}} = S_{\text{wyj}} y_{\text{wyj}}$$

$$W = F_{\text{wyj}} y_{\text{wyj}} = F_{\text{wej}} \frac{S_{\text{wyj}}}{S_{\text{wej}}} y_{\text{wej}} \frac{S_{\text{wej}}}{S_{\text{wvj}}} = F_{\text{wej}} y_{\text{wej}}$$

29.4 Napięcie powierzchniowe

$$\sigma \frac{W}{S}$$

#### 30. Dynamika płynów

30.1 Równanie ciągłości

$$\Delta V_1 = \Delta V_2$$

$$\Delta x_1 S_1 = \Delta x_2 S_2$$

$$\frac{\Delta x_1 S_1}{\Delta t} = \frac{\Delta x_2 S_2}{\Delta t}$$

$$v_1 S_1 = v_2 S_2 = const$$

$$\rho = const$$

$$\rho v_1 S_1 = \rho v_1 S_2 = const$$

30.2 Równanie Bernoulli'ego

$$W = F_1 v_1 \Delta t - F_2 v_2 \Delta t = p_1 S_1 v_1 \Delta t - p_2 S_2 v_2 \Delta t$$

$$W = (p_1 - p_2) V = \left(\frac{m v_2^2}{2} + m g h_2\right) - \left(\frac{m v_1^2}{2} + m g h_1\right)$$

$$p_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} + \rho g h_1 = p_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + \rho g h_2$$

30.3 Lepkość płynów

$$F = \eta \frac{dv}{dr} S$$

 $F \longrightarrow$  siła oporu przy ruchu warstw płynu względem siebie  $dv \longrightarrow$  względna prędkość trących o siebie równoległych warstw płynu

 $dr \longrightarrow$  odległość między warstwami

 $S \longrightarrow \text{pole powierzchni warstw}$ 

 $\eta \longrightarrow$  współczynnik lepkości dynamicznej płynu (lepkość płynu)

$$\frac{F}{S} = \eta \frac{dv}{dr}$$

30.4 Siła oporu ośrodka

#### Wzór Stokesa

$$F_o = 6\pi \eta R v$$

$$\rho_{\text{ciecz}}Vg + 6\pi\eta Rv_g = mg \Rightarrow v_g = \frac{2R^2g(\rho_{\text{kulka}} - \rho_{\text{ciecz}})}{9\eta}$$

#### 31. Termodynamika:

$$T_C = (T - 273, 15)^{\circ}C \Longrightarrow \Delta T_C[{}^{\circ}C] = \Delta T[K]$$

31.1 Ciepło pobrane (oddane)

$$Q = mc_2 \Delta T$$

$$Q = mc_{\text{przem}}$$

 $c_w \longrightarrow \text{ciepło właściwe}$ 

 $C = c_w \cdot m \longrightarrow$  pojemność cieplna

 $c_{\text{przem}} \longrightarrow \text{ciepło przemiany}$ 

#### 31.2 Przewodzenie ciepła

$$\frac{dQ}{dt} = -\lambda A \frac{dT}{dx}$$

 $\frac{dQ}{dt} \longrightarrow$ strumień ciepła

 $\stackrel{\scriptscriptstyle m}{\lambda} \longrightarrow {
m wsp\'olezynnik}$  przewodnictwa cieplnego

 $A \longrightarrow \text{pole powierzchni}$ 

 $\frac{dT}{dx} \longrightarrow \text{gradient temperatury}$ 

31.3 Rozszerzalność cieplna ciał stałych

$$l = l_0(1 + \alpha \Delta T)$$

31.4 Rozszerzalność cieplna cieczy

$$\Delta V = V_0 \beta \Delta T$$

31.5 Promieniowanie cieplne

#### Prawo Kirchhoffa

$$\frac{E(\lambda, T)}{A(\lambda, T)} = \varepsilon(\lambda, T)$$

 $\varepsilon(\lambda,T)$  — Stała uniwersalna, jednakowa dla wszystkich ciał **Prawo Stefana-Boltzmanna** 

$$\varepsilon_T = \sigma T^4$$

 $\varepsilon_T \longrightarrow$ moc emitowana przez jednostkę powierzchni ciała  $\sigma = 5,67\cdot 10^{-8} \frac{W}{m^2\cdot K^4}$ 

#### Prawo Wienna

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T}$$

 $b = 2898 \cdot 10^{-3} \mu m \cdot K \longrightarrow Stała Wienna$ 

31.6 Praca

$$W = -p \cdot \Delta V$$

 $p \longrightarrow$  ciśnienie  $\Delta V \longrightarrow$  zmiana objętości

$$W = \int dW = -\int_{V_1}^{V_2} p \cdot dV$$

32. Pierwsza zasada termodynamiki:

$$\Delta U = \Delta Q + W$$

Q>0  $\longrightarrow$  ciepło dostarczone do układu Q<0  $\longrightarrow$  ciepło oddawane przez układu W>0  $\longrightarrow$  praca wykonywana nad układem przez siły zewnętrzne W<0  $\longrightarrow$  praca wykonana przez układ

# 33. Druga zasada termodynamiki:

$$Q_{
m pobr} = W + Q_{
m odd}$$
 
$$\eta = \frac{W}{Q_{
m pobr}} = \frac{Q_{
m pobr} - Q_{
m odd}}{Q_{
m pobr}}$$
 
$$dS = \frac{dQ}{T}$$
 
$$S = k \cdot \ln \Omega$$