ドローン版 BLB 損害評価ツールインストールガイド


本マニュアルではドローン版 BLB 損害評価ツール(DroneTool)およびその実行に必要なソフトウェアを Windows PC にインストールする方法について説明する。以下にインストールの手順を示す。

- 1. Miniconda3 のインストール
- 2. Python モジュールのインストール
- 3. DroneTool のインストール

1. Miniconda3 のインストール


● 以下の URL からダウンロードした Miniconda3 のインストーラ(例:
Miniconda3-py39_4.12.0-Windows-x86_64.exe)を実行して Miniconda3 をインストールする。インストールの設定は全て初期値(デフォルト)のままで構わない。動作確認された Python のバージョンは 3.9。

https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html



● 環境変数 Path の設定

デスクトップ上の Windows アイコンを右クリック -> 設定 -> 詳細情報 -> システムの詳細設定 -> 環境変数(N)... をクリックして環境変数の設定画面を表示させる。




ユーザー環境変数に元から変数 Path があるかどうかによって、(1)または(2)のように Path の設定を行う。

(1) ユーザー環境変数に変数 Path がない場合、以下のようにユーザー変数 Path を新規作成する。

変数名(N): Path

変数値(V): %USERPROFILE%¥miniconda3¥Library¥bin




- (2) ユーザー環境変数に変数 Path がある場合、(2-1)または(2-2)のようにユーザー変数 Path を編集する。
- (2-1) 値にパスが一つしか含まれていない場合 (例: C:\UNDOWS) 「ユーザー変数の編集」において変数値にセミコロン (;) で区切って %USERPROFILE%\uniforminiconda3\unifokLibrary\unifokbin を追加する。

ユーザー変数の編集			×
変数名(N):	Path		
変数値(V):	C:¥WINDOWS;%USERPROFILE%¥miniconda3¥Library¥bin		
ディレクトリの参照(D)	ファイルの参照(F)	ОК	キャンセル

(2-2) 値にセミコロンで区切られたパスが複数含まれている場合 (例:

C:\forall WINDOWS; C:\forall WINDOWS\forall System 32)

「環境変数名の編集」において新規で%USERPROFILE%¥miniconda3¥Library¥bin を 追加する。



Path を設定したら、一度 Anaconda PowerShell Prompt を閉じて再起動する。

2. Python モジュールのインストール

● 手順 1 でインストールされた Anaconda Powershell Prompt で以下のコマンドを実行し、Python モジュールをインストールする。

```
conda install -c conda-forge zlib -y
conda install -c conda-forge numpy -y
conda install -c conda-forge scipy -y
conda install -c conda-forge pandas -y
conda install -c conda-forge xlrd==1.2.0 -y
conda install -c conda-forge openpyxl -y
conda install -c conda-forge matplotlib -y
conda install -c conda-forge ipython -y
conda install -c conda-forge scikit-learn -y
conda install -c conda-forge scikit-image -y
conda install -c conda-forge statsmodels -y
conda install -c conda-forge geopandas -y # for SatelliteTool
conda install -c conda-forge rasterio -y # Optional
conda install -c conda-forge rasterstats -y # Optional
conda install -c conda-forge pyshp -y
conda install -c conda-forge cartopy -y # for Transplanting
conda install -c conda-forge psutil -y # for SatelliteTool
conda install -c conda-forge xmltodict -y # for SatelliteTool
conda install -c conda-forge 7zip -y # for SatelliteTool
pip install tkcalendar
pip install tkfilebrowser
pip install PyDrive2 # Optional
pip install -U csaps
pip install sentinelsat # for SatelliteTool
```

- ※ "for SatelliteTool"は SatelliteTool を使う場合に必要(DroneTool には不要)
- ※ "for Transplanting"は作付日推定に必要(DroneTool には不要)。
- ※ "Optional"は現状のスクリプトには使われていない。

```
■ Anaconda Powershell Prompt (miniconda3)

(base) PS C:¥Users¥hongo-26> conda install -c conda-forge zlib -y
Collecting package metadata (current_repodata.json): -

^
```

● constants.py の修正

%USERPROFILE%¥miniconda3¥Lib¥site-packages¥tkfilebrowser¥constants.py(86 行目付近)を以下のように修正する。(後ろに LANG = 'en'を追加) 修正前:

try:

LANG = locale.getdefaultlocale()[0]

except ValueError:

LANG = 'en'

修正後:

--- translation

try:

LANG = locale.getdefaultlocale()[0]

except ValueError:

LANG = 'en'

LANG = 'en' # <- added

3. DroneTool のインストール

● Windows 環境変数の追加

手順1の(1)と同様の方法で、ユーザー変数 CDIR を新規作成する。

変数名(N):CDIR

変数値(V): %USERPROFILE%¥miniconda3

● スクリプトのコピー


DroneTool のソースファイルをホームフォルダ(%USERPROFILE%)の下で展開する。(%USERPROFILE%¥DroneTool というフォルダの下に Python スクリプトが置かれるようにする。)

※ 最新版のソースファイルは GitHub から入手することができる。

https://github.com/nahiro/automation/tree/master

● ショートカットのコピー

DroneTool.lnk をデスクトップにコピーする。コピーしたショートカット上で右クリックし、アイコンの変更で%USERPROFILE%¥DroneTool¥DroneTool_red.ico を選択する。



※ DroneTool.lnk の代わりに DroneTool_noexit.lnk を使うと、スクリプト実行後にコンソール画面が開いたままになる。(DroneTool.lnk を使った場合、スクリプト実行後にコンソール画面が閉じられる。)

● データのコピー

必要に応じて、以下のファイルをローカルマシンに保存する。

%WORK%\#Shapefile\#All_area_polygon_20210914 (フォルダごと)
%WORK%\#WorldView\#wv2_180629_pan.tif
%WORK%\#Drone_Analysis\#Current\#formula\#pv_formula_age_90_110.csv
%WORK%\#Drone_Analysis\#Current\#formula\#pm_formula_age_90_110.csv