# Университет ИТМО Факультет программной инженерии и компьютерной техники Системное программное обеспечение

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Группа: Р3202

Работу выполнил студент Коков Алексей Тимурович

## Утилита nm

nm [опции] ... [файлы] ...

Команда nm выдает на стандартный вывод таблицу имен для каждого объектного файла, указанного в командной строке.

Ключи:

-A,-o,--print-file-name

Добавлять в начале каждой выводимой строки имя объектного файла или архива, в котором был найден данный файл.

-a,--debug-syms

Вывести все символы, включая символы для дебаггера (обычно они не показываются).

-D,--dynamic

Отобразить динамические символы вместо обычных. Применяемо для динамических объектов (например, некоторые типы библиотек общего пользования).

-fformat,--format=format

Вывести результат в заданном формате: "bsd", "sysv" или "posix". По умолчанию - "bsd".

-g,--extern-only

Отобразить только внешние символы.

-1,--line-numbers

Для каждого символа попытаться вывести номер строки (с помощью информации из дебага), на которой встречается этот символ.

-n,-v,--numeric-sort

Отсортировать символы по адресам, а не в алфавитном порядке.

-p,--no-sort

Не отсортировывать символы; выводить в порядке их встречи.

-S,--print-size

Вывести значение и размер определенных символов для формата вывода "bsd". Не имеет эффекта для других форматов, если не указана опция --size-sort.

-r,--reverse-sort

Отсортировать в обратном порядке (численно или в алфавитном, если было явно указано).

--size-sort

Отсортировать символы по размеру. Размер вычисляется как разница между значением символа и значением следующего большего по значению символа. При заданном формате вывода "bsd" выводится размер символа (а не значение), для вывода значения необходимо задать ключ -S.

-tradix,--radix=radix

Использовать значение radix как основание системы счисления для вывода значений символов: d - десятичная, о - восьмеричная, x - шестнадцатеричная.

--target=bfdname

Указать формат объектного кода, отличного от стандартного системного.

-u,--undefined-only

Показывать только неопределенные символы (те, что являются внешними для каждого объектного файла).

--defined-only

Показывать только определенные символы для каждого объектного файла.

-V,--version

Вывести информацию о текущей версии nm.

--help

Вывести информацию об опциях nm.

@file

Прочитать все опции для команды из файла. Считанные опции вставляются на место @file. Если файл не существует или не может быть прочитан, @file будет распознан буквально. Опции в файле должны быть разделены пробелами. Пробел может быть включен в опцию: для этого необходимо поместить опцию в одинарные или двойные кавычки. Внутри файла могут также содержаться другие опции @file; такие опции будут считаны рекурсивно.

## Утилиты troff и nroff

.br

**troff** и **nroff** - это системы для форматирования текстов, состоят из программ форматирования и языка разметки. Принимают на вход текст с макросами и директивами разметки и выдают на выход преобразованных текст.

nroff позволяет решать многие задачи форматирования путем программирования на языке roff. troff - расширенный nroff. Он может поддерживать множество символов, разнообразные шрифты, организацию полей, сносок и т.п. nroff игнорирует команды, которые может выполнить.

# Текст руководства с разметкой

```
.TH NM 1 "2018-05-16" "binutils-2.30-system" "GNU Development Tools"
.SH СИНОПСИС
.PP
nm [опции] ... [файлы] ...
.SH ОПИСАНИЕ
.PP
Команда nm выдает на стандартный вывод таблицу имен для каждого объектного файла, указанного в командной строке.
Файл может быть как перемещаемым, так и абсолютным объектным файлом, или может быть архивом из таких файлов.
Для каждого символа nm показывает:
.br
- Значение символа в заданной системе счисления (см. ниже), по умолчанию - шестнадцатеричная.
- Тип символа. Используются типы, приведенные ниже. В основном зависят от формата объектного файла.
Если символ имеет нижний регистр, он локальный; если символ имеет верхний регистр - он глобальный (внешний).
Тем не менее, имеется несколько символов в нижнем регистре, которые используются для специальных глобальных
символов (u, v и w).
.br
- Имя символа.
.TP
Типы символов:
.TP
Α
Значение данного символа абсолютно и не может измениться с последующими связями.
.TP
B, b
.br
Символ находится в секции непроинициализированных данных (BSS).
.TP
C
.br
Символ является общим. Общие символы - непроинициализированные данные. При связи (linking), несколько общих
символов могут иметь одно имя.
Если символ уже где-то определен, общие символы расцениваются как неопределенные ссылки.
.TP
D, d
.br
Символ находится в секции инициализированных данных.
.TP
G, g
.br
Символ находится в секции непроинициализированных данных для маленьких объектов.
Некоторые форматы объектных файлов предоставляют более эффективный доступ для маленьких размеров данных,
например - целочисленная глобальная переменная (в сравнении с большим глобальным массивом).
.TP
I
.br
Символ - непрямая ссылка на другой символ.
.TP
N
```

Символ для дебага. .TP p .br Символ находится в секции раскрутки стека. Раскрутка стека - термин, использующийся в отношении обработки исключений: при переходе в блок обработки уничтожение автоматических объектов, сконструированных после начала блока try. .TP R, r .br Символ находится в секции данных, доступных только для чтения. S, s .br Символ находится в секции непроинициализированных данных для маленьких объектов. T, t .br Символ находится в секции текста (кода). .TP U .br Символ не определен. .TP u .br Глобальный уникальный символ. .TP V, v .br Символ - слабый объект. При связи объявленного слабого символа с объявленным нормальным, нормальный символ используется без ошибок. При связи необъявленного слабого символа с необъявленным нормальным, значение слабого символа становится нулем без вывода ошибок. .TP W, w .br Символ - слабый объект, который не был явным образом помечен таковым. При связи объявленного слабого символа с объявленным нормальным, нормальный символ используется без ошибок. При связи необъявленного слабого символа с необъявленным нормальным, значение слабого символа устанавливается в зависимости от параметров системы без вывода ошибок. .TP .br Символ формата stabs (формат данных бля дебага). .TP ? .br Тип символа неизвестен или зависит от формата объектного файла. .SH ОПЦИИ .PP Ниже представлены ключи для данной команды и их описание: .BR -A, -o, --print-file-name Добавлять в начале каждой выводимой строки имя объектного файла или архива, в котором был найден данный файл. .TP .BR -a, --debug-syms Вывести все символы, включая символы для дебаггера (обычно они не показываются). .BR -D, --dynamic Отобразить динамические символы вместо обычных. Применяемо для динамических объектов (например, некоторые типы библиотек общего пользования). .BR -f format, --format=format

Вывести результат в заданном формате: "bsd", "sysv" или "posix". По умолчанию - "bsd". .TP .BR -g, -- extern-only .br Отобразить только внешние символы. .TP .BR -l, --line-numbers Для каждого символа попытаться вывести номер строки (с помощью информации из дебага), на которой встречается этот символ. .TP .BR -n, -v, --numeric-sort Отсортировать символы по адресам, а не в алфавитном порядке. .TP .BR -p, --no-sort .br Не отсортировывать символы; выводить в порядке их встречи. .TP .BR -S, --print-size .br Вывести значение и размер определенных символов для формата вывода "bsd". Не имеет эффекта для других форматов, если не указана опция --size-sort. .TP .BR -r, --reverse-sort Отсортировать в обратном порядке (численно или в алфавитном, если было явно указано). .TP .BR --size-sort .br Отсортировать символы по размеру. Размер вычисляется как разница между значением символа и значением следующего большего по значению символа. При заданном формате вывода "bsd" выводится размер символа (а не значение), для вывода значения необходимо задать ключ -S. .TP .BR -t radix, --radix=radix .hr Использовать значение radix как основание системы счисления для вывода значений символов: d - десятичная, о восьмеричная, х - шестнадцатеричная. .TP .BR --target=bfdname Указать формат объектного кода, отличного от стандартного системного. .TP .BR -u, --undefined-only .br Показывать только неопределенные символы (те, что являются внешними для каждого объектного файла). .TP .BR --defined-only Показывать только определенные символы для каждого объектного файла. .TP .BR -V, --version .br Вывести информацию о текущей версии пт. .TP .BR --help .br Вывести информацию об опциях nm. .TP .BR @file

Если файл не существует или не может быть прочитан, @file будет распознан буквально. Опции в файле должны быть разделены пробелами. Пробел может быть включен в опцию:

Прочитать все опции для команды из файла. Считанные опции вставляются на место @file.

для этого необходимо поместить опцию в одинарные или двойные кавычки.

Внутри файла могут также содержаться другие опции @file; такие опции будут считаны рекурсивно.

**.SH ПРИМЕРЫ** 

.TP

nm -g --size-sort custom\_malloc.so

.br

Вывести только внешние символы библиотеки общего пользования custom\_malloc, отсортировав их по размеру в порядке возрастания.

.TP

nm --version

.br

Вывести информацию о текущей версии nm.

.TP

nm @lol

.br

Считать все опции для nm из файла lol.

.SH ABTOPCKOE ПРАВО

.PP

Copyright (c) 1991-2018 Free Software Foundation, Inc.

.br

Это бесплатное программное обеспечение: вы можете копировать, распространять и изменять его по условиям GNU Free Documentation License, версии 1.3 или позднее.

.SH СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

.PP

Полная документация: <a href="https://sourceware.org/binutils/docs/binutils/nm.html">https://sourceware.org/binutils/docs/binutils/nm.html</a>

# Использованные директивы

- ТН заголовок тап-страницы;
- SH заголовок раздела;
- РР новый параграф;
- ТР новый абзац;
- BR задать жирный шрифт;
- br переход на новую строку.

# Внесенные в стартовый командный файл изменения

- export MANPATH=\$HOME/Documents/sls/lab2/:\$MANPATH добавление дополнительного пути для поиска мануалов в переменную окружения;
- nroff roff-nm.1 –Dutf-8 –Tutf-8 –man > ./man1/nm.1 для создания man-страницы.

# Полученный мануал

NM(1) GNU Development Tools NM(1)

СИНОПСИС

nm [опции] ... [файлы] ...

ОПИСАНИЕ

Команда nm выдает на стандартный вывод таблицу имен для каждого объектного файла, указанного в командной строке. Файл может быть как перемещаемым, так и абсолютным объектным файлом, или может быть архивом из таких файлов. Для каждого символа nm показывает:

- Значение символа в заданной системе счисления (см. ниже), по умолчанию шестнадцатеричная.
- Тип символа. Используются типы, приведенные ниже. В основном зависят от формата объектного файла. Если символ имеет нижний регистр, он локальный; если символ имеет верхний регистр он глобальный (внешний). Тем не менее, имеется несколько символов в нижнем регистре, которые используются для специальных глобальных символов (u, v и w).
  - Имя символа.

Типы символов:

Α

Значение данного символа абсолютно и не может измениться с последующими связями.

B, b

Символ находится в секции непроинициализированных данных (BSS).

С

Символ является общим. Общие символы - непроинициализированные данные. При связи (linking), несколько общих символов могут иметь одно имя. Если символ уже где-то определен, общие символы расцениваются как неопределенные ссылки.

D. d

Символ находится в секции инициализированных данных.

G, g

Символ находится в секции непроинициализированных данных для маленьких объектов. Некоторые форматы объектных файлов предоставляют более эффективный доступ для маленьких размеров данных, например - целочисленная глобальная переменная (в сравнении с большим глобальным массивом).

Символ - непрямая ссылка на другой символ.

Ν

Символ для дебага.

р

Символ находится в секции раскрутки стека. Раскрутка стека - термин, использующийся в отношении обработки исключений: при переходе в блок обработки уничтожение автоматических объектов, сконструированных после начала блока try.

R, r

Символ находится в секции данных, доступных только для чтения.

S, s

Символ находится в секции непроинициализированных данных для маленьких объектов.

T, t

Символ находится в секции текста (кода).

U

Символ не определен.

u

Глобальный уникальный символ.

V, v

Символ - слабый объект. При связи объявленного слабого символа с объявленным нормальным, нормальный символ используется без ошибок. При связи необъявленного слабого символа с необъявленным нормальным, значение слабого символа становится нулем без вывода ошибок.

W, w

Символ - слабый объект, который не был явным образом помечен таковым. При связи объявленного слабого символа с объявленным нормальным, нормальный символ используется без ошибок. При связи необъявленного слабого символа с необъявленным нормальным, значение слабого символа устанавливается в зависимости от параметров системы без вывода ошибок.

Символ формата stabs (формат данных бля дебага).

?

Тип символа неизвестен или зависит от формата объектного файла.

## ОПЦИИ

#### -A,-o,--print-file-name

Добавлять в начале каждой выводимой строки имя объектного файла или архива, в котором был найден данный файл.

#### -a,--debug-syms

Вывести все символы, включая символы для дебаггера (обычно они не показываются).

#### -D,--dynamic

Отобразить динамические символы вместо обычных. Применяемо для динамических объектов (например, некоторые типы библиотек общего пользования).

#### -fformat,--format=format

Вывести результат в заданном формате: "bsd", "sysv" или "posix". По умолчанию - "bsd".

## -g,--extern-only

Отобразить только внешние символы.

#### -I,--line-numbers

Для каждого символа попытаться вывести номер строки (с помощью информации из дебага), на которой встречается этот символ.

#### -n.-v.--numeric-sort

Отсортировать символы по адресам, а не в алфавитном порядке.

#### -p,--no-sort

Не отсортировывать символы; выводить в порядке их встречи.

#### -S,--print-size

Вывести значение и размер определенных символов для формата вывода "bsd". Не имеет эффекта для других форматов, если не указана опция --size-sort.

### -r,--reverse-sort

Отсортировать в обратном порядке (численно или в алфавитном, если было явно указано).

#### --size-sor

Отсортировать символы по размеру. Размер вычисляется как разница между значением символа и значением следующего большего по значению символа. При заданном формате вывода "bsd" выводится размер символа (а не значение), для вывода значения необходимо задать ключ -S.

#### -tradix,--radix=radix

Использовать значение radix как основание системы счисления для вывода значений символов: d - десятичная, о - восьмеричная, x - шестнадцатеричная.

### --target=bfdname

Указать формат объектного кода, отличного от стандартного системного.

#### -u.--undefined-only

Показывать только неопределенные символы (те, что являются внешними для каждого объектного файла).

#### --defined-only

Показывать только определенные символы для каждого объектного файла.

#### -V,--version

Вывести информацию о текущей версии nm.

#### --help

. Вывести информацию об опциях nm.

#### @file

Прочитать все опции для команды из файла. Считанные опции вставляются на место @file. Если файл не существует или не может быть прочитан, @file будет распознан буквально. Опции в файле должны быть разделены пробелами. Пробел может быть включен в опцию: для этого необходимо поместить опцию в одинарные или двойные кавычки. Внутри файла могут также содержаться другие опции @file; такие опции будут считаны рекурсивно.

#### ПРИМЕРЫ

#### nm -g --size-sort custom\_malloc.so

Вывести только внешние символы библиотеки общего пользования custom\_malloc, отсортировав их по размеру в порядке возрастания.

#### nm --version

Вывести информацию о текущей версии nm.

#### ന @ിപ

Считать все опции для nm из файла lol.

#### АВТОРСКОЕ ПРАВО

Copyright (c) 1991-2018 Free Software Foundation, Inc.

Это бесплатное программное обеспечение: вы можете копировать, распростанять и изменять его по условиям GNU Free Documentation License, версии 1.3 или позднее.

#### СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Полная документация: <a href="https://sourceware.org/binutils/docs/binutils/nm.html">https://sourceware.org/binutils/docs/binutils/nm.html</a>

binutils-2.30-system 2018-05-16 NM(1)