# 第三次课

## 人的听觉特性

### 对数关系

## 频响特性

不同频率的声音感受强度不同

频率范围: 20-20kHz最敏感: 3-5kHz

## 掩蔽效应


### 时域:

#### 强的掩盖弱的


- 前向

- 后向

### 频域



频域掩蔽效应



时域掩蔽效应

# 音频信号特性

- 频谱
- 强度, 动态范围


## 图像扫描

满足人眼对于

- 闪烁感
- 跳跃感

的要求

## 彩色电视系统



彩色电视系统是根据人眼彩色视觉与三基色原理设计和工作的。

## 显示器色彩

24位:足够人眼识别的颜色数量32位:24+8(Alpha透明通道)

## 广播制式: 色彩系统 + 广播系统

### 色彩系统

- NTSC:接收机简单,和其他制式相容,NeverTheSameColor,美洲
  - 29.97 = 30 / 1.001
- PAL: 稳定泛用, 亚洲, 大洋洲, 非洲, 欧洲
- SECAM:俄罗斯,法国,西非

## 广播系统

D/K

## 彩色与黑白电视机不兼容,怎么办?

RGB改成YUV

### Y纯亮度

### UV 两个色差

- U = K\_1 (B-Y)
- V = K\_2 (R-Y)

## 人眼对亮度更敏感,可以丢掉一些UV

都是线性运算:

- 黑白电视机只用Y
- 彩色则解算

冗余:继续压缩

### 主观冗余

- 人眼不注意的
- 色度亚采样
- 杨·凡·艾克: 镜子里的可以不画

### 空间冗余

- DCT
- 相邻像素的相关性
- 千里江山图: 山顶的蓝色比较相似, 可以传差值

### 统计冗余

- 熵编码
- (0, 0, 0, 0, 0) -> (0, 5)

## 视频信息冗余

### 时间冗余

- 相邻两帧几乎不变
- 新闻:很大体育:很小

## 信息熵冗余 (统计冗余)

### 结构冗余

- 广义上还是空间冗余
- 纹理
- pattern

## 视觉冗余

- 广义上是主观冗余
- 水平方向分辨率更好
- 快速运动的物体分辨率下降

## 知识冗余

- 人脸具有固定的结构
- 图像的结构可以从先验知识获得
- MPEG-7

## 视频压缩编码

- 主流: 混合编码器
  - 。分割成小块
- 神经网络编码

## 电视传输方式

卫星

逐渐融合化->IPTV

数据通信

宽带IP

**VPN** 

**5G** 

三大主要应用场景

- 增强型移动宽带业务
- 超高可靠与低延迟
- 大规模机器类通信

### 五种业务需求

p37

- 超高速
- 超高用户密度
- 超高速移动
- 低时延高可靠
- 海量终端连接

# 第四次课

前面是业务部分 接下来几周都是**交换和路由**,4-7章

- 4. 基础知识, 重中之重
  - 。 成对出现的概念
  - 。 理清逻辑
- 5. 电路, 分组
- 6. IP
- 7. 软交换, IMS

# 交换和路由

垂直分层的中间一层

# 第四章 交换与路由技术基础

## 通信网络提供的主要业务

- 基本的话音,数据,多媒体业务
- 上面三个要按顺序: 用户需求发展, 通信网发展的动力和目标

## 不同通信网络区分

采用**不同交换技术**的**节点交换设备** 

## 本章重点

рЗ

- 典型网络的分类、技术要素
- 典型网络使用的节点交换技术
- 节点交换系统的基本功能
- 无连接与面向连接

# 4.1 网络分类及交换基本功能

## 典型网络分类

- PSTN固定电话
- CHINAPAC分组交换网
  - 。上个世纪
- CHINAFRM
- CHINADDN
  - 。以前
  - 。 银行, 网吧, 证券: 网速要求高又不差钱
  - 。电路交换
- CHINAFAX传真存储转发网
  - 。和有线电话号重合
- N-ISDN
- B-ISDN
  - 。 愿望:综合
  - 。 没大规模应用: 专利斗争, 被互联网取代
- IN智能网
  - 。 语音信箱
  - 。 缩位拨号
  - 。热线电话
  - 。全国统一电话
  - 。 根上和PSTN一致
- 移动诵信网 1-6G
  - 。 2G GSM是电路交换
- No.7信令网
  - 。 为了网络正常运行
  - 。逻辑上独立
  - 。实际中叠加在网络上
- TMN
  - 。 鉴权
  - 。运营商收费
  - 。认证
- 数字同步网
  - 。 对表,每个节点时间同步

- 。逻辑上独立
- 。实际中叠加在网络上

p8 专业术语

# 1.典型网络分类

交换与路由

典型网络	主要提供业务	节点交换设备	节点交换技术
公用电话交换	普通电话业务	数字电话程控	电路交换
网(PSTN)	POTS	交换机	
分组交换网	X.25 低速数据	分组 X.25 交换	分组交换
(CHINAPAC)	业务	机	
	<64kb/s		
帧中继网	租用虚电路	帧中继交换机	快速分组交换
(CHINAFRM)	(局域网互联		
	等)		
数字数据网	数据专线业务	数字交叉连接	电路交换
(DDN:	N×64kb/s∼	和复用设备	
CHINADDN)	2Mb/s		



# 1.典型网络分类

综合业务数字网	窄带综合业务	ISDN 交换机	电路交换+分组
(N-ISDN)			交换
互联网	数据	路由器	分组交换
ATM 网	宽带综合业务	ATM 交换机	ATM 交换
-			
智能网(IN)	智能业务	业务控制点	电路交换
		(SCP)	
		业务交换点	
		(SSP)	
移动通信网	移动话音	移动交换机	电路交换
	移动数据		分组交换

#### -9-

## 基本技术要素

## 网络结构

节点之间的联系方式

- 网状网
  - 。 效率高
  - 。 管理复杂、成本高
- 分级网
  - 。 管理简单、成本低
  - 。效率低
- 大概分成两种: 传统通信网、互联网
- 各种通信网均为分级网,同级中也使用网状网
- 计算机局域网中通常是星形、总线形、环形、树形等。
  - 。 多用户怎么办?

### 编号计划

- 节点都有编号来识别身份
  - 。 基本方式: 等长, 不等长
    - ipv4: 等长

■ 电话号码: 等长和不等长结合

#### • 便于寻址

- 。 捡到一张饭卡, 如何直接找到本人? 学号编号是有规律的
  - 入学年份: 师姐? 师妹? 辅导员?
  - 学院: 找线人
  - 小班
- 。 有线的、设备固定: 按片划分
  - ip
  - 电话
  - 分级也是按片的,结合起来就能寻址

### 计费方式

传统电信网:服务质量运营商要管,不好就投诉

• 其实2G打电话最好: 电路交换

internet: 免费

• 网费是接入费用

• 免费就不能保证资源质量: 损失没人管

• 不能可信可控可管

## 交换的引入

- 1. 两个用户, 点到点直连即可
- 2. 用户增加,全互联网
- 3. 继续增加,引入一个交换设备,临时地构建通道
- 4. 继续增加,一个交换机能力有限,采用多级交换机互联,通信网

## 交换的基本功能

(对于一个交换节点,) 在任意入线和任意出线之间(根据需要)建立连接将入线上的信息分发到(对应的)出线上。

# 4.2 交换基本原理

## 4.2.1 交换节点中传送的信号

信号不一样->处理技术不一样(两类交换技术)->不同的通信网络

### 两种信号:

- 1. 同步时分复用信号
- 2. 统计时分复用信号

都是时分复用信号:采用时间分割的方法,将一条高速数字信道分成若干低速数字信道。

### 同步时分复用信号

- 一秒平分为若干**帧**(时间单元),一帧平分为若干**时隙**。
- 不同帧里相同的时隙成为一个子信道(位置化信道)。
- 相同用户的信息在信道上周期性出现。
- 固定分配资源,独占。所以单个用户服务质量有保证
- 时隙不能无限分,有上限->要有接入控制,准入制度
- 若语音诵话,到了你的时隙,如果没有话要说那么就只能传输噪声,所以传输速率是恒定的
- 然而这段时间不能省略,别人也不能用,所以资源的利用率不高
- 交换设备如何区分不同用户的信号?按时间和前导码就行,处理效率很高(位置化信道)
- PCM: 典型的同步时分复用信号: 8bit \* 8k/s = 64kbit/s

### 统计时分复用信号

- 需要传送的信息分成小块,称为分组,每个分组之前附加标志码,标志要去哪个输出端(路由标记)
- 没有帧了,同一路信号可以占用不同的时间位置,非周期性
- 各路信号由标记加以区分(标志化信道)
- 没有准入了, 进入信道要竞争

# 第五次课

上周: 交换

ip网: 6 核心网: 7

业务: 语音数据多媒体

背景,环境

区分通信网络

### 统计时分复用

- 用户数不断增加,许多人没资源
- 数据业务增加,数据业务的突发性

分组:首部+数据

首部

- 属于哪次通信,从哪个发端发出,要到哪个收端去
- 开销增加了
- 靠首部去分辨来自哪个用户, 标志化信道
  - 。 如何做到? 硬件 (物理层) 获得电平交给上一层
  - 。 比同步复杂, 时延也长

分组的大小?未必相同 (ATM和ip)

收到了用户的信息,不能判断下次相同用户出现的时间,**非周期性** 

用户的传输速率可变,要去计算统计:一段事件中传了多少数据

资源利用率高

单个用户性能有所下降

## 4.2.2 电路交换和分组交换

### 电路交换

基于同步时分复用

- 连接为物理连接
  - 。具有排他性
- 通信前建立连接,通信后拆除,通信期间连接始终保持,无论是否有信息传送
  - 。 建立连接: 找到一条从发端到接收端通信的路径, 到达后原路返回。对应时隙分配
  - 。 拆除: 收端发给发端
- 一般用于电话交换
- 优点: 实时性好, 只要允许建立连接就能保证通信质量
- 缺点: 灵活性差, 整体资源利用率低
- 典型:
  - 。有线电话PSTN
  - 。 DDN网
  - 。 移动通信网2G: GSM

为语音业务量身打造,语音业务与数据业务有很大不同,不能很好地支撑数据业务->统计时分复用和分组交换

- 通信对象不同: 人和人/人和机器, 机器和机器, 复杂协议
- 可靠性要求: 1E-3/1E-8以下
- 通信平均时长和通信建立请求响应: 5min,建立15s/<50s,建立1.5s
- 业务量: 双方基本一致/不对等 (上下行不对称)
- 以上的对比基本是上世纪的情况

### 分组交换

基于统计时分复用

- 分成若干分组,每个分组加控制信息,采用存储转发方式:物理层完整地接收下来先存储,上一层来读取,然后转发。丢包的原因之一
- 可以不建立连接, 也可以建立, 连接为逻辑连接 (虚连接)
  - 。逻辑连接

不会给某个用户提前预留 不会固定分配给用户

保证不了通信质量

。无连接

包各自独立

ip

因特网/互联网

。 面向连接 ATM

• 也可以用于分组话音业务

• 优点: 灵活性好,资源利用率高 • 缺点: 时延,实时性,通信质量

分组交换中, 每发一个分组, 接收方必须要回应确认

### 快速电路交换

### 快读分组交换——帧中继

简化X.25协议,提升传输速率 基于光纤的发明

### 异步传送模式ATM

综合电路和分组交换的优势 基本特点

- 1. 本质上基于统计时分复用
- 2. 面向连接
- 3. 固定长度信元(cell遇到cell开始就知道控制信息在哪里,以及什么时候结束)
- 4. QoS保证

### 光交换

节点不需要光电/电光转换过程好处:

- 减少光电变换的损伤信号质量
- 不受电子器件速度的限制

### 出现顺序

控制复杂度: 简单->复杂

1电路->2快速电路->4ATM<-3快速分组<-2分组

## 4.2.3 开放系统互连参考模型与节点交换技术

### OSI模型

7层

- 7应用
- 6 表示
- 5 会晤
- 4 传送
- 3 网络

- 2 数据链路
- 1 物理

分层网络的概念 为什么要分层?通信太复杂,分成若干子任务 每层有各自功能

# 第六次课

上次课:

两种信号

两种交换技术

## 4.2.3 开放系统互连参考模型与节点交换技术

### OSI模型

p66

- 7应用: 最靠近用户
  - 。 功能:
    - 确定**进程**之间通信的性质以满足用户的需要
    - 负责用户信息地语义表示,并在两个通信者之间进行语义匹配
- 6 表示
- 5 会晤/会话
  - 。做一些语义的表达
- 4 传输
  - 。 范围: 发端进程到接收端某个进程
  - 。 第四层及以上只在用户的终端里有
  - 。 功能:
    - 弥补具有低3层功能的各种通信网的欠缺和差别,保证数据传输的质量满足高3层的要求
    - 根据通信子网的特性,最佳地利用网络资源,并且以可靠和经济的方式为两个**端系统(源站和目的站) 的会话层**之间建立一条传输连接以**透明**地传送报文
  - 。 数据单元: 报文
- 3 网络

每个端有多个进程通信(听歌+看网页+...),光端到端还不够

- 。 范围: 发端节点到接收端节点,端到端,可以异构网络间传输(跨网)
- 。 功能:
  - **寻址**:选择合适的**路由**和**交换节点**,使发送站的传输层所传下的分组能够正确无误地按照地址找到目的 站并交付给目的站的传输层
  - 拥塞控制
- 。 数据单元: **分组/包**
- o ip
- 2 数据链路Link

- 。 范围: **同构**的网络**邻居**节点之间, **局域网**
- 。 功能:
  - 在两个**相邻**节点之间的线路上**无差错**地传送以**帧**为单位的数据
  - 建立、维持、释放数据链路的连接
- 。 数据单元: 数据帧,除了数据还有必要的控制信息
  - 和同步时分复用的帧不一样
  - 同步信息
  - 地址信息
  - 差错控制信息
  - 流量控制信息
- 。 MAC,媒体接入控制地址
- 1 物理: 地基
  - 。 范围: 点到点
  - 。 功能:
    - 比特流的透明 (不管01的含义,不做修改) 传输
    - 电气特性,管脚

#### 为什么要分层?

- 一次通信太复杂, 分成若干相对独立的简单子任务
- 多点并进发展

底层向上提供服务, 上层享受服务

### OSI中的信息传递过程p31

发端: 用户有消息传输, 给第七层, 逐层向下处理


第七层添加首部控制信息(这些信息只有收方的第七层才能看懂),又作为第六层的数据部分

. . . . . .

收端: 往上, 到第七层用一定方式展现

拆信封的过程

# ■OSI中的信息传递过程



#### p32必考

刚才讲的交换在七层模型中如何

#### 以太网

- 最广泛的有线局域网技术,和wifi是两套协议
- 第二层比较复杂: 同一时刻只能一个人用公共资源, 如何协调?



# OSI与节点交换技术

- 电路交换和电话网、移动通信网相当于OSI模型的第一层, 即物理层交换,无需使用协议;
- ■使用X.25协议的低速分组交换数据网,相当于OSI模型的低三层,即包括:物理层、数据链路层、网络(分组)层;
- ■帧中继及帧中继网相当于OSI模型的低二层:物理层和数据链路层,并对数据链路层进行了简化;
- ■ATM协议相当于OSI模型的低二层,但比帧中继还简化;
- ■以太网协议也使用OSI模型的低二层,但它的数据链路层比较复杂;
- ■IP网使用OSI模型的低四层协议。

### X.25与帧中继比较

## 4.2.4 无连接和面向连接

### 无连接和面向连接

networking mode: 组网角度

#### 无连接:

- 无需事先建立连接(通路)
- 建立连接的开销
- 乱序传输, 重复
- 效率高
- 谏度快
- 小数据量传输的场景

面向连接:通信前建立连接(通路),通信后拆除连接,通信期间,不管是否有信息传送,连接始终保持

- 可靠性好
- 效率低
- 大量数据传输,按顺序传输的场景

## 物理连接和逻辑连接

#### 物理连接

- 基于同步~
- 指定路由中任意两个节点间的物理通路确定,即一个通路就是一个选定的时隙。
- 固定分配资源
- 所有物理连接都对应同步时分复用信号, 反过来也对
- 所有物理连接都对应电路交换, 反过来也对

#### 逻辑连接

- 基于统计~
- 指定路由中任意两个节点间的通路**不是指定的时隙**,而是逻辑通路,即一个通路就是一个选定的逻辑信道号。
- 不固定分配
- 所有逻辑连接都基于统计时分复用信号, 反之不对
- 所有逻辑连接对应分组交换, 反之不对
- ip网无连接

### 半永久和交换式连接

半永久连接

交换式连接

PVC & SVC: 上边两个的虚连接

**PVC** 

SVC

## 4.2的总结

## 4.3 交换系统的基本结构与功能描述

一个节点的几方面功能

连接:入线和出线的连接接口:光电转换,电平转换

• 信令/协议: 识别信令

控制

### 4.3.1连接功能

 $M \times N$ 

连接集合和函数

$$T = \{ 0, 1, ..., M - 1 \}$$
  
$$R = \{ 0, 1, ..., N - 1 \}$$

一条入线上的消息,可能从一个出线,也可能是多个出线出去

# 第七次课

上次课:

4.2结束, osi7层

4.3开头

### 4.3.2 连接功能的基本技术

拓扑结构

控制方式

#### 阻塞特性

分类

- 有阻塞
  - 。 内部阻塞: 设备硬件的性能有关
- 无阻塞
  - 。严格
  - 。可重排
  - 。广义

#### 阻塞率

- 电路
  - 。也有存储
- 分组
  - ATM

### 故障防卫

## 4.3.3 接口功能

UNI用户线

NNI中继线

2B+D

## 4.3.4 信令/协议功能

p65

• 随路信令 信令通过话路传送

共路信令 信令的传送与话路分开 (中国) 7号信令

#### 协议

- 语法
- 语义
- 同步

### 4.3.5 控制功能

思考题6,9,10 (不是作业) 第四章结束

第四章开头还有两个问题:

- 不同的通信网络如何区分?采用不同交换技术的节点交换设备
- 典型网络分类

# 第五章

- 5.1 电路交换基本原理
- 5.2 分组交换基本原理

# 第八次课

这次课很重要

## 5.1 电路交换基本原理

#### 演进过程

- 人工交换系统
- 自动交换系统
  - 。模拟交换系统
  - 。数字交换系统

## 基本要求

- 话路子系统
- 控制子系统

### 用户电路: 七项基本功能, BORSCHT

- 馈电Battery Feeding
- 过压保护Over Voltage
- 振铃Ringing
- 监视Supervision
  - 。 发现哪个终端有通话请求, 扫描电平
- 编译码和滤波CODEC & Filters
  - ADC
- 混合电路 (二、四线转换) Hybrid Circuit
- 测试Test

时分与空分功能

## 时间 (T) 接线器: 交换网络的基本单元

不工作看不出来工作方式

#### 输出控制方式

#### 顺序写入,控制读出

话音存储器(SM)顺序存储信号内容,同时其**输入时隙的编号**存储在**控制**存储器(CM)地址为**输出时隙编号**的单元中

#### 要求增加会如何?

8bit8用户->16bit32用户: 话音存储器展宽为16bit, 32项 控制存储器展宽为5bit(=log<sub>2</sub> **32**), 32项

### 输入控制方式

#### 控制写入,顺序读出

控制存储器顺序(即按输入时隙编号)存储**输出时隙编号**,同时其信号内容存储在**话音**存储器中编号为**输出时隙编号**的单元中

### 什么时候确定的控制存储器?

电路交换,同步时分复用,建立物理连接时就固定了。**固定分配资源** 

### 空间 (S) 接线器

不工作也能看出来工作方式

### 输入控制

控制线与入线平行

CM: 列数为入线数量, 行数为时隙数, 存储单元中为出线号

#### 要求增加会如何

4入×4 出改为8入×16出(?):

控制线改为8条

CM改为8条入线,依然8个时隙,每个存储单元改为5(=  $\log_2 32$ )bit

#### 输出控制

控制线与出线平行

CM: 列数为出线数量, 行数为时隙数, 存储单元中为入线号

### 实际中,只有一种方式常用,是哪种?

输出控制。避免内部阻塞

### 经典结构: TST交换网络

内部时隙

#### A用户

- 1. T,0线(HW0): 2->7时隙(内部);
- 2. S,0->31线,依然是7时隙;
- 3. T,31线(HW31): 7->511时隙。

#### B用户

- 1. T,31线: 511->263时隙 (内部);
- 2. S,31->0线,依然是263时隙;
- 3. T,0线: 263->2时隙。

### A和B是一次通话的两条通路

- 线号和内部时隙都不能随便分配
- 263 7 = 256 = 512/2, 差半帧, 反向法

### 时延

并不是没有, 但是可控

# 第九次课

## 上次课

继续电路交换: 同步时分复用

数字程控交换机 话路子系统 用户电路七项功能

# 5.1 电路交换基本原理

## 5.1.3 电路交换系统软件功能结构

- 操作系统
- 呼叫处理
- 维护管理

#### 两个用户连接到同一台交换机:

- 程控交换机周期性扫描
- 1. 主叫用户摘机,交换机检测到电平变化,检查主叫的状态和权限
- 2. 送拨号音
- 3. 主叫用户拨号,交换机收到第一位后停止送拨号音,开始分析号码,找到被叫用户
- 4. 拨完号,检查被叫用户是否占用
  - 1. 空闲, 向被叫用户送振铃, 向主叫用户送回铃音
  - 2. 正在接听,给主叫用户送忙音
- 5. 交换机扫描到被叫用户摘机
- 6. 消息传输
- 7. 主叫与被叫都可以挂断,以叉簧压下为准。
- 8. 若主叫挂机,交换机扫描到电平变化,向另一方送催挂音
- 9. 接着被叫挂机
- 10. 拆除连接,释放资源

### 呼叫处理程序

- 用户扫描
- 信令扫描
- 数字分析
- 路由选择
- 通路选择
  - 。交换节点内部
- 输出驱动

#### 状态的转移:

- 输入处理
- 内部处理
- 输出处理

### 5.1.4 性能指标 & 5.1.5 电话网技术

p29

## 5.1.6 智能网技术

智能网将网络的交换功能与控制功能分离,便于业务的开发和修改

p37

- 业务交换点SSP
  - 。 呼叫处理和业务交换功能。接受SCP发来的控制命令。一般以原有的数字程控交换机为基础,配以软硬件和7号信令网的接口。
- 业务控制点SCP
  - 。 是智能网的核心功能部件,存储用户数据和业务逻辑。 IN中的所有业务控制功能都集中在SCP中。
- STP
- SCE
- SMS

## 5.1 总结

p39

# 5.2 分组交换基本原理

5.2.1

# 第十次课

## 上次课

智能网: 还是围绕语音业务

将交换功能和控制功能分离,便于业务的开发和修改

SSP, SCP

800业务:被叫付费,全国统一。号码没有寻址功能

SSP识别到800,通过信令查询SCP的数据库,返回号码后再寻址

## 5.2 分组交换

#### 5.2.1

分组传输方式

- 数据报
- 虚电路

对比p53

### 5.2.2 分组交换技术

#### 路由选择

分组进入交换节点,节点中央处理单元(CPU)对分组进行测试,包括对分组网络层目的地址的检验,在这个基础上,分组被安排在正确的出线,并进入相应的队列等待发送。由节点选择正确的出线的过程被称做**路由选择**功能。

#### 延迟的三个因素

- CPU以及出链路队列中的排队时间: 网络状态, 负载均衡
- CPU处理时间
- 分组传输时间: 比特流注入线路需要时间, 分组长度/传输速率

#### 路由选择的两种方式

- 表控路由
- 无表路由

#### 路由表的确定方法:路由算法

- 路由选择程序
  - 。 静态 (非自适应) 和动态 (自适应)
  - 。集中式和分布式
- 最短路由算法: Dijkstra算法

#### 资源分配

- 流量控制
  - 。接收端资源不够用
  - 。 接收端监控网络, 明确发消息给发送端
- 拥塞控制
  - 。网络中资源不够用
  - 。 用户自己模糊地监测网络情况
    - 由于缺少缓冲空间而被丢弃分组的百分比
    - 平均队列长度
    - 超时重传分组数
    - 平均分组时延
- 最终都是发送端暂缓了数据

### 5.2.3 ATM技术 (异步传送模式)

- 基于统计时分复用
- 面向连接
- 固定长度信元
- QoS保证

#### p58很重要

- 本质是分组传送模式
  - 。 统计时分复用
  - 。 端到端纠错
- 融合电路传送模式
  - 。 固定长度信元
  - 。面向连接
  - 。硬件交换网络

### ATM信元结构

#### 格式和编码

- UNI用户网接口UserNetworkInterface
  - 。跟用户相连的线上
  - 。 多了一个GFC,GeneralFlowControl,流量控制
- NNI网络节点接口

#### 两级连接,两级交换p62

- VPI
- VCI

相当于连接编号,不是目的端和源端地址

• VP: 只改变VPI

• VC: VPI, VCI都变化

相当于OSI低两层

#### 交换原理

名称: ATM交换机 信头、链路翻译表

• 建立连接时就确定

输出前更改信头: 本地存储

#### VPI和VCI

Virtual Pass Virtual Channel 适应骨干网

# 第十一次课

# 5.2 分组交换

## 5.2.3 ATM技术(异步传送模式)

### 交换连接功能

- 空分交换
- 时分交换
- 信元头交换

#### 交换节点的接续功能:

• 路由选择: 传输线之间的交换

• VPI/VCI交换:信头翻译

• 缓冲区解决输出逻辑信道冲突: 排队

ATM交换结构: BANYAN网络

## 5.2.4 以太网技术

- 最广泛的(有线)局域网
- 双绞线、光纤
- 星型拓扑
- 交换式以太网

### 介质访问控制方式

谁有权使用公共传输媒体

#### CSMA/CD:带有冲突检测的载波监听多路访问(多址接入)

- 媒体空闲则传输
- 媒体忙则一直监听直到空闲, 马上传输
- 传输时检测到冲突, 立即取消传输
- 冲突后随机等待一段时间, 然后再试图传输

### 系统组成

网卡,集线器,双绞线

## 5.2 总结

- 1. 分组的两种传输方式是什么? 虚电路, 数据报
- 2. 简述ATM技术的基本特点。本质分组,综合电路优点

- 3. 举例说明ATM交换基本原理。查询信头链路翻译表
- 4. 以太网的介质访问控制方式是什么? CSMA/CD

# 第六章 IP网技术

## 6.1 ip网的体系结构和协议地址

### 6.1.1 互联网的概念

网络互联设备p7

带宽, 时延, 时延带宽积

- 传播时延
- 发送时延
- 排队时延
- 处理时延
- 传播时延带宽积
- 往返时延带宽积

### 6.1.2 互联网的体系结构

p16

五层模型

- 物理
- 数据链路
- IP层
  - 。转发和路由
  - 。 路由器
- TCP/UDP (传输层)
  - 。 面向连接, 可靠
  - 。 无连接,不可靠
- 应用层

### 6.1.3 网络层协议与IP协议地址

IP 地址的分配是在统一的管理下进行 (NIC)

p19 作用: IP 地址在网络层上屏蔽了异种网络之间物理地址等特性的差异,利于网间通信的实现。 底层完不成的上层来负责

# 第十二次课

# 上次内容

6.1.1

互联设备

集线器、交换机、路由器、网关

互联网:通过TCP/IP 实现的网际互连隐藏了网络的细节(包括底层网络技术、拓扑结构等),提供通用的一致性的网络服务,互联网或Internet 在逻辑上是一个统一的、整体的虚拟网络,用户完全可将其看作是一个单一的网络。

#### 性能指标

- 带宽
- 时延,多个成分,也与层有关

#### 6.1.2 五层模型

IP 地址在网络层上屏蔽了异种网络之间物理地址等特性的差异,利于网间通信的实现。

6

6.1

## 6.1.3 网络层协议与IP协议地址

IP:32bit 主要为ABC三类p21

- A:0xxxxxxx|(0-127)24位主机号
- B:10xxxxxx|xxxxxxxx|(128-191)16位主机号
- C:110xxxxx|xxxxxxxx|(192-223)xxxxxxxxx|8位主机号

点分十进制表示法

### 子网,掩码

手里只有C类地址, 主机号数量不够用; 将来的设备会越来越多->**子网划分** 

取高位的主机位**跟网络号相连的**,划分子网,形成新的网络号,剩下的部分作为主机号。

但是再拿到一个新的IP地址,就不知道实际的网络号是多少->**掩码** 实际网络号都对应1,主机号都对应0.

掩码和ip地址相与即得网络号。

表示法: 点分十进制ip地址后给出掩码中1的位数

189.23.0.0/16

例子: 135.41.0.0/16 划分为20个能容纳200台主机的网络 10000111|00101001|\*

 $200 < 256 = 2^8$  $20 < 32 = 2^5$ 

考虑多分网络号: 掩码1111111111111111111111111100000000

第一个子网

135.41.0.1/24 ~ 135.41.0.200/24

第二十个子网

135.41.19.1/24 ~ 135.41.19.200/24

考虑多分主机号: 掩码111111111111111111111000|00000000

例子:每个子网中主机数不同

#### 地址转换

• ip-主机名

。 小型: HOSTS 。 大型: DNS

• ip- (同一个网络中的) 主机物理地址

。 ip->物理: ARP(Address Resolution Protocol)

。物理->ip: RARP

### ip包首部

p29

最小的ip包:只有固定首部,20字节

- V版本,4bit:ipv4/6
- HL首部长度,4bit:0101(5倍于4字节=20字节)
- TOS服务类型,8bit
- TLEN总长度,16bit:整个包实际总长
- Identification标识符16bit,Flag标志3bit,Offset分片偏移量13bit:编号
- TTL生存时间,8bit
  - 。 丢包: TTL归零
- Protocol协议,8bit:UDP,TCP
- Checksum首部校验和,16bit
- 源ip
- 目的ip

# 第十三次课

# 上次课

ip: 网络号+主机号

路由器看网络号,到目的后再看主机号

子网: ip不够用,早期A类地址浪费。高位主机号分为网络号,掩码

划分子网:从主机数或网络数入手

地址转换: HOSTS, DNS ARP, RARP, 掌握中文名称

IP包结构

6

6.1

### 6.1.3 网络层协议与IP协议地址

ip包里没有掩码,怎么办?

总长度:20字节 ~  $2^{16}=65535$ 字节。受MTU的限制,发送的比这个大怎么办?ip包分片,用到标识符ID(16bits),标志FLAG(3bits),分片偏移量FO(13bits)

每个分片加上片头,FO为0,  $\frac{MTU-20}{8}$  ,  $\frac{2MTU-20}{8}$  , .... MF最后一个片为0,其他为1,LEN=MTU,例子p33

丢包:路由器不会分片,重组失败

### 6.1.4 传输层协议

只有用户终端里有

报文

端口号: 只在终端本地有意义

### UDP:User Datagram Protocol用户数据报协议

首部8字节p40

- 源端口
- 目的端口
- 长度
- 校验和
- 伪首部 (算校验和用)

#### TCP:Transimission Control Protocol传输控制协议

传输层面向连接

可靠交付:差错控制,流量控制,拥塞控制

全双工

面向字节流

socket

**socket复用**:一个主机的某个TCPsocket可以被多个连接共享。本地的应用进程可是同时与多个目的主机的进程分别通信,不会混淆

#### 首部20字节

- 源端口
- 目的端口
- 序号
- 确认序号
- 首部长
- 保留字
- 控制位
  - UGR
  - ACK
  - PSH
  - RST
  - SYN
  - FIN
- 窗口
- 校验和
  - 。 计算时考虑伪首部
- 紧急

#### 三次握手

有稍待确认,四步变为三步

- 1. SYN=1,seq=x
- 2. SYN=1,ACK=1,seq=y,ack=x+1(希望下一个收到x+1)
- 3. ACk=1,seq=x+1,ack=y+1

#### 差错控制

接收端返回最新的ack 若5未到,67已到,则会多次发ack=5

#### 重传机制

- 时间驱动
  - 。 发送端一定时间没有收到ack则认为报文已丢失
  - 。往返时延RTT
  - 。 更新RTT= $(1-\alpha)$ 更新前RTT+ $\alpha$ 此次获得的RTT
- 数据驱动

。 发送端连续收到重复的ack, 认为报文已丢失

#### 流量控制p58

接收端资源不够用

#### 端到端动态自适应滑动窗口

#### 拥塞控制

多个窗口:发送端实际发送的窗口受两方控制:接收端流量控制和发送端拥塞控制,取小的那一个

- 慢启动
- 拥塞避免
- 快速重传
- 快速回复

# 第十四次课

# 上次课

传输层: 只有终端有

TCP可靠传输:三次握手,差错,流量,拥塞控制

UDP: 传输层无连接, 上层负责可靠性

端口: 本地有意义

UDP伪首部

TCP 总结p45, 首部结构p48 全双工: 窗口, 确认序号

三次握手: 捎带确认, 四次变为三次

差错控制:字节编号,ack=期望收到的下一个

重传机制:时间驱动更新RTTs,数据驱动多个重复ack

流量控制: 动态自适应滑动窗口

6

6.1

### 6.1.4 传输层协议

#### 拥塞控制

p63

窗口: 拥塞控制的和流量控制的

慢启动,超过ssthresh后改为线性增加 (拥塞避免)

超时, 重新从1开始慢启动

ssthresh: 设为超时发生时窗口大小的一半

### 6.1.5 ipv6

128bit

冒号16进制

v4向v6演进:

- 双协议栈
- 隧道技术 v6包进入v4网络时, 封装为v4包, 包离开v4网络后拆开

## 6.1 小结

不同层次工作的设备 tcp/ip参考模型 ip地址 地址转换 ip包首部 传输层主要协议 重传 流量 拥塞 三次握手 慢启动,拥塞避免 v4-v6演进

## 6.2 路由器工作原理和硬件结构

### 6.2.1 路由器基本工作过程

路由器工作在网络层

#### A-R-B

上层的数据->加首部(AB的ip和端口(服务器有熟知的))生成报文->加首部(A的ip, B的ip(DNS), **不变,网络层的范围是端到端**)生成IP包->加首部(A和路由器R左边的MAC, **一直在变,链路层的范围是同一个网络的邻居节点**)生成数据帧->物理层(**变,上层数据变化和不同的调制编码技术**)->

R左侧网卡物理层接收->链路层解除帧封装,看目的MAC地址是不是自己->

是,链路层往上交->网络层查看目的ip:是B的,查路由表->

对应接口(右侧)链路层重新封装数据帧(R右侧的mac, B的mac(ARP))->

B物理、链路、网络层看是否发给自己的,是则向上交。传输层交给对应端口、应用层呈现

#### 路由选择算法

- 直接转发
- 间接转发

# 第十五次课

# 上次课

#### 路由选择算法

- 直接转发, 最后一次转发肯定是
- 间接转发: 查路由表
- 默认路由(以防意外和缩减表项),特定主机路由(管理维护)

6

## 6.2 路由器工作原理和硬件结构

### 6.2.2 路由选择算法及路由协议

#### 选路算法

子网掩码在路由器中

- 1. 计算目的网络地址
- 2. 是否为直接路由? 是则直接转发
- 3. 否, 那是否匹配特定主机路由? 是则特定主机路由
- 4. 否, 那是否为路由表中的项? 是则按表确定下一跳地址
- 5. 否,则按默认路由转发,没有默认路由则转发失败

Internet中使用动态自适应、分布式、分层次的路由协议

- 内部网关协议
  - RIP
  - OSPF
- 外部网关协议
  - o BGP 4

#### 最短路由

- 跳数多少: HOP逐跳转发
- 物理距离长短
- 时延

#### 常用主要两种:

- 距离矢量路由算法
  - RIP

- BGP
- 链路状态路由算法
  - OSPF

#### RIP

最早出现,使用最长

路由器内部维持一个距离适量表

周期性地和相邻路由器交换路由表信息HeartBeat

不能超过16跳:难以适应大型网络和剧烈变化的网络

p88更新过程

#### **OSPF**

每个节点都知道全网的拓扑结构 事件驱动更新,需要更新时才更新

广播给全网

对于规模大的网络,分为不同区域,每个区域的边界路由器ABR构成骨干区域跨区通信

### 6.2.3 路由器硬件结构

p92

一个物理接口=线卡板+接口板

第一代p96

第二代p98:多个CPU,分布式缓存

第三代p100

#### ip包处理转发p105, 106

输入端口拿到ip包,根据目的地址查询路由表确定输出端口。查看ttl,优先级等。通知主控分配共享缓存的地址,输入端口将包存在地址中

主控通知输出端口,从缓存指定位置读取ip包,发送出去

- 1. IP包到达路由器输入端口, 提取所需首部信息。
- 2. 根据目的地址,查询路由表,确定该IP包的输出。同时完成转发准备工作,例如对IP包首部L字段的修改,首部校验和的重新计算等。
- 3. 转发引擎检查IP包首部的网络层相关信息以及传等高层信息,获取QoS和接入控制策略等,以IP包的优先级进行分类。
- 4. 转发引擎为该IP包分配优先级。此外,根据拥塞策略和安全策略,也有可能丢弃该IP包。
- 5. 转发引擎通知系统主控CPU有IP包到达。
- 6. 主控CPU为该IP包预留一个缓存空间。
- 7. 该IP包被存入共享缓存的指定位置,主控CPU通应的输出端口。如果是多播流,则通知对应的输出端口。
- 8. 输出端口需要根据预先指定的调度策略和该IP包先级,获取该IP包。
- 9. 当IP包到达输出端口,通知主控CPU。共享缓存对应空间被释放,供新的数据包使用。

### 6.2.4 多协议标记交换 (MPLS) 技术

(不考)

## 6.2 总结

路由器如何转发ip包 RIP, OSPF优缺点 路由器如何分类,各自代表协议

# 第七章 软交换和IMS技术

## 7.1 软交换网络技术

### 7.1.1 IP电话网技术

核心: IP电话网关 与传统电话网比较:

- 都是分级网络架构
- 编号寻址差别很大
- 信令种类更复杂

### 7.1.2 软交换

- 开放网络架构
- 业务驱动
- 统一IP协议的分组网络

#### 软交换

狭义: 软交换设备广义: 体系结构

# 第十六次课

# 上次内容

软交换:分解的网关功能 IMS:固定和移动网络融合

# 第七章 软交换和IMS技术

## 7.1 软交换网络技术

### 7.1.1 IP电话网技术

网关:翻译功能

ip电话网和传统电话网比较p10

### 7.1.2 软交换的概念

- 按功能划分模块
- 业务与呼叫控制分离, 呼叫与承载分离。
- 使用ip协议

p19 狭义的软交换

软交换是网络演进以及分组网络的核心设备之一,它独立于传送网络,主要完成呼叫控制、资源分配、协议处理、路由、认证、计费等主要功能,同时可以向用户提供现有电路交换机所能提供的所有业务,并向第三方提供可编程能力。

### 7.1.3 软交换网络结构和协议

p21

下面为接入

#### 网络组成

- 软交换设备
- 媒体网关
- 信令网关
- 业务支撑环境
- 各种终端

#### 软交换的协议

媒体控制协议。H.248/MEGACO/MGCP

• • •

#### 软交换设备的功能

p29

- 媒体网关适配
- 业务提供
- 网络管理和计费
- 地址解析和路由
- 与诵
- 业务交换
- 呼叫控制功能p30
  - 。 识别用户动作: 摘机、拨号

### 媒体网关MG 信令网关SG

### 7.1.4 软交换网络的通信流程

固话和移动电话电路域核心网已经采用软交换

#### 软交换和PSTN网互通

p45

## 7.2 IMS技术

IP Multimedia Subsystem 解决固定网络与移动网络融合特点:

- 与接入无关
- 业务与控制分离
- 归属服务控制
- 用户数据和交换控制分离
- 水平体系架构

#### IMS与软交换比较

- 进一步实现呼叫控制层和业务控制层分离
- 更关注逻辑网络结构和功能
- 对移动性的支持
- 普遍认为IMS有能力融合各种网络实现下一代网络的目标。

### 7.2.2 IMS网络结构和功能实体

p62

#### CSCF会话控制

- P代理
  - 。代理服务器
  - 。 验证请求, 转发给指定目标, 并处理和转发响应
- S服务
  - 。注册请求
  - 。 控制通信过程
  - 。鉴权
- 间间
  - 。服务接入点

#### HSS归属用户服务器

所有与用户和服务器相关的数据

### 7.2.3IMS网络的通信流程

用户初始注册

0 0 0

## 7.2总结

核心思想 和软交换的不同之处 体系结构 主要设备有什么,什么功能 用户注册和典型通信流程

课后第12题 软交换基于分组交换 IMS较好地支持固定和移动网络融合

# 串讲

不同的通信网络区分

三个基本技术要素: 网络结构, 编号计划, 计费方式

交换定义

两类信号:同步、统计 两类交换技术:电路、分组

OSI模型

无连接、面向连接 随路信令、共路信令

T接线器, S接线器

SSP, SCP

智能网,800电话

虚电路、数据报

X.25,ATM

以太网, CSMA-CD

TCP/IP

不同层的不同设备

4层结构、功能

ipv4,三类地址

子网

ip包首部: ttl, 校验和,包长度

切片,重组 三次握手

差错控制(重传),流量控制(基于窗口),拥塞控制(慢启动+拥塞避免)

udp, tcp首部

路由算法

内部网关协议、外部网关协议

路由器结构,几代路由器 软交换、IMS提出原因,异同点 软交换设备功能 IMS

# 第十七次课

# 第四篇 接入与传送技术

# 第八章 传送网技术基础

## 8.1 传送网基本概念

电信网基本功能:

• 传送Transport: 实现任何电信信息从一点到另一点(或另一些点)的传递

• 控制Control: 实现辅助业务和操作维护功能.

• 传送, 传送网: 逻辑功能

• 传输Transmission, 传输网: 物理实现

#### 分层结构

## 8.2 同步数字传送网技术

### 8.2.1 SDH传送网产生背景

SDH (同步数字体系)的产生,在其之前有PDH (准同步数字体系)

- 都基于同步时分复用
- PDH:
  - 。 三种标准难以国际互通,接口不规范
  - 。 带宽紧张, 监控开销不足
  - 。点到点
- SDH:
  - 。 统一网络节点接口,规范物理接口性能
  - 。 开销比特丰富,管理能力强
  - 。自愈环网

#### 同步

两个或多个信号之间在频率或相位上保持某种严格的特定关系(最简单的关系即频率相等)。

• PDH同步: 端到端同步, 独立定时, 异步工作

• SDH同步: 基准时钟, 同步网络

#### 复用处理

PDH: 逐级复用SDH: 一步复用复用信息类型

#### 帧同步方式

PDH:基于帧对准SDH:基于指针

#### SDH, 核心特征

• 同步服用

• 强大的网络管理

• 统一的光接口和服用标准

## 8.2.2 SDH帧结构和段开销

STM-1帧结构

- 9行270列
- 段开销和管理单元打散 STM-N帧结构 9行270\*N列

以字节为基础的矩形块状帧结构 由左至右、自上而下排成串行码流传输 帧重复周期125µs,每秒传输8000帧

p144 保护和恢复