# **UI** Designer


#### UI Designer 는 <u>WYSIWYG 기반으로 개발된 UI 편집 모듈</u>입니다.

WYSIWYG 이란 "What You See Is What You Get" 의 약어로, 사용자가 편집 중인 콘텐츠가 최종 출력물에서 어떻게 보이는지 실시간으로 확인할 수 있는 편집 환경을 말합니다.

UI Designer 는 컴포넌트 유형 별 편집 기능을 갖추고 있어 다양한 UI를 구성하고, 실제 화면과 동일한 화면을 보며 디자인 할 수 있다는 큰 장점을 가지고 있습니다.

# 디자인 편집기

#### 영역 설명



#### 1. 컴포넌트 영역

UI 요소의 기본 단위

레이아웃 : 레이아웃을 결정하는 컴포넌트 비주얼 : 아톰을 의미하는 컴포넌트

2. Outline / Data Manager 영역

Outline : 디자인 영역에 추가된 컴포넌트 전체 목록. 보기 및 선택 기능 제공

Data Manager : Data Source 전체 목록. 바로가기 기능 제공

3. Data Manager

Data Binding 을 위한 Source 관리

4. 디자인 영역

컴포넌트를 Drag & Drop 하여 편집 하는 화면

5. View Mode ( 반응형 )

Monitor : 모니터에서 보여지는 화면 Pad : 패드에서 보여지는 화면 Mobile : 모바일에서 보여지는 화면

6. 속성 영역

디자인 영역에 추가된 컴포넌트 중 선택된 컴포넌트의 상세 설정 화면

컴포넌트 유형에 따라 각 속성 화면 표시


7. Load Script



#### 편집 기능


컴포넌트 추가 및 이동은 Drag & Drop 기능을 제공합니다.

디자인 영역 클릭 시 선택한 컴포넌트는 리사이징 선이 표시되며, 하위 컴포넌트는 점선이 표시됩니다.



모든 속성은 속성 영역에서 설정 할 수 있고, <u>일부 설정은 디자인 영역에서도 설정 가능</u>합니다.

컴포넌트는 리사이징 핸들로 크기를 편집 할 수 있습니다.



텍스트가 포함된 컴포넌트(Label, Button...등)는 텍스트를 클릭하고 직접 수정 할 수 있습니다.






Image 또는 List 컴포넌트와 같이 연결이 필요한 컴포넌트는 추가/변경 버튼이 표시되어 편집 가능합니다.




컴포넌트 선택 후 단축 키 또는 우 클릭 메뉴를 통해 '잘라내기/복사하기/붙여넣기/삭제' 기능을 사용할 수 있습니다.




#### 공통 Script 함수

모든 이벤트 Script 설정에서 사용 가능한 함수입니다.



#### 반응형 화면 편집




UI Designer 에서는 웹/태블릿/모바일 기기에 따라 편집 화면을 제공합니다.

컴포넌트 추가 시 모든 기기 화면에 컴포넌트가 추가 되며, <u>width/height 속성을 제외한 모든 속성은 공통으로 사용</u>합니다.

원하는 기기에서 컴포넌트를 노출하고 싶지 않을 경우 속성 영역에 있는 "컴포넌트 숨기기" 를 체크하여 기기마다 다른 화면을 제공할 수 있습니다.


### Help 가이드

영역 별 추가 설명이 필요한 경우 Help 가이드를 제공합니다.



#### 미리보기

모든 설정이 저장된 후 미리보기를 통해 완료된 UI 화면을 확인합니다.



#### 포탈 적용



생성한 UI Designer 를 포탈에 적용하는 방법은 아래와 같습니다.

경로: EGENE Manager > Guided Setup

포털 경로 필드 입력 => /designer/uiDesignView.jsp?key={UI ID}

예시) /designer/uiDesignView.jsp?key=UI00001

# 컴포넌트

컴포넌트 유형에는 레이아웃 컴포넌트와 비주얼 컴포넌트가 있으며, Drag & Drop 하여 디자인 영역에 추가합니다.




#### 레이아웃 컴포넌트

디자인 영역의 레이아웃을 결정하는 컴포넌트 입니다.

컴포넌트를 클릭 했을 때 해당 컴포넌트가 편집 상태로 변경되며,

편집 상태인 경우 리사이징 핸들을 이용하여 컴포넌트의 크기를 조절할 수 있습니다.

### [1] Box Layout




Box 형태로 여러 개의 하위 컴포넌트를 배치 할 수 있습니다.

Padding, Margin, Fill, Stroke...등 디자인을 편집합니다.




### [2] Tab Layout




Tab 형태이며, Tab 별 하위에 Box Layout이 포함되어 있어 여러 개의 하위 컴포넌트를 배치 할 수 있습니다.

Tab 추가/수정/삭제 기능으로 컴포넌트를 편집합니다.



### [3] Top Panel Layout



Panel 이 상단에 위치한 형태로 하위에 Box Layout이 포함되어 있어 여러 개의 하위 컴포넌트를 배치 할 수 있습니다.

Panel Name 은 기본 값이 "panel"이며, 수정 가능합니다.

Panel Description 은 기본 값이 없으며, 필수 값이 아닙니다.



### [4] Left Panel Layout



Panel 이 좌측에 위치한 형태로 하위에 Box Layout이 포함되어 있어 여러 개의 하위 컴포넌트를 배치 할 수 있습니다.

Panel Name 은 기본 값이 "panel"이며, 수정 가능합니다.

Panel Description 은 기본 값이 없으며, 필수 값이 아닙니다.



#### 비주얼 컴포넌트

2가지 유형(아톰/데이터 큐브)이 있는 UI 컴포넌트입니다.

비주얼 컴포넌트는 레이아웃 컴포넌트 안에 위치해야 하며, 하위에는 어떠한 컴포넌트도 배치할 수 없는 최 하위 레벨 컴포넌트입니다.

차트 컴포넌트는 <u>대시보드 화면 유형</u>에서 사용할 수 있습니다.

## [1] Label



입력한 텍스트를 보여주는 아톰입니다.

텍스트를 수정하고 디자인을 편집합니다.



# [2] Button



커스텀 버튼을 생성하는 아톰입니다.

버튼 텍스트를 수정하고 디자인을 편집합니다. 텍스트 좌측 또는 우측에 아이콘을 추가할 수 있습니다.




## [3] Image



이미지를 보여주는 아톰입니다.

첨부 파일에서 사진을 선택하거나 Image Template 설정에서 템플릿을 선택하여 사용할 수 있습니다.

첨부 파일에서 이미지 선택 시 크기와 자르기, 회전/반전을 통해 이미지를 편집할 수 있습니다.








리스트를 보여주는 아톰입니다.

원하는 리스트를 선택하여 해당 리스트 설정에 맞게 리스트가 보여집니다.

리스트 설정은 리스트 매니저에서 할 수 있습니다.



#### [5] Line Chart, Smooth Line Chart




라인 차트를 그리는 아톰입니다.

라인 차트(Line Chart)는 연속적인 데이터에 따라 그래프로 표현하는 데 사용되는 시각화 방법 중 하나입니다.

스무스 라인 차트(Smooth Line Chart)는 라인 차트의 한 종류로, 데이터를 부드럽게 연결한 곡선을 사용해 표현하는 차트입니다.

데이터 바인딩과 차트 디자인을 편집 할 수 있습니다.



## [6] Column Chart, Stack Column Chart




컬럼 차트를 그리는 아톰입니다.


컬럼 차트(Column Chart)는 데이터를 막대로 표현하는 시각화 방법 중 하나입니다.

스택 컬럼 차트(Stack Column Chart)는 컬럼 차트의 한 종류로, 데이터를 수직으로 쌓아서 하나의 컬럼으로 표현하는 차트입니다.

데이터 바인딩과 차트 디자인을 편집 할 수 있습니다.



## [7] Bar Chart, Stack Bar Chart




막대 차트를 그리는 아톰입니다.


막대 차트(Bar Chart)는 컬럼 차트와 동일하게 데이터를 막대로 표현하는 시각화 방법 중 하나입니다.

스택 막대 차트(Stack Bar Chart)는 막대 차트의 한 종류로, 데이터를 수평으로 이어서 하나의 컬럼으로 표현하는 차트입니다.

데이터 바인딩과 차트 디자인을 편집 할 수 있습니다.



#### [8] Pie Chart, Donut Chart




원형 차트를 그리는 아톰입니다.


원형 차트(Pie Chart)는 전체 데이터 집합에서 각 부분이 차지하는 비율을 표현하는 시각화 방법 중 하나입니다.

도넛 차트(Donut Chart)는 원형 차트의 변형으로, 중앙에 데이터의 건수를 표시하는 형태를 가지고 있습니다.

데이터 바인딩과 차트 디자인을 편집 할 수 있습니다.




### [9] Area Chart, Stack Area Chart



면적 차트(Area Chart)는 연속적인 데이터에 따라 그래프로 표현하는 데 사용되는 시각화 방법 중 하나입니다. 라인 차트와 유사하지만, 라인 아래 영역을 채워서 표시하는 것이 특징입니다.

스택 면적 차트(Stack Area Chart)는 데이터를 하나의 차트에 쌓아서 표현하는 방식으로, 전체 데이터의 상대적인 비율을 보여줍니다. 각 데이터의 영역이 아래쪽 데이터 위에 쌓여져서 표현되는 것이 특징입니다.

데이터 바인딩과 차트 디자인을 편집 할 수 있습니다.



# 속성

선택한 컴포넌트의 기본적인 속성을 설정합니다.

#### ID

컴포넌트 추가 시 ID는 자동으로 입력되며, 수정할 수 없습니다.

script 설정에서 ID 선택자를 활용하여 제어할 때 사용합니다.

jQuery 사용은 불가하며, JavaScript 를 사용해서 script 를 입력해야 합니다.

**ੵ ID 자동 생성** Layout 컴포넌트 => L 로 시작 Visual 컴포넌트 => V 로 시작

💡 ID 선택자

document.getElementById("ID");
document.querySelector("#ID");

ex)

document.get Element By Id ("V1");

document.querySelector("#V1");

컴포넌트의 Name 으로 Outline이 표시되고, ID 와는 달리 수정 가능하여 컴포넌트를 구분하기 위해 사용하는 속성입니다.

#### 아톰

비주얼 컴포넌트 선택 시 보여지며, 해당 컴포넌트의 아톰 유형을 보여주는 속성입니다. 아톰 유형은 수정 불가합니다.

#### Visual Type

레이아웃 컴포넌트 선택 시 보여지며, 해당 레이아웃의 유형이 라디오 버튼으로 표시되는 속성입니다. 레이아웃 유형을 수정하여 편집할 수 있습니다.

#### 컴포넌트 숨기기

웹/탭/모바일 기기에서 각각 컴포넌트 사용 유무를 체크합니다.

숨김 상태의 경우 해당 기기 화면에서 표시되지 않으며, 접근 해야 하는 경우 Outline 을 통해 선택 해야 합니다.

#### **Theme**

<u>대시보드 화면 유형</u>일 경우 테마를 선택합니다.


테마 선택 시 전체 배경 색상과 Tab Layout, Top Panel Layout, Left Panel Layout 컴포넌트에 디자인이 적용됩니다.

# Design

컴포넌트의 디자인을 편집할 수 있는 속성입니다.

#### Frame

컴포넌트의 좌표 위치를 확인 할 수 있으며, 가로/세로 길이를 설정하는 속성입니다.



- 1. 컴포넌트의 x 축 좌표 ( 수정 불가 )
- 2. 컴포넌트의 y 축 좌표 ( 수정 불가 )
- 3. 가로 길이 설정

단위 : "px" or "%" 중 선택

4. 세로 길이 설정

단위 : "px" or "%" 중 선택

5. 가로 길이 리사이징

# Fixed : 사용자가 직접 설정한 길이로 세팅 EGENE DOCUMENT Hug : 컨텐츠의 가로 크기에 맞게 가로 길이 세팅


Fill: "100%" 로 가로 길이 세팅

6. 세로 길이 리사이징

Fixed : 사용자가 직접 설정한 길이로 세팅 Hug : 컨텐츠의 세로 크기에 맞게 세로 길이 세팅

Fill: "100%" 로 세로 길이 세팅

### **Padding**



컴포넌트의 내부 여백을 설정하는 속성입니다.


content 와 border 사이에 여백을 지정할 수 있습니다.



- 1. 콤마(,) 를 구분으로 좌, 우 padding 값 설정
- 2. 콤마(,) 를 구분으로 상, 하 padding 값 설정
- \*\* 콤마 없이 값을 입력하면 2개의 값 모두 해당 값으로 세팅 됩니다. \*\*









컴포넌트 주위의 외부 여백을 설정하는 속성입니다.

컴포넌트와 다른 컴포넌트 사이의 간격을 조절하거나, 부모/자식 간 컴포넌트 사이 간격을 조절하는데 사용됩니다.



- 1. 콤마(,) 를 구분으로 좌, 우 margin 값 설정
- 2. 콤마(,) 를 구분으로 상, 하 margin 값 설정
- \*\* 콤마 없이 값을 입력하면 2개의 값 모두 해당 값으로 세팅 됩니다. \*\*



#### Fill


컴포넌트 내부 색상을 설정하는 속성이며, 컴포넌트 기본 색상은 흰색(#ffffff)입니다.

사용자가 직접 색상을 입력하거나 Color Picker 를 이용해 원하는 색상을 선택 할 수 있습니다.



#### Stroke

컴포넌트의 테두리를 설정하는 속성입니다.



- 1. 테두리의 색상 설정으로, 사용자가 직접 색상을 입력하거나 Color Picker 를 이용하여 원하는 색상을 선택 할 수 있습니다.
- 2. 테두리 스타일 설정

solid : 실 선 dotted : 점 선

groove : 홈이 파여있는 효과가 있는 선

double : 이중 선


inset : 내부의 홈이 들어와있는 효과가 있는 선 outset : 외부로 돌출된 효과가 있는 선

dashed : 대시 선

ridge : 홈이 들어와있는 효과가 있는 선

- 3. 테두리 두께 설정으로, 상하좌우 개별 설정이 가능합니다.
- 4. 테두리 굴곡 설정으로, 테두리의 모서리를 둥글게 처리하여 디자인 적인 효과를 추가할 수 있습니다.

<u>텍스트가 있는 비주얼 컴포넌트</u>에서 설정할 수 있는 텍스트 디자인 속성입니다.



1. 스타일과 크기

기본 값 : Normal & 13.5 px

2. 장식

장식 적용 X

텍스트 위에 선 추가

텍스트 밑줄 추가

3. 수평 정렬

왼쪽 정렬

가운데 정렬

오른쪽 정렬

4. 수직 정렬

상단 정렬

중앙 정렬

하단 정렬


5. 색상

사용자가 직접 색상을 입력하거나 Color Picker 를 이용하여 원하는 색상을 선택 할 수 있습니다.

6. 버튼 아이콘 설정

#### Button 컴포넌트에서 사용합니다.

Button 컴포넌트에 추가 될 아이콘을 선택하고, 좌/우 위치를 설정하는 속성입니다.




1. 아이콘 이름 검색 창

2. 설정된 아이콘 초기화 기능

#### Image Option EGENE DOCUMENT

<u>Image 컴포넌트에서 사용하는 속성</u>으로, 이미지의 크기 조절 방식을 설정하는 속성입니다.



#### 1. 채우기

이미지를 컴포넌트 크기 가득 채웁니다.

종횡비가 유지되지 않으며, 컴포넌트 크기에 맞게 이미지가 늘어날 수 있습니다.

#### 2. 맞춤

이미지가 컴포넌트에 맞도록 크기를 조절합니다.

이미지가 모두 표시될 수 있도록 종횡비를 유지합니다.

#### 3. 커버

이미지를 컴포넌트에 맞추되, 컴포넌트의 측면이 이미지에 맞도록 크기를 조절합니다.


이미지의 일부가 잘릴 수 있습니다.

#### 채우기/맞춤/커버 예시




#### Image Template

<u>Image 컴포넌트에서 사용하는 속성</u>으로, 다양한 디자인의 이미지 템플릿을 제공합니다.



#### 이미지 템플릿 선택 창



- 1. 템플릿 검색 창 ( 전체 그룹에서 검색 )
- 2. 설정된 이미지 템플릿 초기화 기능

#### Chart Design

#### **Text**

X-Axis Label, Y-Axis Label과 Legend의 공통 색상을 선택합니다.

X-Axis Label 과 Y-Axis Label 은 각 속성 영역에서 개별 색상을 선택할 수 있습니다.

#### **Theme**

차트 데이터의 테마 색상을 선택합니다.

#### **Grid Line**

Grid Line은 차트 내부에 그려진 수평 선으로, 배경에 배치됩니다.

Show Line : 사용여부 체크
 Color : 선 색상 선택

#### X-Axis Label

X-Axis Label 은 차트 x 축에 표시되는 라벨입니다.

1. Show Label : 사용여부 체크

2. Position : 라벨 위치 선택 ( top / bottom )

3. Size : 라벨 텍스트 사이즈4. Color 라벨 색상 선택

#### Y-Axis Label

Y-Axis Label 은 차트 y 축에 표시되는 라벨입니다.

1. Show Label : 사용여부 체크

2. Position : 라벨 위치 선택 ( left / right )

3. Size : 라벨 텍스트 사이즈4. Color 라벨 색상 선택

#### Line

Line Chart 와 Area Chart 에서 사용하는 Line 설정입니다.

1. Style : 선 스타일 ( smooth / straight / stepline )

2. Width : 선 굵기

3. Dash : 대시 스타일(선의 일정한 간격마다 대시가 반복되는 스타일)

#### Bar

Column Chart 와 Bar Chart 에서 사용하는 Bar 설정입니다.

1. Align : 막대(bar) 정렬 ( horizontal / vertical )

2. Width / Height : 막대 굵기 3. Radius : 막대 굴곡

### Legend

데이터 범주를 나타내는 라벨입니다.

1. Show Legend : 사용여부 체크

2. Position : 라벨 위치 선택 ( top / bottom / left / right )

3. Align : Position 이 top 또는 bottom 인 경우 정렬 선택 ( left / center / right )

#### **Data Label**

차트 위에 표시되는 데이터 라벨입니다.

데이터의 실제 값을 텍스트로 표시하여 사용자에게 정보를 제공합니다.

1. Show Label : 사용여부 체크

2. Label : 라벨 색상 선택

Background : 라벨 배경 색상 선택
 Border : 라벨 테두리 색상 선택
 Border Width : 라벨 테두리 굵기
 Border Radius : 라벨 테두리 굴곡

#### **Total Label**

Donut Chart 에서 사용하는 Total 설정입니다.

차트에 표시된 데이터의 전체 합계를 의미하며, Title 과 Value 를 설정합니다.

1. Show Label : 사용여부 체크

2. Title: title 라벨 (기본 값: Total)
3. Title Size: title 라벨 텍스트 사이즈
4. Title Color: title 라벨 색상 선택
5. Value Size: value 라벨 텍스트 사이즈
6. Value Color: value 라벨 색상 선택


## **Event**

컴포넌트에 이벤트( init, click, change )를 설정하기 위한 속성입니다.

## 이벤트 설정




이벤트를 설정할 컴포넌트를 선택한 후 Event 속성의 플러스 버튼을 클릭합니다.



select box 를 통해 해당 컴포넌트에서 사용할 수 있는 이벤트가 표시되며,

편집 버튼을 통해 script( JavaScript 사용 ) 를 작성합니다.



작성한 이벤트에 마우스 Hover 시 삭제 버튼이 노출되어 이벤트 삭제도 가능합니다.

#### Init 이벤트

컴포넌트가 로드 되고 난 후 실행되는 이벤트로,

컴포넌트의 초기 상태를 설정하는 등의 작업 시 사용합니다.

#### change 이벤트

컴포넌트의 값이 변경 될 때마다 실행되는 이벤트로,

"val" 변수로 변경 된 값을 넘겨 받아 script에서 사용할 수 있습니다.

# val 변수를 이용한 script 예제 if(val === "A") {

... }else if(val === "B") {

}

#### click 이벤트

컴포넌트를 클릭 할 때마다 실행되는 이벤트로,

클릭 이벤트를 감지하여 이에 대응하는 동작을 수행하거나 다른 페이지로 전환하는 등의 작업 시 사용합니다.

#### 💡 메뉴 ID 를 이용해 해당 메뉴로 이동하는 script 예제

const href = location.origin;

window.parent.location = href + "/#MEN00218";

# **Data Binding**


Data Binding 이란 UI 와 데이터 모델을 연결하는 기술이나 프로세스를 가리킵니다.

UI Designer 에서는 API/SQL 을 통해 가져온 데이터를 비주얼 컴포넌트와 연결하여 UI 에 표시합니다.


Data Binding 는 필수가 아니며, 데이터 연결 필요 시 사용합니다.

## Data Manager

Data Manager 에서 Data Source 를 관리하며, 왼쪽 상단 버튼을 통해 추가할 수 있습니다.









- 1. Data Source의 Name 이 표시되는 Tab 으로, 추가/삭제 할 수 있습니다.
- 2. API 유형을 선택합니다.
- 3. Data Source 의 Name 을 입력합니다.
- 4. GET or POST 방식을 선택 하고 API 를 작성합니다.
- 5. 파라미터가 필요한 경우 작성합니다.
- 6. API 와 파라미터 모두 작성 되었다면, "미리보기" 버튼을 통해 결과 값을 확인합니다.

#### SQL 유형



- 1. Data Source의 Name 이 표시되는 Tab 으로, 추가/삭제 할 수 있습니다.
- 2. SQL 유형을 선택합니다.
- 3. Data Source 의 Name 을 입력합니다.
- 4. SQL ID 를 입력합니다. "SQL 매니저" 버튼을 통해 정보를 확인할 수 있습니다.
- 5. 파라미터가 필요한 경우 작성합니다.
- 6. SQL 과 파라미터 모두 작성 되었다면, "미리보기" 버튼을 통해 결과 값을 확인합니다.


#### **Data Source**



Data Manager 에서 추가 한 Data Source 를 선택하여 <u>비주얼 컴포넌트에 연결</u>하는 속성입니다.


편집 버튼을 통해 Data Manager 에 접근 가능합니다.

#### Data



Data Source 선택 시 해당 Source 의 데이터 컬럼이 표시되며, Binding 할 데이터를 선택합니다.


Binding 된 데이터는 기본 값(Default Value) 보다 우선으로 표시됩니다.



Binding 설정한 컴포넌트는 Outline에서 Data Manager 아이콘이 추가로 표시 됩니다.

#### **Chart Data Source**

Data Manager 에서 추가 한 Data Source 를 선택하여 <u>차트 컴포넌트에 연결</u>하는 속성입니다.



Data Source 선택 시 해당 Source 의 일부 컬럼 데이터가 Series 로 설정됩니다.


Series의 체크박스를 통해 사용여부를 체크할 수 있고, Series 의 라벨 값도 수정 가능합니다.

#### [ Chart Data Binding 시 필수 컬럼 ]

Pie, Donut 차트

1. "name" 컬럼 : Series 설정

2. "cnt" 컬럼 : 데이터 값 설정



Line, Column, Bar, Area차트

1. "name" 컬럼 : X 축 라벨 설정

2. "name" 외 컬럼 : Series 및 데이터 값 설정



# Setting

<u>비주얼 컴포넌트</u>에서 사용하며, 컴포넌트의 기본 설정을 할 수 있는 속성입니다.

#### **Default Value**

컴포넌트의 기본 값 설정으로, 설정 된 값으로 화면에 표시됩니다.

#### **List & Parameter**

<u>List 컴포넌트</u>에서 사용하며, 컴포넌트에서 보여질 리스트 선택과 파라미터를 설정하는 속성입니다.

```
List

portal_BBS_LIST_001_R2

Parameter

(a) {

"ebs_ecf_id": "ECF00006"

}
```

- 1. 돋보기 버튼을 통해 "List" 유형의 리스트를 선택합니다.
- 2. 리스트 선택 후 "리스트 매니저" 에서 리스트에 대한 정보를 확인/수정 할 수 있습니다.
- 3. 리스트에서 사용하는 파라미터 데이터를 작성합니다.

# **Tab Setting**

Tab 레이아웃 컴포넌트에서 사용하며, Tab 세부 속성을 설정합니다.

#### Tab 숨김 여부

Tab 컴포넌트는 기본적으로 상단에 Tab 영역이 존재하며, Tab 영역을 숨김 처리할 수 있습니다.




Tab 숨김 X Tab 숨김

#### Tab List EGENE DOCUMENT

Tab List 에서는 Tab 목록과 ID 를 확인합니다.

ID는 Tab 추가 시 자동으로 생성되고 **Event 에서 Tab을 제어하기 위해 사용**됩니다.

Tab 추가/수정/삭제는 UI 편집 모드와 Tab List 속성에서 모두 가능합니다.



#### **Event**

Tab 컴포넌트에 이벤트( init, change ) 를 설정하기 위한 속성입니다.

#### init 이벤트


Tab 컴포넌트가 로드 되고 난 후 실행되는 이벤트로, Tab 영역의 초기 상태를 설정할 수 있습니다.

제어 함수를 통해 show/hide/select 하고, 이때 매개변수로 개별 Tab ID 와 콜백 함수를 넘겨주어 처리합니다.

Tab ID는 필수이며, 콜백 함수는 필수가 아닙니다.



# [ hideTab 예제 ]





Tab 영역을 클릭 하여 Tab이 변경될 때 마다 실행되는 이벤트로,

"val" 변수로 변경 된 Tab 의 ID 를 받아 script 에서 사용할 수 있습니다.

# **Panel Setting**

Top/Left Panel 레이아웃 컴포넌트에서 설정하는 속성입니다.

#### **Panel Name**

Panel 제목을 설정하는 속성으로 Top Panel 은 상단, Left Panel 은 좌측에 위치합니다.

Panel 레이아웃 추가 시 Panel Name 의 기본 값은 "panel" 입니다.



#### **Panel Description**

Panel 추가 설명을 설정하는 속성으로, Panel Name 과 동일하게 상단/좌측에 위치해있습니다.

Panel 레이아웃 추가 시 Panel Description 의 기본 값은 없으며, 필수 값이 아닙니다.

