霍尔效应及其应用

中国地质大学(武汉)物理实验中心 杨勇 2023.02.15

复习相关基础

材料长度I。横截而积s,两端电阻R,两端电势差I,两端间电场强度E,通过的电流I,载流子平均速度I电流密度I,电阻率 ρ ,电导率 σ ,材料单位体积的载流子个数I,载流子迁移率 μ ,载流子电量I


1、定律
$$R = \frac{V}{I}$$
, $R = \rho \frac{l}{s}$; 定义 $\sigma = \frac{1}{\rho}$;


2、定义
$$J = \frac{I}{\cdot}$$
: $: V = EI$, 可以证明 $J = \sigma E$

3、电流
$$I$$
与载流子微观参量 (q, n, v) 的关系: $I = \frac{dQ}{dt} = \frac{qndV}{dt} = \frac{qn(s \cdot vdt)}{dt} = \frac{qnvs}{dt}$

4、 载流子迁移率 μ 可以证明 $\sigma = nq\mu \rightarrow ne\mu$

 μ 指单<mark>位电场强度下载流子平均漂移速度</mark>。单位是 米 2 /(伏·秒)。迁移率反映载流子导电能力的大小,它和载流子(电子或空穴 $q=\pm e$)浓度,共同决定半导体的电导率 σ , μ 大则 σ 大,对应 ρ 小,即导电好。





背景介绍

整数量子霍尔效应


1980年,德国物理学家克利青等在研究极低温度和强磁场中的半导体时发现了量子霍尔效应,获得1985年的诺贝尔物理学奖。

分数量子霍尔效应

美籍华裔物理学家<mark>崔琦和美国物理学家劳克林、施特默在更强磁场下研究量子</mark> 霍尔效应时发现了分数量子霍尔效应,获得1998年<mark>的诺贝尔物理学奖</mark>。


量子反常霍尔效应

2018年度国家自然科学奖一等奖为清华薛其坤院士团队2013年完成的"量子反常霍尔效应的实验发现"。



霍尔效应中的副效应

由于<mark>材料中载流于速度不同,速度大于</mark>"和小于"的载流子在电场与<mark>磁场作用</mark>下受到的电场力和洛伦兹力不平衡(例如,速度大于平均速度)的载流子受到的洛伦兹力大于电场力),将名自朝相反方向偏转,速度不同则横向动能转化为热能(蓬击材料晶格升温)也不同,从而在"方向产生<mark>温度梯度</mark>,由此温度梯度形成<u>温差电动势V_{E、}V_E方向与Is和B方向都有关(与霍尔电压同!),该效应较弱</u>。



沿x方向通以电流,两端电极与样品的接触电阻不同而产生不同的焦耳热,致使x方向产生温度梯度,这一温度梯度引起一附加的土x方向的热扩散电流(例如,若右侧接触电阻发热大,则载流子有向-x方向 扩散运动趋势),在磁场的作用下,从而在y 轴方向产生电位差,就是能斯特电压 V_N 。 V_N 方向只与B方 有关与Is方向无关。该效应较弱。

实验装置

霍尔片: N型砷化镓半导体 定义霍尔灵敏度 K_H:

 $K_H = \frac{R_H}{d}$, 对金属 $K_H = \frac{1}{ned}$, 对半导体 $K_H = \frac{3\pi}{8ned}$

每合仪器标有霍尔灵敏度: $K_{\rm H}$ =169—196mV/mA.T 厚度d=0.2mm, 宽度b=1.5mm,长度l=1.5mm 本仪器霍尔灵敏度: $K_H=196$ mV/(mA.T)

通电螺线管:

有效长L=181mm, 等效半径R=21mm, 线圈总匝数 N=1800, 单位长度的线圈匝数为 n=N/L=9945匝/m 若近似认为是理想无限长螺线管密绕线圈:

$$B = u_0 n I_M = \frac{u_0 N I_M}{L} \qquad V_H = R_H \frac{I_S B}{d} \qquad \boxed{V_H = R_H \frac{u_0 N I_S I_M}{L d}}$$



霍尔效应中的副效应


里纪-勒杜克效应,V_{RL}



纵向热扩散电流,在磁场的作用下,从而在水轴 方向引起类似爱廷豪森效应,产生横向温差, 这一横向温差又引起横向电位差,为里纪-勒杜 克电压 V_{RL} V_{RL} 的方向只与B的方向有关。该 效应很弱。



制备霍尔样品时, y方向的测量电极很难做到处 于理想的等位面上,即使在未加磁场时,在A、 B两电极间也存在一个由于不等位电势引起的 欧姆压降 V_0 , V_0 的方向只与Is的方向有关。该 效应可较大。



霍尔效应中副效应的消除

◆埃廷斯豪森效应 V_E 方向与I_s和B方向有关(同看尔效应,用对称测量法无法消除!)。

 V_N 方向只与B方向有关。 ◆能斯特效应

◆里纪-勒杜克效应 VRL 方向只与B的方向有关

V₀ 方向只与I₂的方向有关。


 $(+I_S, +B)$ $V_1 = +V_H + V_E + V_N + V_{RL} + V_0$

 $(-I_S, +B)$ $V_2 = -V_H - V_E + V_N + V_{RL} - V_0$

 $(-I_S, -B)$ $V_3 = +V_H + V_E - V_N - V_{RL} - V_0$ 董

 $(+I_S, -B)$ $V_4 = -V_H - V_E - V_N - V_{RL} + V_0$

 $V_H = \frac{1}{4}(V_1 - V_2 + V_3 - V_4) - \frac{V_E}{V_E} \boxtimes h_E \ll V_H$, $\text{MU}: V_H \approx \frac{1}{4}(V_1 - V_2 + V_3 - V_4)$



实验内容及步骤


将電尔片定位在螺线管正中,注意各按键位置(按下两个V_I按键) 霍尔片在螺线管最石箱刻度13.0mm,在最左215.0mm,设置霍尔片在螺线管正中心的 坐标应是,13.0+(215-13.0)/2=114mm (一般是114-115mm)


2、Is=0, IM=0时, 开机, 预热后对mV表校零, 使V_H=0

进行无限长螺线管 根据Excel拟合: $R_{III} \frac{\mu_0 NI_M}{Ld} = 1.16125 \therefore R_{III} = 1.16125 \frac{Ld}{\mu_0 NI_M}$ 近似,有: $V_H = R_{H1} \frac{u_0 N I_M}{L d} I_S$: $R_{H1} = 1.16125 \frac{0.181 \times 0.0002}{4 \pi \times 10^{-7} \times 1800 \times 0.5} = 0.037169 (m^3 / C)$

4、按表格2(P309),设定 $I_{\rm s}$ =3mA, I_{M} 从0开始,每次增加50mA,用对称测量法记录对应的 V_{H} ,研究 $V_{\rm li}$ 和 $I_{\rm li}$ 的线性关系,由拟合的斜率 $K_{\rm s}$ 得到 $R_{\rm li2}$ 进行无限长螺线管 根据Excel拟合: $R_{_{II}}\frac{\mu_{_0}NI_{_2}}{Ld}=0.006971$: $R_{_{II2}}=0.006971$ i $\frac{Ld}{\mu_{_0}NI_{_1}}$

 $V_H = R_{H2} \frac{u_0 N I_s}{Ld} I_M$ $\therefore R_{H2} = 0.006971 \frac{0.181 \times 0.0002}{4\pi \times 10^{-3} \times 1800 \times 0.003} = 0.037188 (m^3/C)$





实验内容及步骤

5、由 R_{HI} 和 R_{H2} 计算平均 R_{H}

$$R_H = \frac{R_{H1} + R_{H2}}{2} = 0.037179 \left(\frac{m^3}{C}\right)$$

6、由半导体表达式 R_H 计算载流子密度n

半导体:
$$R_H = \frac{3\pi}{8} \frac{1}{ne}$$
 所以载流子体浓度: $n = \frac{3\pi}{8eR_H} = 1.98 \times 10^{20} \text{ /m}^3$

7、计算霍尔灵敏度 K_H

$$K_H = \frac{3\pi}{8ned} = \frac{R_H}{d} = \frac{0.0372}{0.0002} = 186(V / A \cdot T)$$

与厂家提供的 $K_H=196(mV/mA\cdot T)$ 大致相当。粗略处理时可以由厂家提供的 K_H 快速估算 $R_H=dK_H$

霍尔效应应用

1、測量载流子类型和浓度(半导体、材料、矿物学)

根据霍尔电压公式,以及在外加磁场中测量的霍尔电压可以判断传导载流子的类型与浓度,这 种方式被广泛的利用于半导体中掺杂载体的性质与浓度的测量,也是矿物学研究途径。

2、雪尔林应测量磁场、测量由流

在工业、国防和科学研究中,例如在粒子回旋器、受控热核 反应、同位家分离、地球资源探测、地震监测和磁性材料研究等方面,经常要对磁场进行测量,测量磁场的方法主要有核磁共振法、 霍尔效应法和感应法等。

霍尔效应无损探伤方法安全、可靠、实用,并能实现无速度 影响检测,因此,被应用在设备故障诊断、材料缺陷检测之中。其 探伤原理是建立在铁磁性材料的高磁导率特性之上。采用置尔元件 检测该泄漏磁场B的信号变化,可以有效地检测出缺陷存在。



实验内容及步骤

8、用已知霍尔系数的霍尔器件测量螺线管磁场分布 取 I_s =+3mA, I_M =+0.5A, 并保持 I_s 、 I_M 不变, 从螺线管左 端至右端,每间隔10mm改变霍尔元件位置,测量螺线管 轴线上各点的霍尔电压, 求出轴线上各点的磁感应强度 ,绘制螺线管轴线上磁场的分布曲线,与理论值对比。 注:书上P309表3**简化**为直接用单次+Is,+I_B均正向的 V_B ,未进行副效应补偿。

$$V_H = R_H \frac{I_s B}{d}$$
 : $B = \frac{d}{I_s R_H} V_H$

密绕螺线管内磁场理论值:由比萨定律可以推导半径R,长度L, 单位长度匝数 n的磁场,以管正中为坐标0点,左右对称:

$$B = \frac{\mu_0}{2} nI(\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

$$B = \frac{\mu_0}{2} nI \left(\frac{L/2 - x}{\sqrt{(L/2 - x)^2 + R^2}} + \frac{L/2 + x}{\sqrt{(L/2 + x)^2 + R^2}} \right)$$



可重責共促定

- ●霍尔元件轻脆易碎,必须防止受压、挤、扭、碰撞等。
- ●霍尔元件的工作电流 (mA级) 和电磁铁的励磁电流 (A级) 要严格区分,绝不能接错!
- ●实验前先将电流两旋钮<mark>逆时针方向旋转到底</mark>,再开机,并<mark>先调零</mark>。注意仪器两处 V_HV_σ 的位置。
- ●实验过程中要避免霍尔元件长时间受热。

思考摄

- ●電东元件为什么都用半导体材料制成而不用金属材料?为什么更多采用N型半导体?还可以从哪些方面提高霍尔元件的灵物度? ●本实验允拌消除拘件用的影响?还有什么实验中采用类似方法去消除系统误差? ●本实验为什么需要是是系元件长时间通电受热? ●本实验允拌消除地避肠的影响? ●本实验允拌消除地避肠的影响? ●本实验允拌消除地避肠的影响? ●本实验允拌消除地避肠的影响? ●本实验允拌消除地避免的影响? ●本实验允用继续管监然不是无限长、司能导致的误差是多少? ●本实验用继续管监然不是无限长、司能导致的误差是多少?