



静态路由



1. 概念定义



定义: 静态路由是一种需要管理员手工配置的特殊路由。

目的:当网络结构比较简单时,只需配置静态路由就可以使网络


正常工作。



2. 配置方法



构建出发地至目的地的路径!



我问路, 你来导航说地图:

路线:

从南百高速南宁站上高速, 然后到百色站入城。

职教云-今日课堂-提问




南宁市

XX路XX号

2. 配置方法



构建数据包发送路径!



从G0/0/0端口送出,到达下一个为 10.10.12.2的地址,然后由下一个路由设 备负责后续转发工作。

源地址:	192.168.1.2		
目标地址:	192.168.2.2		



路由:

静态路由

2. 配置方法




路由条目: 子网掩码 下一跳地址 出接口 (可选) 目标网段

PC1 与 PC2能正常通信: (1) 配置R1

下一跳地址

出接口



设备	目标IP	目标网段	子网掩码	下一跳地址	出接口
R1	172.16.10.8	172.16.10.0	255.255.255.0	10.10.12.2	G 0/0/2

一、静态路由

2. 配置方法




路由条目: 目标网段 子网掩码 下一跳地址 出接口(可选)

PC1 与 PC2能正常通信: (2) 配置R2

● 下一跳地址

● 出接口



设备	目标IP	目标网段	子网掩码	下一跳地址	出接口
R2	192.168.10.7	192.168.10.0	255.255.255.0	10.10.12.1	G 0/0/1

2. 配置方法



如下图所示,通过静态路由的方式使RouterA和PC通信,则需要在RouterA

配置哪个静态路由条目(目标网段、子网掩码、下一跳地址)? (单选)

		G0/0/1	G0/0/1		G0/0/2	E0/0/1
		10.0.12.1/25	10.0.12.2/25		10.0.2.1/25	10.0.2.2/25
	Router	A	I	Router E	3	PC
A.	10.10.	12.0	255.255.255.	192	10.0.12.2	
B.	255.25	55.255.0	10.10.12.0		10.0.12.1	
C.	10.0.1	2.2	255.255.255.	0	10.0.12.0	
D.	10.0.2	.0	255.255.255.	128	10.0.12.2	

答案: D



一、静态路由

2. 配置方法

R3




192.168.3.0/24


G0/0/0

PC3

列出3台路由器的 静态路由条目 实现主机之间相互通信



设备	该条目包括 的目标IP	目标网段	子网掩码	下一跳地址	出接口
R1	192.168.2.1 192.168.2.2	192.168.2.0	255.255.255.0	10.10.12.2	G0/0/0
R1	192.168.3.1 192.168.3.2	192.168.3.0	255.255.255.0	10.10.13.3	G0/0/1
R2	192.168.1.1 192.168.1.2	192.168.1.0	255.255.255.0	10.10.12.1	G0/0/2
R2	10.10.13.1 10.10.13.3	10.10.13.0	255.255.255.0	10.10.12.1	G0/0/2
R2	192.168.3.1 192.168.3.2	192.168.3.0	255.255.255.0	10.10.12.1	G0/0/2
R3	192.168.1.1 192.168.1.2	192.168.1.0	255.255.255.0	10.10.13.1	G0/0/3
R3	10.10.12.1 10.10.12.2	10.10.12.0	255.255.255.0	10.10.13.1	G0/0/3
R3	192.168.2.1 192.168.2.2	192.168.2.0	255.255.255.0	10.10.13.1	G0/0/3





1. 概念定义



默认静态路由 也称为默认路由、缺省路由,是一种特殊的静态路由,它用于在路由器(网 络设备)没有找到更具体的路由条目来转发数据包时,作为最后的默认转发路径。

路由条目

0.0.0.0 0.0.0.0

下一跳地址或出接口

目标网段 子网掩码

0.0.0.0 0.0.0.0 是代表所有网络的特殊目的网络地址和子网掩码组合,表示匹配任何 目的地址的数据包

应用场景 适用于边缘设备,通过手动配置实现流量导向;也就是在末节网络中,由 于去往任意一个目的网络,只有同一个出接口与下一跳地址时,可以配置默认路由



2. 配置方法




案例

下一跳地址

● 出接口

PC1 与 PC2能正常通信: (1) 配置R1



设备	目标IP	目标网段	子网掩码	下一跳地址	出接口
R1	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	10.10.12.2	G 0/0/2

2. 配置方法




案例

下一跳地址

出接口

PC1 与 PC2能正常通信: (2) 配置R2



设备	目标IP	目标网段	子网掩码	下一跳地址	出接口
R2	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	10.10.12.1	G 0/0/1

2. 配置方法



如下图所示,通过静态路由的方式使RouterA和PC通信,则需要在RouterA配置哪个默认静态路由条目(目标 IP、目标网段、子网掩码、下一跳地址)?



答案: 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.2

2. 配置方法

R3




192.168.3.0/24


G0/0/0

PC3

列出3台路由器的 静态路由条目 实现主机之间相互通信



设备	该条目包括 的目标IP	目标网段	子网掩码	下一跳地址	出接口
R1	192.168.2.1 192.168.2.2	192.168.2.0	255.255.255.0	10.10.12.2	G0/0/0
R1	192.168.3.1 192.168.3.2	192.168.3.0	255.255.255.0	10.10.13.3	G0/0/1
R2	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	10.10.12.1	G0/0/2
R3	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	10.10.13.1	G0/0/3
			•	•	



优化:哪些路由器可以配置默认静态路由?





感谢聆听!



