

计算机网络

实验六路由器与静态路由配置

谢瑞桃 xie@szu.edu.cn rtxie.github.io 计算机与软件学院 深圳大学

实验六路由器与静态路由配置

- 实验目的
 - 掌握交换机和路由器的连接方法
 - 掌握路由器常用配置命令
 - 掌握静态路由配置方法

- 实验环境
 - Quidway AR2200(或AR2200-S)系路由器2台、S5700 (或S3700)系交换机1台,PC机4台,Console线缆1 条(用于配置路由器与交换机),双绞线若干。

- 1. 配置VLAN
- 2. 连接路由器
- 3. 登录并命名路由器A
- 4. 配置路由器A WAN口
- 5. 配置路由器A LAN口和路由表
- 6. 登录并命名路由器B
- 7. 配置路由器B WAN口
- 8. 配置路由器B LAN口和路由表
- 9. 检测配置是否成功

实验任务要求


- ■请参考本讲义学习Quidway路由器的使用方法
- ■理解路由器存储转发的原理
- ■掌握路由表配置的方法
- ■掌握用交换机和路由器搭建小型网络的技能
- ■依照步骤完成实验内容1-9
- 对实验结果截图
- 撰写实验报告

实验报告撰写要求


- ■使用教务处制作的实验报告模板
- 注意按进度填写实验时间和实验报告提交时间
- ■填写模板中的每一部分
- ■填写实验步骤时, 做到条理清晰
- ■注意截图清晰、美观
- 对于实验操作返回结果的解释为加分项,解释地越详细 越好
- ■禁止抄袭实验报告, 抄袭的实验报告都记为0分

- 1. 配置VLAN
- 2. 连接路由器
- 3. 登录并命名路由器1
- 4. 配置路由器1 WAN口
- 5. 配置路由器1 LAN口和路由表
- 6. 登录并命名路由器2
- 7. 配置路由器2 WAN口
- 8. 配置路由器2 LAN口和路由表
- 9. 检测配置是否成功


1) 按图示,将四台主机分别用网线连接交换机的四个接口。



2) 按图示,配置交换机的VLAN(参考实验5讲义)。



- 3) 按图示,分别为四台主机配置IP地址、网络掩码、 网关地址。
 - VLAN2的主机属于一个子网, VLAN3的主机属于另一 个子网。




网关地址是10.1.20.1


- 4) ping pc1和pc2,测试VLAN2是否配置成功, ping pc3和pc4,测试VLAN3是否配置成功。
- 5) ping pc1和pc3,测试是否互通。
 - 应该不通,因为它们分属于不同的VLAN。
 - 问: pc1和pc3之间如何实现互通呢?
 - 答:这要依赖网络层协议。

- 1. 配置VLAN
- 2. 连接路由器
- 3. 登录并命名路由器1
- 4. 配置路由器1 WAN口
- 5. 配置路由器1 LAN口和路由表
- 6. 登录并命名路由器2
- 7. 配置路由器2 WAN口
- 8. 配置路由器2 LAN口和路由表
- 9. 检测配置是否成功


1) 按图示,将交换机的两个接口分别与两台路由器的接口相连。




2) 按图示,将路由器的两个GigabitEthernet口相连。



- 问:现在交换机通过两台 路由器实现了物理联通, pc1与pc3能互通吗?
- 答:不能,因为交换机连接路由器的接口不属于VLAN,使得路由器收不到属于VLAN的分组。
- 问: 那该如何做呢?
- 3)按图示,把相关接口分别 加进各自的VLAN。



- 问:现在pc1与pc3能互通吗?
- 答:不能,因为路由器不 知道怎么转发两个子网的 分组。
- 问: 那该如何做呢?
- 答:需要配置路由器,比如网关地址、路由表等。



- 1. 配置VLAN
- 2. 连接路由器
- 3. 登录并命名路由器1
- 4. 配置路由器1 WAN口
- 5. 配置路由器1 LAN口和路由表
- 6. 登录并命名路由器2
- 7. 配置路由器2 WAN口
- 8. 配置路由器2 LAN口和路由表
- 9. 检测配置是否成功

3. 登录并命名路由器A

- 1) 通过Console口连接并登录路由器A。
 - 仿照实验五中交换机的操作方式。
- 2) 清除原有配置,因为路由器可能被别人用过。
 - <Quidway> Reset saved-configuration
- 3)重启路由器。
 - <Quidway> Reboot
- 4) 进入系统视图。
 - <Quidway> system-view
- 5)修改路由器名字,为了方便我们调试。
 - [Quidway] sysname RouterA


3. 登录并命名路由器A

■ 注意!!!后面,我们将路由器之间互连的接口称为WAN口,路由器连接交换机的接口称为LAN口。

- 1. 配置VLAN
- 2. 连接路由器
- 3. 登录并命名路由器1
- 4. 配置路由器1 WAN口
- 5. 配置路由器1 LAN口和路由表
- 6. 登录并命名路由器2
- 7. 配置路由器2 WAN口
- 8. 配置路由器2 LAN口和路由表
- 9. 检测配置是否成功

4. 配置路由器A的WAN口


- 1) 查看路由表信息。
- [RouterA] display ip routing-table
- 2) 进入接口视图。
- [RouterA] interface GigabitEthernet 0/0/0
- 3) 为该接口设置IP地址。
- [RouterA-GigabitEthernet0/0/0] ip address 10.1.0.2 24
- 4) 开启当前接口。
- [RouterA-GigabitEthernet0/0/0] undo shutdown



- 1. 配置VLAN
- 2. 连接路由器
- 3. 登录并命名路由器1
- 4. 配置路由器1 WAN口
- 5. 配置路由器1 LAN口和路由表
- 6. 登录并命名路由器2
- 7. 配置路由器2 WAN口
- 8. 配置路由器2 LAN口和路由表
- 9. 检测配置是否成功


5. 配置路由器A以太网口和路由表

- 1)进入LAN口的接口视图。
- [RouterA] interface GigabitEthernet 0/0/1
- 2)设置其IP地址。
- [RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.20.1 24




5. 配置路由器A以太网口和路由表

- 3) 设置静态路由。
- [RouterA] ip route-static 10.1.20.0 24 GigabitEthernet 0/0/1
- [RouterA] ip route-static 10.1.30.0 24 10.1.0.3
- 注意我们用下一跳路由器的地址10.1.0.3。
- 4) 查看路由表信息。



- 请发挥你的聪明才智完成以下内容:
- 6. 登录并命名路由器B
- 7. 配置路由器B WAN口
- 8. 配置路由器B LAN口和路由表



- 1. 配置VLAN
- 2. 连接路由器
- 3. 登录并命名路由器A
- 4. 配置路由器A串口
- 5. 配置路由器A以太网口和路由表
- 6. 登录并命名路由器B
- 7. 配置路由器B串口
- 8. 配置路由器B以太网口和路由表
- 9. 检测配置是否成功

PC1和PC3

之间能否相互PING通?



YES -



恭喜你已完成实验