## 如何使用 XelfTFX 輸出中文 PDF

## 設定

- 1. 打開 "Configure Texmaker"
- 2. 修改 "Quick Build" 為 "XeLatex + View PDF"
- 3. 修改 "Editor Font Encoding" 為 UTF-8
- 4. 安裝 "xecjk" package 及 "l3kernel" package

## 載入套件

輸入 \usepackage {xeCJK} ,此套件會自動載入 "fontspec"

輸入 \setmainfont{'mainfont'}, 設定主字型為 'mainfont', 'mainfont' 可為 'Times New Roman' 等系統字體

輸入 \defaultCJKfontfeatures {AutoFakeBold=6, AutoFakeSlant=0.4} , 設定默認粗斜,AutoFakeBold 設定粗體字要多粗、AutoFakeSlant 設定斜體字要多斜,範圍由 -0.999 到 0.999,負值為往左斜,如所選字型已有定義粗斜則可不用加,新細明體因沒有定義所以必需加輸入 \setCJKmainfont {'字體'} , 設中文字型為 '字體','字體'可為'新細明體'等系統字體

輸入 \XeTeXlinebreaklocale "zh" 及 \XeTeXlinebreakskip = 0pt plus 1pt , 這兩行一定要加 , 中文才能自動換行

以下四行非必要,但對於切換字型蠻好用的

\newCJKfontfamily \Kai{標楷體},定義指令 \Kai 則切換成標楷體

\newCJKfontfamily \Hei{微軟正黑體} , 定義指令 \Hei 則切換成正黑體

\newCJKfontfamily \NewMing{新細明體} ,定義指令 \NewMing 則切換成新細明體

## 範例

\documentclass[12pt, a4paper]{article}

\usepackage{xeCJK}

\setmainfont{Times New Roman}

\defaultCJKfontfeatures{AutoFakeBold=6, AutoFakeSlant=0.4}

\setCJKmainfont{新細明體}

\newCJKfontfamily \Kai{標楷體}

\newCJKfontfamily \Hei{微軟正黑體}

\newCJKfontfamily \NewMing{新細明體}

\XeTeXlinebreaklocale "zh"

\XeTeXlinebreakskip = 0pt plus 1pt

\begin{document}

範例

\end{document}