Broadcast

XI - La diffusion intégrale (Broadcast)

#### **Broadcast**

- communication sur le protocole UDP
- ⇒ communication par paquets, ce qui signifie
   1 sendto ↔ 1 paquet envoyé ↔ 1 paquet reçu ↔ 1 recv
- la diffusion s'effectue en direction de toutes les machines d'un réseau donné
- possible uniquement en IPv4

 $\it Rappel$  : procotocole TCP : communication par flux, ce qui signifie pas de frontière aux messages

- $\Rightarrow$  1 send peut-être fragmenté en plusieurs envois et nécessiter plusieurs recv Inversement plusieurs send peuvent être réceptionnés avec un seul recv
- ⇒ boucle pour la lecture avec recv

adresse

La diffusion intégrale s'effectue en envoyant un paquet sur la « dernière » adresse possible du réseau


- l'adresse de broadcast du réseau 0.0.0.0 est donc 255.255.255.255
- 0.0.0.0 est l'adresse générique du réseau local
- diffusion intégrale sur l'adresse 255.255.255.255 = diffusion intégrale sur le réseau local
  - ightarrow pas de routage des paquets

Comment diffuser intégralement en dehors du réseau local?

lulu:~\$ ip a

adresse

On a besoin de connaître l'adresse du réseau sur lequel on veut diffuser.



1: lo: <LOOPBACK.UP.LOWER UP> mtu 65536 ...

2: ethO@if12: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER\_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000 link/ether 4a:49:43:49:79:bf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0 inet 192,168,70,236/24 brd 192,168,70,255 scope global eth0 valid lft forever preferred lft forever inet6 fdc7:9dd5:2c66:be86:4849:43ff:fe49:79bf/64 scope global valid lft forever preferred lft forever inet6 fe80::4849:43ff:fe49:79bf/64 scope link valid\_lft forever preferred\_lft forever

L'adresse IPV4 de lulu est 192.168.70.236 et le masque est de 24

i.e. 24 bits (3 octets) de poids forts = adresse du réseau de lulu

⇒ adresse de broadcast de ce réseau : 192.168.70.255

Remarque : brd indique l'adresse de broadcast dans l'affichage de la commande ip a イロト イボト イヨト イヨト

envoi

Pour envoyer des messages en diffusion intégrale, les étapes sont

- créer une socket UDP IPv4
- activer l'option de diffusion intégrale de la socket
  - ightarrow option SO\_BROADCAST au niveau SOL\_SOCKET
- initialiser l'adresse de diffusion : IP + port
- envoyer les messages à l'adresse de diffusion
  - $\rightarrow$  sendto

envoi

```
int main() {
  int sock=socket(PF_INET,SOCK_DGRAM,0);
  int ok=1:
  int r=setsockopt(sock,SOL_SOCKET,SO_BROADCAST,&ok,sizeof(ok));
  if(r == -1){
    perror("setsockopt SO BROADCAST"):
    exit(1):
  }
  struct sockaddr in adrdiff:
  memset(&adrdiff, 0, sizeof(adrdiff));
  adrdiff.sin family = AF INET:
  adrdiff.sin_port = htons(8888);
  r = inet_pton(AF_INET, "255.255.255.255", &adrdiff.sin_addr);
 if( r <= 0){
    perror("pb adresse");
    exit(1):
  char buf[100]:
  sprintf(buf, "bonjour la terre\n"):
  r = sendto(sock, buf, strlen(buf), 0, (struct sockaddr *) &adrdiff, (socklen_t)sizeof(struct sockaddr_in));
  if(r < 0){
    perror("sendto");
    exit(1);
  return 0;
```

réception

Pour recevoir des messages diffusés, les étapes sont

- créer une socket UDP IPv4
- initialiser l'adresse de réception avec le port d'écoute
- lier la socket à l'adresse de réception
- recevoir les messages

C'est un récepteur UDP standard.

réception

```
int main() {
  int sock=socket(PF_INET,SOCK_DGRAM,0);
  struct sockaddr_in address_sock;
  address_sock.sin_family=AF_INET;
  address_sock.sin_port=htons(8888);
  address_sock.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
  int r = bind(sock,(struct sockaddr *)&address_sock,sizeof(struct sockaddr_in));
  if(r){
    perror("bind");
    exit(1);
  7
  struct sockaddr_in emet;
  socklen_t taille=sizeof(emet);
  char buf[100], adr[100];
  while(1){
    int rec=recvfrom(sock.buf.100.0.(struct sockaddr *)&emet.&taille);
    buf[rec]='\0':
    printf("Message recu : %s\n".buf):
    printf("Port de l'emetteur: %d\n",ntohs(emet.sin_port));
    inet ntop(AF INET, &(emet.sin addr), adr, sizeof(adr));
    printf("Adresse de l'emetteur: %s\n\n", adr);
  return 0:
```

un client TCP générique

Complément : un client TCP générique

#### un client TCP générique

- On a vu au cours 5 comment écrire un client TCP qui peut se connecter en IPv6 ou IPv4 à un serveur.
  - Si la connexion au serveur se fait en IPv4, alors ce client transforme localement l'adresse IPv4 du serveur en adresse « IPv4 mapped ».
- On peut également écrire un client générique qui utilise des adresses IPv6 ou IPv4 selon la connexion au serveur toujours en faisant appel à getaddrinfo.
  - il faut initialiser le champs ai\_family de hints à AF\_UNSPEC
  - faire l'appel à getaddrinfo(hostname, port, &hints, &res)
  - parcourir les éléments p de res et tenter une connexion jusqu'à ce que cela réussisse
  - tester alors le champs ai\_family de p, lorsqu'on a besoin de savoir si on a établi une connexion IPv6 ou IPv4

#### un client TCP générique

```
int main(int argc, char** argv) {
  int sock=socket(PF INET.SOCK STREAM.0):
  struct addrinfo *res. *p. hints:
  memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
  hints.ai family = AF UNSPEC:
  hints.ai_socktype=SOCK_STREAM;
  int ret:
  if ((ret = getaddrinfo(argv[1], argv[2], &hints, &res)) != 0 || res == NULL){
    fprintf(stderr, "erreur getaddrinfo : %s\n", gai_strerror(ret));
    return -1:
  7
  p = res;
  while( p != NULL ){
    if((sock = socket(p->ai_family, p->ai_socktype, p->ai_protocol)) > 0){
      if(connect(sock, p->ai_addr, p->ai_addrlen) == 0)
        break:
      close(sock);
    p = p->ai_next;
  if (p == NULL) return 1;
  affiche_adresse(p->ai_addr);
  freeaddrinfo(res);
  char buf [100];
  sprintf(buf, "bonjour la terre");
  send(sock,buf,strlen(buf),0);
  close(sock):
  return 0:
```

un client TCP générique

Une fois la connexion réalisée, on peut par exemple afficher l'adresse. Pour cela, il faut agir en fonction du type de connexion.

```
void affiche adresse(struct sockaddr *adr){
  if(adr->sa family == AF INET6){
    char adr_buf[INET6_ADDRSTRLEN];
    struct sockaddr_in6 *adr6 = (struct sockaddr_in6 *) adr;
   memset(adr buf. 0. sizeof(adr buf)):
    inet ntop(AF INET6, &(adr6->sin6 addr), adr buf, sizeof(adr buf));
    printf("adresse serveur : IP: %s port: %d\n", adr_buf, ntohs(adr6->sin6_port));
  else{
    char adr_buf[INET_ADDRSTRLEN];
    struct sockaddr in *adr4 = (struct sockaddr in *) adr:
   memset(adr buf. 0. sizeof(adr buf)):
    inet ntop(AF INET, &(adr4->sin addr), adr buf, sizeof(adr buf));
    printf("adresse serveur : IP: %s port: %d\n", adr_buf, ntohs(adr4->sin_port));
```

12/13

un client TCP générique

Attention, il ne faut pas libérer la liste d'adresses res tant qu'on souhaite y avoir accès.

On peut copier les informations que l'on veut garder avant de libérer res.

Par exemple, dans notre client générique, on peut remplacer les deux lignes affichant l'adresse du serveur auquel notre client s'est connecté et libérant res par :

```
struct sockaddr *sadr;
socklen_t adrlen;
adrlen = p->ai_addrlen;
sadr = malloc(adrlen);
memcpy(sadr, p->ai_addr, adrlen);
freeaddrinfo(res);
affiche_adresse(sadr);
```