
Redes Neuronales


Teoricas

https://drive.google.com/file/d/1sVlfxGLzAD2LQXowb8lz7lA2IWSk6YvR/view
https://drive.google.com/file/d/18GhcgB_p9D8cFLLoyycgFzgDedb0DUQ/view
Practicas
https://drive.google.com/file/d/1UYVuij5qTbLCKplX2CdfQAAiuDIbZNFx/view?usp=sharing

▼ Intro de que son las neuronas




Las neuronas permiten modelizar el conocimiento y el aprendizaje en el cerebro.




- Lo anterior permite que haya diferencias de cargas entre el exterior (+) y el interior (-) de la neurona: POLARIDAD.
- La diferencia de carga está dada por la concentración de iones.
- Hay mayor concentración de Na⁺ fuera de la membrana y mayor concentración de K⁺ dentro de la misma
- Esto es posible gracias a la bomba de sodio-potasio (transporte activo).

EL GRADIENTE IONICO LO LOGRA GRACIAS A LA BOMBA DE SODIO-POTASIO



Redes neuronales artificiales




Inputs: x, y, z

Pesos: w0, w1, w2


Funcion de activacion

Output


Neurona individual → **Perceptron**



Función escalón



Heaviside - Función escalón




74	Función	Rango	Gráfica
Identidad	y = x	[-∞, +∞]	,(x) x
Escalón	y = sign(x) $y = H(x)$	{-1, +1} {0, +1}	f(x) x
Lineal a tramos	$y = \begin{cases} -1, & \text{si } x < -l \\ x, & \text{si } +l \le x \le -l \\ +1, & \text{si } x > +l \end{cases}$	[-1, +1]	J(x) +1 x
Sigmoidea	$y = \frac{1}{1 + e^{-x}}$ $y = tgh(x)$	[0, +1] [-1, +1]	f(x)
Gaussiana	$y = Ae^{-Bx^2}$	[0,+1]	f(x)
Sinusoidal	$y = A \operatorname{sen}(\omega x + \varphi)$	[-1,+1]	√ √

Perceptrón simple - AND

COMPUERTA AND				
Α	В	Salida		
0	0	0		
0	1	0		
1	0	0		
1	1	1		






La tabla de verdad vendría a ser mi conjunto de entrenamiento, donde tengo dos valores posibles x1 y x2


y vendría a ser la variable dependiente que quiero calcular

X1	X2	у
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



$$X1 * w1 + x2*w2 + b >= 1$$
 $y = 1$
 $X1 * w1 + x2*w2 + b < 1$ $y = 0$

Perceptrón simple - Conjunto etiquetado



X 1	Х2	x1*w1+x2*w2 + b	Z	у
0	0	b	< 0	0
0	1	w2 + b	< 0	0
1	0	w1 + b	< 0	0
1	1	w1 + w2 + b	>= 0	1

En z es lo que debería pasar para obtener esos valores de y

¿Como calculo w1, w2 y b?

Los seteamos de forma aletoria y lo vamos refinando

Perceptrón simple - Primera Iteración

• W1 = 0.3

• W2 = 0.2

• b = -1

X1	X2	x1*w1+x2*w2 + b	Z	y'	у	Error (y-y')
0	0	-1	-1	0	0	0
0	1	w2 + b	-0.8	0	0	0
1	0	w1 + b	-0.7	0	0	0
1	1	w1 + w2 + b	-0.5	0	1	1

Tenemos que mejorar estos valores


La ultima hace que este perceptron no represente una compuerta AND


Función del error

Escalon(w1 + w2 -1) - 1 = error W1 = 0.3

W2 = 0.2Si

= -1 w1 + w2 -1 <= 0 =>






La funcion escalon va a devolver cero para todo valor ≤ 0

Función del error: Escalón

- W1 = 0.3
- W2 = 0.2
- b = -1

Escalon(w1 + w2 -1) - 1 = error

Si
$$\begin{cases} w1 + w2 - 1 < 0 => 0 \\ w1 + w2 - 1 <= 0 => 1 \end{cases}$$




Función del error:

- W1 = 0.3
- W2 = 0.2
- b = -1

Error:

Si
$$\begin{cases} w1 + w2 - 1 < 0 => |0 - 1| = 1 \\ w1 + w2 - 1 <= 0 => |1 - 1| = 0 \end{cases}$$




Dirección de decrecimiento

Actualización de los pesos

α = tasa de crecimiento.Valor entre 0 y 1.Suele ser 0.5



- W1 = 0.3 + 0.2 * error
- W2 = 0.2 + 0.2 * error
- b = -1



A medida que se acerque a cero, más pequeña será la actualización

Perceptrón simple - Segunda Iteración

- \bullet W1 = 0.3 + 0.2 = 0.5
- \bullet W2 = 0.2 + 0.2 = 0.4
- b = -1

X1	X2	x1*w1+x2*w2 + b	Z	y'	у	Error (y-y')
0	0	-1	-1	0	0	0
0	1	w2 + b	-0.6	0	0	0
1	0	w1 + b	-0.5	0	0	0
1	1	w1 + w2 + b	-0.1	0	1	1

Perceptrón simple - Tercera Iteración

$$\bullet$$
 W1 = 0.5 + 0.2 = 0.7

$$\bullet$$
 W2 = 0.4 + 0.2 = 0.6

X1	X2	x1*w1+x2*w2 + b	Z	y'	у	Error (y-y')
0	0	-1	-1	0	0	0
0	1	w2 + b	-0.4	0	0	0
1	0	w1 + b	-0.3	0	0	0
1	1	w1 + w2 + b	0.3	1	1	0

Perceptrón simple - AND en producción


- W1 = 0.7
- W2 = 0.6
- b = -1

Una vez entrenada, lo pruebo con otros valores de entrada, que estan fuera de mi conjunto de entrenamiento


X 1	X2	Z	AND= y'
0.5	0.5	-0.35	0
0.5	1	-0,05	0
0.9	0.9	0.17	1

Con 0.9 que son valores cercanos a 1, devuelve $1 \Rightarrow$ esta generalizando el conocimiento.


$$x_1 * 0.7 + x_2 * 0.6 - 1$$



Perceptrón simple - Almacenamiento




Perceptrón simple - Limitaciones



Los problemas que no son linealmente separables no los puedo resolver con un perceptron simple.

Necesito agregar otra neurona.



• Las redes neuronales se optimizan mediante descenso de gradiente.__V____ Si todas se optimizan con el descenso de gradiente

• Las redes neuronales son sensibles a la escala de los datosV
Las redes neuronales necesitan un mayor preprocesamiento de los datos, siendo bastante sensibles a las distintas escalas de las variables. Suelen necesitar mayor volumen de datos para el entrenamiento del modelo y requieren de alta capacidad de recursos computacionales.
• Un perceptrón simple no puede modelar compuertas NANDF
Si puede modelar compuertas NAND
Porque una puerta NAND es igual que la puerta AND, pero con las mitades intercambiadas.
No lo que no pued emodelar es una compuerta XOR
• Las redes neuronales muy complejas pueden sub-ajustar, esto se soluciona con métodos de
regularización como Early stoppingF
Puede sobreajustar (overfitting)
a) El perceptrón simple no permite dividir el espacio linealmente:F
Si lo permite, lo que no permite es dividir xor que no es linealmente separable, pero and y or que si lo son si les puede dividir.
b) Las redes SOM necesitan un conjunto de datos balanceado y correctamente etiquetado
para su entrenamiento:F
No necesita eso
c) Para poder entrenar una red neuronal con el algoritmo Backpropagation, las

Redes Neuronales 15

funciones

de activación de las neuronas deben si o si ser derivables:V
SI
d) Backpropagation es un método alternativo al método de descenso por
gradiente:F
Aplica descenso

Ventajas

- Obtienen resultados con una alta precisión.
- El procesado de la información es local, es decir que al estar compuesto por unidades individuales de procesamiento, dependiendo de sus entradas y pesos, y de que todas las neuronas de una capa trabajan en forma paralela, proporcionan una respuesta al mismo tiempo.
- Los pesos son ajustados basándose en la experiencia, lo que significa que se le tiene que enseñar a la red lo que necesita saber antes de ponerla en funcionamiento.
- Las neuronas son tolerantes a fallos, si parte de la red no trabaja, solo dejará de funcionar la parte para que dicha neurona sea significativa, el resto tendrá su comportamiento normal.
- Las neuronas pueden reconocer patrones que no han sido aprendidos, sólo deben tener cierto parecido con el conocimiento previo que tenga la red. Dicho de otra forma: si la entrada presenta alguna alteración la red podrá identificarla siempre y cuando se mantenga cierto grado de similitud entre lo aprendido y lo mostrado en la entrada de la red.

Desventajas

• Las redes neuronales necesitan un mayor preprocesamiento de los datos, siendo bastante sensibles a las distintas escalas de las variables. Suelen necesitar

mayor volumen de datos para el entrenamiento del modelo y requieren de alta capacidad de recursos computacionales.

- Complejidad de aprendizaje para grandes tareas, cuanto más se necesite que aprenda una red, más complicado será enseñarle.
- Tiempo de aprendizaje elevado. Esto depende de dos factores: primero si se
 incrementa la cantidad de patrones a identificar o clasificar, y segundo, si se
 requiere mayor flexibilidad o capacidad de adaptación de la red neuronal para
 reconocer patrones que sean sumamente parecidos, se deberá invertir más tiempo
 en lograr que la red converja a valores de pesos que representen lo que se quiera
 enseñar.
- No son fácilmente explicables. Conocer las reglas o motivos por los que la red devuelve esos resultados no suele ser fácil y precisa de otras analíticas.

Links

inmensia De igual forma que las puertas lógicas se conectan para crear circuitos lógicos, las neuronas artificiales se pueden conectar para crear redes neuronales artificiales. Al conectar una neurona con 1 https://inmensia.com/page/2/

Redes neuronales

https://albertotb.com/curso-ml-R/Rmd/12-nn/12-nn.html#1

Practica

Descenso por gradiente: Es un metodo para hallar parametros del modelo, buscando que siempre se minimice el error (el error de una funcion de costo). Cuanto se separa el valor predicho del real

Capas densas: son capas donde la salida de una van a parar a todas las neuronas de la capa siguiente

SGD descenso por gradiente estocastico

Consiste en hacer descenso por gradiente tomando un muestreo de las observaciones

Epocas

cantidad de iteracion de entrenamiento
cantidad de iteraciones de pasadas que le hago al dataset completo
En cada epoca el dataset o separamos de a baches, de a lotes