Installation af Deployment Server

- 1. Tilgå MemSrv02 og åben Server Manager
- 2. Under Manage vælg Add Roles and Features
- 3. Next indtil Select Server Roles
- 4. Vælg Windows Deployment Services og tryk Next indtil Select role services
- 5. Marker Deployment Server og Transport Server og tryk Next indtil Install Konfiguration af Deployment Server
- 1. I Sever Manager tryk på Tools og vælg Windows Deployment Services
- 2. Udvid Servers og højreklik på MemSrv02 serveren og tryk Configure Server
- 3. Next \rightarrow Integrated with Active Directory \rightarrow Next
- 4. Path: D:\RemoteInstall → Next
- 5. Respond to all client computers (known and unknown) \rightarrow Next \rightarrow Finish Tilføj Image Groups og Images
- 1. Højreklik på Install Images og vælg Add Image Group
- 2. Name: Deployment Group → OK
- 1. Højreklik på Boot Images og vælg Add Boot Image
- 2. Mount Windows 10 ISO og naviger til Sources og vælg boot.wim → Next
- 3. Image name: Install an Image

Image description: Deploy an Image from WDS

- \rightarrow Next
- 4. Next indtil Finish
- 5. Højreklik på det tilføjede Boot Image og vælg Create Capture Image
- 6. Image name: Capture an Image

Image description: Capture an Image to WDS

Location and file name: D:\RemoteInstall\boot\x64\captureimage.wim

- → Next indtil Finish
- 7. Højreklik i det hvide under Boot Images og vælg Add Boot Image
- 8. Naviger til det capture image vi lige har lavet (captureimage.wim) → Next indtil Finish Konfigurer DHCP med WDS
- 1. Gå til DHCP serveren (DCSrv01)
- 2. I Server Manger gå til Tools og klik på DHCP
- 3. Naviger til IPv4, højreklik på Server Options og vælg Configure Options
- 4. Under General tabben, marker "066 Boot Server Host Name"

String value: 192.168.1.12

- \rightarrow Apply
- Derefter marker "067 Bootfile Name"

String value: \boot\x64\wdsnbp.efi (UEFI boot)

- \rightarrow Apply \rightarrow OK
- 6. Done

Del 2

Audit mode

- 1. Start en installation på din Windows 10 maskine
- 2. Når den kommer til Choose your location, tryk CTRL+SHIFT+F3
- 3. Tryk Cancel når System Preparation Tool kommer frem

4. Installer de programmer vi vil have. Jeg har installeret følgende for at teste:

Google Chrome

Adobe Reader

- 5. Har sat både Chrome og Reader som default browser og pdf reader
- 6. Når alt er færdigt, gå til C:\Windows\System32\sysprep og kør sysprep filen
- 7. I System Preparation Tool, marker Generalize og væg Shutdown i Shutdown Options Capture Image
- 1. Når computeren starter, tryk f12 og netværks boot
- 2. Når muligheden kommer, vælg Capture an Image
- 3. Capture Wizard → Next
- 4. Directory to Capture

Volume to capture: C:\

Image name: Windows10_v1 Image description: 06032020

 \rightarrow Next

5. New Image Location

Name and location: C:\W10v1_06032020.wim

✓ Upload image til Windows Deployment Service server

Server name: 192.168.1.8 → Connect og log på

Image Group name: Deployment Group

 \rightarrow Next

6. Vent på at den færdiggøre capture → Finish

Windows Assessment and Deployment Kit

https://support.microsoft.com/da-dk/help/4027209/oems-adk-download-for-windows-10

- 1. Download ADK fra ovenstående link og installer
- 2. Marker følgende og tryk Install:

Deployment Tools

Windows Preinstallation Environment

Windows Performance Toolking

- 3. Opret en folder til Disk Shares på D: drevet
- 4. Åbn Windows System Image Manager
- 5. Højreklik på Select a Distribution Share og vælg Create Distribution Share
- 6. Vælg den folder vi oprettede på D: drevet
- 7. Kopier indholdet fra ISO filen ind på Disk-Shares mappen vi oprettede
- 8. Højreklik Select a Windows image or catalog file og vælg Select WIndows Image
- 9. Naviger til Windows 10 ISO filen → Sources → Install.wim
- 10. Vælg den Windows 10 der skal installeret (Windows 10 Pro)
- 11. Hvis dialogboxen der siger "Cannot find the catalog file associated" kommer, tryk Yes
- 12. Done

Oprettelse af unattended file for WDS

- 1. Højreklik på Create or open an answer file og vælg New Answer File
- 2. Under Windows Image, udvid Components og find

Microsoft-Windows-International-Core-WinPE

- 3. Højreklik og vælg Add Setting to Pass 1 windowsPE
- 4. Under Answer File, marker den fil vi added og sæt settings som følgende i højre side:

InputLocale: da-DK SystemLocale: da-DK UILanguage: da-DK

UILanguageFallback: da-DK

UserLocale: da-DK

- 5. Udvid filen igen og marker SetupUILanguage
- 6. Til højre under Settings, sæt UlLanguage til da-DK

Harddisk wipe ved installation

- 1. Under Windows Image, udvid Components og find Microsoft-Windows-Setup
- 2. Udvid Microsoft-Windows-Setup og højreklik DiskConfiguration
- 3. Vælg Add Setting to Pass 1 windowsPE
- 4. Under Answer File, find den tilføjede DiskConfiguration og højreklik
- 5. Vælf Insert New Disk
- 6. Udvid Disk, højreklik Create Partitions og vælg Insert New CreatePartition
- 7. Marker Disk og sæt følgende under DIsk Properties i højre side:

DiskID: 0

WillWipeDisk: true

8. Marker Disk igen og sæt følgende i Settings under CreatePartition Properties:

Extend: true Order: 1 Type: Primary

9. Under Answer File, højreklik ModifyPartition og vælg Insert New ModifyPartition

10. Marker den nye ModifyPartition og sæt settings under ModifyPartition Properties:

Action: AddlistItem

Active: true
Extend: false
Format: NTFS
Label: SYSTEM
Letter: C
Order: 1

PartitionID: 1

Partition at installere Image på

1. Under Windows Image find Microsoft-Windows-Setup, udvid og find

WindowsDeploymentService

2. Højreklik og vælg Add Settings to Pass 1 windowsPE

3. Under Answer File, udvid WindowsDeploymentServices → ImageSelection → Marker InstallTo og sæt Settings under Properties:

DiskID: 0
PartitionID: 1

4. Udvid Login, marker Credentials og sæt Settings under Properties:

Domain: HOLDFEM
Password: Lars1234!
Username: administrator

Tilkobl Answerfile til WDS Server

- 1. Gem answerfile ved at vælge File i taskmenuen og klik Save Answer File As
- 2. Placer filen i Remoteinstall i WDSClientUnattend undermappen og kald den

WDSClientUnattend

- 3. Start Windows Deployment Services under Server Manager → Tools
- 4. Højreklik på memb2 og vælg Properties
- 5. Under Client fanen, marker Enable unattended installation og browse x64 architecture
- 6. Naviger til WDSClientUattend filen og vælg Open \rightarrow Apply \rightarrow OK Oprettelse af Unattended file for Image
- 1. Opret ny Answer file under task menuen under File → New Answer File
- 2. Under Windows Image, naviger til Microsoft-Windows-Shell-Setup under Components
- 3. Højreklik og vælg Add Setting to Pass 4
- 4. Marker den under Answer File og sæt settings under Properties:

ComputerName: *
CopyProfile: true

RegisteredOriganization: Holdfem RegisteredOwner: "dit navn" ShowWindowsLive: false

TimeZone: GMT+1
Automaisk Join Domain

1. Under Windows Image, naviger til Microsoft-Windows-UnattendedJoin

2. Højreklik og Add Setting to Pass 4

3. Under Answer File, udvid den tilføjede og marker Identification

4. Sæt følgende under Properties:

JoinDomain: HOLDFEM UnsecureJoin: true

Image Language og Keyboard settings

1. Under Windows Image, naviger til Microsoft-Windows-International-Core

2. Højreklik og vælg Add Setting to Pass 7

3. Marker den tilføjede under Answer File og sæt følgende under Properties:

InputLocale: da-DK SystemLocale: da-DK UILanguage: da-DK

UILanguageFallback: da-DK

UserLocale: da-DK

4. Under Windows Image, naviger til og udvid Microsoft-Windows-Shell-Setup

5. Højreklik OOBE og vælg Add Setting to Pass 7

6. Marker den tilføjede under Answer File og sæt følgende under Properties:

HideEULAPage: true

HideLocalAccountScreen: true HideOnlineAccountScreen: true HideWirelessSetupInOOBE: true

NetworkLocation: Work

ProtectYourPC: 1

Lokal administrator og Password

- 1. Under Windows Image, naviger til og udvid Microsoft-Windows-Shell-Setup
- 2. Højreklik UserAccounts og vælg Add Setting to Pass 7
- 3. Udvid den tilføjede under Answer File og marker AdministratorPassword
- 4. Sæt følgende under Properties:

Value: Lars1234!

- 5. Højreklik LocalAccounts og vælg Inswer New LocalAccount
- 6. Marker LocalAccount og sæt følgende under Properties:

Action: AddListItem
Description: Admin
DisplayName: Admin
Group: Administrators

Name: Admin

7. Udvid LocalAccount (Admin), marker Password og sæt følgende under Properties:

Value: Lars1234!

Tilkobl Answer File til Image

- 1. Gem answerfile ved at vælge File i taskmenuen og klik Save Answer File As
- 2. Placer filen i Remoteinstall i WDSClientUnattend undermappen og kald den

OOBEUnattend

- 3. Start Windows Deployment Services under Server Manager → Tools
- 4. Naviger til memb2 → Install Images → Deployment Group, højreklik image filen og vælg Properties
- 5. Marker "Allow image to install in unattended mode → Select File → Browse til

OOBEUnattend og vælg Open \rightarrow OK \rightarrow Apply \rightarrow OK