1.工单状态

工单的状态迁移图如右:

在前端和后端进行相应操作时,工单状态按照转移图迁移。

工单状态有:

(cdnorder 表 or_status)

- 1:待审核
- 2:审核通过
- 3:审核未通过
- 4:开通
- 5:关闭中
- 6:关闭
- 7:删除

工单操作有:

前端操作:

新建工单 关闭 修改 删除


后台操作:

审核通过 审核未通过 开通变更 关闭变更 关闭变更 关闭修改

右图增加了删除的状态,以及相关的操作,见红色部分。

删除的记录前后端都不显示

对于所有操作要有记录历史操作




2.数据库设计

设计原则:尽量不改变原有表结构情况下,增加相关表,原表结构参见附录。

2.1 新增的表

2.1.1 增加用户信息表 cdninfo



字段含义如下:

in_id 自增的编号

 in_us_id 该记录对应的用户 id , 此用户 id 是 cdn 的内部用户 id , 具有唯一性

in_company_name 公司或者部门名称

in_company_addr 公司名称

in_conmpany_index 公司主页

in_contact_name 联系人姓名

in_email email 信息


in_phone 电话,可以为手机或者座机

in addr 联系地址

in_create_time 记录创建时间

in_modify_time 修改时间

2.1.2 增加授权信息表 cdnaccess



ac id 子增 id

ac us id 用户id, 唯一对应一个cdn的内部用户编号

ac_name 想要授权的用户名,为旺旺帐号

ac level 用户权限级别:1管理员2只读用户3过期用户

ac note 用户备注信息

ac_create_time 记录创建时间

ac_modify_time 修改时间

2.2 状态需要扩展的表

2.2.1 cdnorder

or_status 增加工单状态删除,编号 7,当前端进行删除操作时,该工单在工单列表中不再显示出来

删除掉的工单对应的加速频道可以重新使用。

2.2.2 cdnuser

us_status 增加用户的服务申请状态,编号 3,用户第一次登录时,进入服务申请页面,填写必要信息后在 cdnuser 表中产生一条状态为"申请状态"的记录,等待运维审核为服务正常(1),或者服务关闭(2)。

用户登录时,根据库中记录的状态显示不同的提示信息:

1,申请状态:已经申请过,等待审批

2,服务正常:直接跳转到工单页面,可以填写工单

3,服务关闭:审核失败,请更新用户信息

4,无用户信息:第一次登录,填写申请页面

后端对于服务正常和关闭的不能变为申请状态

2.2.3 cdnnote

扩展 no_user_name 字段:该字段可以为运维姓名,也可以为前端传来的用户名称

扩展 no action 字段:

以前的运维操作动作 2:审核通过动作 3:审核未通过动作 4:开通变更动作 6:关闭动作 7:评论 动作(1 和 5 没有用是因为和上面的工单状态统一起来,方便对照,在工单状态里,1 是待审核,5 是关闭中)

增加关闭变更动作(5)

增加用户的新建动作(1),用户的修改动作(8),用户的关闭动作(9),用户的删除动作(10)

3.接口设计

3.1 带宽查询

输入: get bw.cgi?

type=1&start_time=start&end_time=end&userid=user&channels=channel1,channel2

其中 type=1/2/分别对应曲线图查询和柱装图查询

可以指定用户和频道进行查询,当 channel="all"时返回该用户下的所有频道带宽

输出:带宽数据 ison

{"task_curve":[{"label":"img2.7k7k.com.cn","data":[[1318089600000,384646700]]}, {"label":"img01.taobaocdn.com","data":[[1317398400000,10305],[1317401400000,6288], [1317404400000,5659],[1317407100000,4401],[1318089600000,641077818]]}}}

3.1.1. 默认当前带宽使用曲线图

从当前时刻倒退24小时的带宽使用图

历史带宽存在 cdnbandwidth 中,当日带宽存储在 memcache 中,对时间戳处理后,从相应的存储位置获取带宽值,进行拼凑后提供给前端 json 数据,具体格式参照:

http://baike.corp.taobao.com/index.php/BOSS_backend_interface

带宽计算公式为:

每 5 分钟平均带宽= {[C_Rps_Bytes+C_Req_Bytes+ S_Rps_Bytes+S_Req_Bytes)] * K + N * S * (C_Obj_Num + C_Obj_Num) }*8/300

C_Rps_Bytes 加速服务器向终端用户发送的响应字节数

C_Req_Bytes: 加速服务器从终端用户接收的请求字节数

S_Rps_Bytes:加速服务器从源站接收的响应字节数

S_Req_Bytes:加速服务器向源站发送的请求字节数

K:内容带宽到物理带宽的换算系数,默认为1.07

N:TCP连接请求响应次数,默认为6

S:每次对象请求或响应的字节数,默认为55

C_Obj_Num:加速服务器向终端用户发送的对象(如图片,文档等)数

S_Obj_Num: 加速服务器向源站请求的对象数

3.1.2. 按时间范围查询带宽使用情况

最多返回 288 个点,间隔如果多于5分钟的做平滑处理,不存在的时刻用0对齐

3.1.3. 月带宽使用情况

该用户或者频道的一个月带宽消耗,每个月一个值,月带宽的计算方式为:

按照上述带宽计算公式,计算一个月中的每天带宽,去掉带宽最大的3天,剩下的最大的带宽取95%作为该用户的月带宽

后端定期运行任务更新当前的月带宽,查询的时候直接使用

3.2 自动生成配置

输入: autoconfig.cgi?

addsourceip=ip1,ip2&adddomain=domian1,domain2&delsourceip=ip1,ip2&deldomain=domin1,domain2

输出:配置管理系统生成 aclconf 的新版本

根据给定的工单和源站,生成可以下发的配置文件 acl.conf

http://cdnportal.corp.taobao.com:9999/config/6/

区分增加频道和删除频道的情况,分别增加配置和减少配置。

3.3 源站校验

输入: check.cgi?sourceip=ip1,ip2&testurl=url1,url2

输出: ping 和访问 url 的返回头

探测给定的测试 url 和源站, ping 源站,并且访问测试对象,如果返回 200 证明工单提交正确, 否则返回错误信息,并在前端页面展现,方便运维效率。

4.界面设计

前端参照 demo

后端界面修改细节:

4.1 审批用户

查看用户的信息并进行审批

用户信息包括:公司信息和联系人信息,以及授权旺旺 id

4.2 历史操作记录

查看历史操作时,需要能看到上一个版本的工单具体内容,方便运维决定变更方案。

操作证	己录								
□ 历史记录									
	工单号	用户名	动作	创建时间					
1	1317121263469	guanzhi.ll	变更	2011-09-29 15:41:56					
2	1317121263469	guanzhi.ll	审核通过	2011-09-29 15:41:55					
3	1317121263469	guanzhi.ll	变更	2011-09-27 20:20:51					
4	1317121263469	guanzhi.ll	审核通过	2011-09-27 20:20:49					
20 T 4 Page 1 of 1									

4.3 工单操作细化

增加源站检查和自动配置操作,并且支持批量选择

扩展工单列表的 grid 表格支持多选

将原有的"变更成功"扩展为"频道开通"和"频道关闭",去掉工单关闭



4.4 增加带宽查看


在工单列表和用户列表中增加当前带宽使用列,显示当前月的使用带宽

	用户ID	用户名称	最大带宽	订购状态	用户类型	计费类型	用户来源
1	32	33	50.00MB	服务正常	测试用户	免费	万网
2	31	32	50.00MB	服务正常	测试用户	免费	万网
3	30	mogujie	1000.00MB	服务正常	测试用户	免费	淘宝


附录

1.原数据库结构

数据库需要保存基本的信息,包括用户和其工单的信息,以及带宽使用和费用信息。主要表如下:



1.1 存储用户订购关系



任何一个用户前来订购成功后,将在数据库生成该用户的记录,标记用户的订购状态和基本信息,其中 us_id 是该用户在 cdn 内部的唯一编号,由 us_user_id 和 us_from 唯一决定

us_user_id 是外部传来的用户 id 或者用户名

us max bw 标记该用户的最大可用带宽

us_status 标记用户的订购状态,1:服务正常2:服务停止

us_type 标记用户的类型,1:普通用户2:测试用户,3:vip;


us fee type 标记用户的计费规则,1: 正常计费,2: 免费,3,半价计费

us from 用户的来源,目前可以支持1:万网

us info 用户的备注信息


us_create_time 和 us_modify_time 是时间标志,存储记录的创建和修改时间

1.2 存储工单信息



or_test_url 测试 url ,用来进行可用性和性能的探测对象 or_remark 用户的备注信息,用户自己填写的额外描述信息 or_issue_time 工单的生效时间,对应开通动作的时刻 or_close_time 工单的关闭时间,对应服务关闭的时刻 or_create_time 和 or_modify_time 为记录的创建和修改时刻

1.3 存储频道信息



ch_id 是频道的唯一编号

ch_us_id 是频道对应的用户唯一编号, User 表的 us_id

ch_channel 是频道的名称

ch_status 是频道的状态:1开通2关闭

ch_create_time,ch_modify_time 是频道记录的创建和修改时间

1.4 存储带宽信息


经过采集汇总后存储到带宽表的用户频道的使用带宽数据

ba_id 是唯一的记录编号


ba_us_id 是 User 表的 us_id 的外键,是用户的唯一编号

ba_channel 是加速的域名

ba_avg_bandwidth 是用户的平均带宽,精确到 5 分钟的级别,存储所有节点的带宽总和ba_time 是带宽代表的时刻,代表从该时间开始的 5 分钟



1.5 存储计费信息



bi_id 计费记录的编号

bi_us_id 用户的唯一编号,对应 User 表 us_id

bi_channel 频道名称


bi_fee 费用大小,单位是分

bi_month 该费用的月份

 bi_s tatus 费用的状态,1: 初始费用 2: 正在收取的费用 3: 收取成功的费用 4: 收取失败的费用


bi_create_time, bi_modify_time是记录的创建和修改时间

1.6 存储报警信息



wa_id 和 wa_us_id 分别是记录的编号和用户的编号wa_max_bw 是用户的最大可用带宽wa_cur_bw 是用户的当前带宽wa_time 是当前的时刻,代表从该时刻开始向后5分钟这一段时间

1.7 存储需要刷新的对象信息



当 purge 操作失败时,会将 url 存储到该表中,等待后续处理 pu_id 和 pu_us_id 分别代表记录和用户的唯一编号 pu_status 是待刷新的 url 的刷新状态,1:未 purge 成功 2:purge 成功 pu_url 待刷新的 url 路径 pu_create_time 和 pu_modify_time 为记录的创建和修改时间

1.8 存储运维备注信息



no_id,备注信息子增 id

no_or_number, 备注信息对应的 order 编号,对应 order 表的 or_number 字段


no_user_name,操作的运维用户名称

no_action,运维的操作动作,2:审核通过动作3:审核未通过动作4:开通动作6:关闭动作7:评论动作(1和5没有用是因为和上面的工单状态统一起来,方便对照,在工单状态里,1是待审核,5是关闭中)

no_create_time,操作时间

no_info,操作的具体内容

1.9 存储用户权限信息



ma_name,用户名

ma_level,用户的权限,1:超级管理员2管理员3普通用户

ma_service,用户的邮件订阅关系,保留备用

ma_create_time,记录创建时间

ma_modify_time,记录修改时间