Capítulo 3

Capa de Transporte control de flujo

Application

Transport

Network

Link

Physical

Metas

- Ejercitaremos los siguientes asuntos:
 - 1. Entrega de datos confiable
 - Protocolo de parada y espera
 - 3. Protocolos de tubería
 - 4. Control de flujo en la capa de transporte
 - 5. Control de flujo en TCP

- Control de Flujo: Hay que evitar que un host emisor rápido desborde a un host receptor lento.
- Tipo de control de flujo del que se ocupa la capa de enlace de datos:
 - Control de flujo entre dos máquinas directamente conectadas entre sí (pueden ser enrutador o host).

Uso de búferes en el receptor

 Podemos asumir que el receptor maneja búferes para los mensajes que llegan.

Esto es necesario porque:

- Si la llegada de segmentos del emisor es mucho más rápida que el receptor para procesar los segmentos recibidos,
 - entonces el receptor necesitará poder almacenar segmentos antes de procesarlos.
- El receptor puede acumular una cantidad de segmentos suficientes antes de pasarlos a la capa de aplicación para que los procese.
- Los segmentos pueden llegar desordenados;
 - por lo tanto, si llegan un grupo de segmentos y faltan segmentos previos a ellos, habrá que almacenarlos segmentos de ese grupo en buffer.

- Situación: La capa de aplicación lee los mensajes que llegan, pero no necesariamente al instante en que los datos llegan.
 - En lugar de hacer eso, la aplicación receptora puede estar ocupada con otra tarea y puede no intentar leer los datos hasta bastante después que estos llegaron.
 - Si la aplicación es demasiado lenta en leer los datos, el emisor puede saturar los búferes del receptor.

- La capa de red puede tornar al receptor más lento y con menos capacidad de almacenamiento.
 - Situación 1: Un enrutador en la ruta entre emisor y receptor daña un paquete;
 - este error se va a detectar por la capa de transporte cuando el paquete dañado llegue al receptor.
 - Si luego de ese paquete dañado llegan varios buenos, la capa de transporte tendrá que almacenarlos y el receptor va a ponerse más lento y con menos capacidad de búfer.
 - Situación 2: El algoritmo de enrutamiento hace que cambien las rutas y rutas más lentas son reemplazadas por rutas más rápidas,
 - esto puede hacer que paquetes lleguen al receptor fuera de orden.
 - Si esto sucede, entonces va a obligar a la capa de transporte a almacenar paquetes fuera de orden en búfer y el receptor va a ponerse más lento y con menos capacidad de búfer.

- La capa de transporte puede tornar al receptor más lento y con menos capacidad de almacenamiento.
 - Situación: la cantidad de conexiones abiertas aumenta drásticamente.
 - La cantidad de búfer para cada conexión disminuye y el receptor se pone más lento por la cantidad de aplicaciones aumentada.
 - Esta situación sumada a las anteriores puede producir desbordamiento de búferes.

- ¿Por qué puede necesitarse control de flujo en la capa de transporte si la capa de enlace de datos lo hace?
 - La capa de enlace de datos no maneja ninguna de las situaciones anteriores.
 - Por lo tanto, necesitan ser tenidas en cuenta por la capa de transporte.
- Si nos quedamos solo con los protocolos de comunicación confiable anteriores, estos no son suficientes para evitar desbordamiento de búferes en el receptor.
 - Hace falta definir un protocolo especial para el control de flujo.

Uso de búferes

 Problema: ¿Qué hace el receptor con los búferes si tiene varias conexiones?

Solución:

- se usan los búferes a medida que llegan segmentos.
- se dedican conjuntos de búferes específicos a conexiones específicas.

Uso de búferes

- Problema: ¿Qué hace el receptor con respecto al uso de búferes cuando entra un segmento?
- Solución (que no resuelve el problema de control de flujo):
 - Cuando entra un segmento el receptor intenta adquirir un búfer nuevo;
 - Si hay uno disponible, se acepta el segmento; de otro modo se lo descarta.

- Cosas que sabemos:
 - Se pueden dar las situaciones anteriores
 - El receptor y el emisor deben ajustar dinámicamente sus alojamientos de búferes.
 - Esto significa ventanas de tamaños variables.
 - Ahora el emisor no sabe cuántos datos puede mandar en un momento dado, pero sí sabe cuántos datos le gustaría mandar.
- Problema: ¿Qué reglas cumpliría un protocolo de control de flujo entonces?

- Solución: El host emisor solicita espacio en búfer en el otro extremo.
 - Para estar seguro de no enviar de más y sobrecargar al receptor.
 - Porque sabe cuánto necesita.
 - Cuando el receptor recibe este pedido:
 - Sabe cuál es su situación y cuánto espacio puede otorgar.
 - Aquí el receptor reserva una cierta cantidad de búferes al emisor.
 - Los búferes podrían repartirse por conexión, o no.
 - Si los búferes se reparten por conexión y aumenta la cantidad de conexiones abiertas:
 - El receptor necesita ajustar dinámicamente sus reservas de búferes.


- Funcionamiento de la comunicación entre host emisor y host receptor usando la solución anterior.
 - 1. Inicialmente el emisor solicita una cierta cantidad de búferes, con base en sus necesidades percibidas.
 - 2. El receptor otorga entonces tantos búferes como puede.
 - 3. El receptor, sabiendo su capacidad de manejo de búferes podría indicar al emisor "te he reservado X búferes".
 - ¿Cómo hace el receptor con las confirmaciones de recepción?
 - El receptor puede incorporar tanto las ack como las reservas de búfer al en el mismo segmento.

- Funcionamiento de la comunicación entre host emisor y host receptor usando la solución anterior – Cont.
 - El emisor lleva la cuenta de su asignación de búferes con el receptor.
 - Cada vez que el emisor envía un segmento:
 - Debe disminuir su asignación de búferes disponibles.
 - Cuando la asignación de búferes (disponibles) llega a 0:
 - El emisor debe detenerse por completo

- Ejercicio: Suponer que se tiene una conexión entre un emisor y un receptor, que los números de secuencia son de 4 bits (o sea van de 0 a 15). Asumir que el receptor tiene 4 búferes en total, todos de igual tamaño. Suponer que se usa la solución 2. Mostrar la comunicación entre emisor y receptor de acuerdo a los siguientes eventos:
 - 1. El emisor pide 8 búferes.
 - 2. El receptor otorga 4 búferes y espera el segmento de N° de secuencia 0.
 - 3. El Emisor envía 3 segmentos de datos, los dos primeros llegan y el tercero se pierde.
 - 4. El receptor confirma los 2 primeros segmentos de datos y otorga 3 búferes.
 - 5. El emisor envía dos segmentos de datos nuevos que llegan y luego reenvía el segmento de datos que se perdió.
 - 6. El receptor confirma todos los segmentos de datos y otorga 0 búferes.
 - 7. El receptor otorga un búfer
 - 8. El receptor otorga 2 búferes
 - 9. El emisor manda 2 segmentos de datos
 - 10. El receptor otorga 0 búferes
 - 11. El receptor otorga 4 búferes pero este mensaje se pierde
 - Para segmentos de datos enviados indicar número de secuencia
 - Para segmentos de respuesta indicar cantidad de búferes otorgados y segmentos confirmados, asumir que no se envían datos en estos segmentos.
 - Mostrar asignación de números de secuencia de segmentos recibidos a búferes del receptor


1. El emisor pide 8 búferes.

1. El emisor pide 8 búferes.




2. El receptor otorga 4 búferes y espera el segmento de N° de secuencia 0.

1. El emisor pide 8 búferes.




2. El receptor otorga 4 búferes y espera el segmento de N° de secuencia 0.



3. El Emisor envía 3 segmentos de datos, los dos primeros llegan y el tercero se pierde.

1. El emisor pide 8 búferes.



2. El receptor otorga 4 búferes y espera el segmento de N° de secuencia 0.

	A	Message	B	B's Buffer	Comments
1	-	< request 8 buffers>	-		A wants 8 buffers
2	•	<ack 15,="" =="" buf="4"></ack>	-	0 1 2 3	B grants messages 0-3 only

3. El Emisor envía 3 segmentos de datos, los dos primeros llegan y el tercero se pierde.

	<u>A</u>	Message	B	B's Buffer	Comments
1	-	< request 8 buffers>	-		A wants 8 buffers
2	4	<ack 15,="" =="" buf="4"></ack>	-	0 1 2 3	B grants messages 0-3 only
3	-	<seq 0,="" =="" data="m0"></seq>		0 1 2 3	A has 3 buffers left now
4	-	<seq 1,="" =="" data="m1"></seq>		0 1 2 3	A has 2 buffers left now
5	\rightarrow	<seq 2,="" =="" data="m2"></seq>	•••	0 1 2 3	Message lost but A thinks it has 1 left

4. El receptor confirma los 2 primeros segmentos de datos y otorga 3 búferes.

4. El receptor confirma los 2 primeros segmentos de datos y otorga 3 búferes.

	A	Message	B	B's Buffer	Comments
1	-	< request 8 buffers>	-		A wants 8 buffers
2	-	<ack 15,="" =="" buf="4"></ack>	-	0 1 2 3	B grants messages 0-3 only
3	-	<seq 0,="" =="" data="m0"></seq>	\rightarrow	0 1 2 3	A has 3 buffers left now
4	-	<seq 1,="" =="" data="m1"></seq>	-	0 1 2 3	A has 2 buffers left now
5	-	<seq 2,="" =="" data="m2"></seq>	•••	0 1 2 3	Message lost but A thinks it has 1 left
6	-	<ack 1,="" =="" buf="3"></ack>	-	1 2 3 4	B acknowledges 0 and 1, permits 2-4

5. El emisor envía dos segmentos de datos nuevos que llegan y luego reenvía el segmento de datos que se perdió.

4. El receptor confirma los 2 primeros segmentos de datos y otorga 3 búferes.

	A	Message	B	B's Buffer	Comments
1	-	< request 8 buffers>	-		A wants 8 buffers
2	•	<ack 15,="" =="" buf="4"></ack>	-	0 1 2 3	B grants messages 0-3 only
3	-	<seq 0,="" =="" data="m0"></seq>	\rightarrow	0 1 2 3	A has 3 buffers left now
4	-	<seq 1,="" =="" data="m1"></seq>	-	0 1 2 3	A has 2 buffers left now
5	-	<seq 2,="" =="" data="m2"></seq>	•••	0 1 2 3	Message lost but A thinks it has 1 left
6	•	<ack 1,="" =="" buf="3"></ack>	•	1 2 3 4	B acknowledges 0 and 1, permits 2-4

5. El emisor envía dos segmentos de datos nuevos que llegan y luego reenvía el segmento de datos que se perdió.

	<u>A</u>	Message	B	B's Buffer	Comments
1	-	< request 8 buffers>	-		A wants 8 buffers
2	-	<ack 15,="" =="" buf="4"></ack>	-	0 1 2 3	B grants messages 0-3 only
3	-	<seq 0,="" =="" data="m0"></seq>	-	0 1 2 3	A has 3 buffers left now
4	-	<seq 1,="" =="" data="m1"></seq>	-	0 1 2 3	A has 2 buffers left now
5	-	<seq 2,="" =="" data="m2"></seq>	•••	0 1 2 3	Message lost but A thinks it has 1 left
6	-	<ack 1,="" =="" buf="3"></ack>	•	1 2 3 4	B acknowledges 0 and 1, permits 2-4
7	-	<seq 3,="" =="" data="m3"></seq>		1 2 3 4	A has 1 buffer left
8	-	<seq 4,="" =="" data="m4"></seq>	-	1 2 3 4	A has 0 buffers left, and must stop
9	-	<seq 2,="" =="" data="m2"></seq>	-	1 2 3 4	A times out and retransmits

- 6. El receptor confirma todos los segmentos de datos y otorga 0 búferes.
- 7. El receptor otorga un búfer

- 6. El receptor confirma todos los segmentos de datos y otorga 0 búferes.
- 7. El receptor otorga un búfer

- 6. El receptor confirma todos los segmentos de datos y otorga 0 búferes.
- 7. El receptor otorga un búfer

	<u>A</u>	Message	B	B's Buffer	Comments
1	-	< request 8 buffers>	-		A wants 8 buffers
2	•	<ack 15,="" =="" buf="4"></ack>	•	0 1 2 3	B grants messages 0-3 only
3	-	<seq 0,="" =="" data="m0"></seq>		0 1 2 3	A has 3 buffers left now
4	-	<seq 1,="" =="" data="m1"></seq>		0 1 2 3	A has 2 buffers left now
5	-	<seq 2,="" =="" data="m2"></seq>	•••	0 1 2 3	Message lost but A thinks it has 1 left
6	•	<ack 1,="" =="" buf="3"></ack>	-	1 2 3 4	B acknowledges 0 and 1, permits 2-4
7	-	<seq 3,="" =="" data="m3"></seq>	-	1 2 3 4	A has 1 buffer left
8	-	<seq 4,="" =="" data="m4"></seq>	-	1 2 3 4	A has 0 buffers left, and must stop
9	-	<seq 2,="" =="" data="m2"></seq>	-	1 2 3 4	A times out and retransmits
10	-	<ack 4,="" =="" buf="0"></ack>	-	1 2 3 4	Everything acknowledged, but A still blocked
11	•	<ack 4,="" =="" buf="1"></ack>	-	2 3 4 5	A may now send 5

- 8. El receptor otorga 2 búferes
- 9. El emisor manda 2 segmentos de datos

- 8. El receptor otorga 2 búferes
- 9. El emisor manda 2 segmentos de datos

	<u>A</u>	Message	B	B's Buffer	Comments
1	-	< request 8 buffers>	-		A wants 8 buffers
2	•	<ack 15,="" =="" buf="4"></ack>	•	0 1 2 3	B grants messages 0-3 only
3	\rightarrow	<seq 0,="" =="" data="m0"></seq>	\rightarrow	0 1 2 3	A has 3 buffers left now
4	-	<seq 1,="" =="" data="m1"></seq>	-	0 1 2 3	A has 2 buffers left now
5		<seq 2,="" =="" data="m2"></seq>	• • •	0 1 2 3	Message lost but A thinks it has 1 left
6	•	<ack 1,="" =="" buf="3"></ack>	•	1 2 3 4	B acknowledges 0 and 1, permits 2-4
7	-	<seq 3,="" =="" data="m3"></seq>	-	1 2 3 4	A has 1 buffer left
8	-	<seq 4,="" =="" data="m4"></seq>	-	1 2 3 4	A has 0 buffers left, and must stop
9	-	<seq 2,="" =="" data="m2"></seq>	-	1 2 3 4	A times out and retransmits
10	-	<ack 4,="" =="" buf="0"></ack>	-	1 2 3 4	Everything acknowledged, but A still blocked
11	-	<ack 4,="" =="" buf="1"></ack>	•	2 3 4 5	A may now send 5
12	-	<ack 4,="" =="" buf="2"></ack>	-	3 4 5 6	B found a new buffer somewhere
13	-	<seq 5,="" =="" data="m5"></seq>	-	3 4 5 6	A has 1 buffer left
14	\rightarrow	<seq 6,="" =="" data="m6"></seq>	-	3 4 5 6	A is now blocked again

- 10. El receptor otorga 0 búferes
- 11. El receptor otorga 4 búferes pero este mensaje se pierde

- 10. El receptor otorga 0 búferes
- 11. El receptor otorga 4 búferes pero este mensaje se pierde

	<u>A</u>	Message	В	B's Buffer	Comments
1	-	< request 8 buffers>	-		A wants 8 buffers
2	•	<ack 15,="" =="" buf="4"></ack>	•	0 1 2 3	B grants messages 0-3 only
3	-	<seq 0,="" =="" data="m0"></seq>	-	0 1 2 3	A has 3 buffers left now
4	-	<seq 1,="" =="" data="m1"></seq>	-	0 1 2 3	A has 2 buffers left now
5	-	<seq 2,="" =="" data="m2"></seq>	•••	0 1 2 3	Message lost but A thinks it has 1 left
6	•	<ack 1,="" =="" buf="3"></ack>	•	1 2 3 4	B acknowledges 0 and 1, permits 2-4
7	-	<seq 3,="" =="" data="m3"></seq>	-	1 2 3 4	A has 1 buffer left
8	-	<seq 4,="" =="" data="m4"></seq>	-	1 2 3 4	A has 0 buffers left, and must stop
9	-	<seq 2,="" =="" data="m2"></seq>	-	1 2 3 4	A times out and retransmits
10	•	<ack 4,="" =="" buf="0"></ack>	←	1 2 3 4	Everything acknowledged, but A still blocked
11	•	<ack 4,="" =="" buf="1"></ack>	-	2 3 4 5	A may now send 5
12	•	<ack 4,="" =="" buf="2"></ack>	←	3 4 5 6	B found a new buffer somewhere
13	-	<seq 5,="" =="" data="m5"></seq>	-	3 4 5 6	A has 1 buffer left
14	-	<seq 6,="" =="" data="m6"></seq>	-	3 4 5 6	A is now blocked again
15	•	<ack 6,="" =="" buf="0"></ack>	-	3 4 5 6	A is still blocked
16	•••	<ack 6,="" =="" buf="4"></ack>	-	7 8 9 10	Potential deadlock

Alojamiento de búferes dinámico. Las flechas muestran la dirección de la transmisión. (...) indica segmento perdido.

- Generalización de la situación de la línea 16 de la figura anterior:
 - La información de reserva de búferes viaja en segmento que no contiene datos y ese segmento se pierde.
 - Esto termina ocasionando deadlock.
- Problema: ¿Cómo evitar esta situación de deadlock?
- Solución: Cada host puede enviar periódicamente un segmento de control con el ack y estado de búferes de cada conexión.
 - Así el estancamiento se romperá tarde o temprano.

Metas

- Ejercitaremos los siguientes asuntos:
 - 1. Entrega de datos confiable
 - 2. Protocolo de parada y espera
 - 3. Protocolos de tubería
 - 4. Control de flujo en la capa de transporte
 - 5. Control de flujo en TCP

No se requiere:


- que los emisores envíen datos tan pronto como llegan de la aplicación.
- que los receptores envíen confirmaciones de recepción tan pronto como sea posible.
- que los receptores entreguen datos a la aplicación apenas los reciben.
 - Esta libertad puede explotarse para mejorar el desempeño.

- No se puede usar el protocolo de control de flujo anterior para TCP.
 - Porque en TCP los números de secuencia no significan número de paquete.
 - Antes cada búfer ocupado tenía un número de paquete.
 - Ahora los números de secuencia son posiciones en el flujo de datos a enviar.
 - El receptor a lo más puede saber qué rangos de números de secuencia de bytes recibidos tiene en búfer.

- Algunas mejoras que se pueden hacer en relación al protocolo anterior:
 - Los encabezados de los segmentos recibidos ocupan espacio y no hace falta almacenarlos en búfer.
 - En su lugar se pueden almacenar datos recibidos del flujo de datos.
 - No es necesario que el emisor solicite espacio de búfer al receptor.
 - El receptor sabe de cuanto espacio dispone y cuanto espacio puede otorgar.

- Como no se almacenan encabezados de segmentos, no hace falta guardar segmentos en búferes.
- En su lugar se necesita guardar datos y no hace falta usar varios búferes para esto.
- TCP maneja un búfer de recepción circular en el receptor para la conexión (para guardar datos de segmentos que llegan).

- Como TCP usa un búfer circular único, el receptor no le puede decir al emisor: 'te he reservado x búferes'.
- Para anunciar al emisor la reserva de espacio en búfer:
 - El receptor puede indicar al emisor la cantidad de bytes consecutivos que se pueden enviar; comenzando por el byte cuya recepción se ha confirmado.
 - A esto se le llama en TCP tamaño de ventana.
 - En el encabezado TCP un campo de tamaño de ventana (de 16 bits) se usa para indicar esta información.



Descripción del estado del búfer del receptor

- En TCP el emisor también usa un búfer circular.
- La cantidad de bytes que el emisor puede enviar al receptor depende
 - del tamaño del búfer del emisor y del tamaño de ventana.
 - La cantidad de bytes a enviar no debe superar el mínimo de ambos valores.

La fórmula para calcular el tamaño de ventana el receptor es:
 Tamaño de ventana = RcvBuffer-[LastByteRcvd-LastByteRead]




Figure 3.38 The receive window (rwnd) and the receive buffer (RcvBuffer)

El receptor:

- Cuando la conexión TCP recibe bytes en el orden correcto y en secuencia, coloca los datos en el buffer de recepción.
- El receptor puede confirmar llegada de datos nuevos y anunciar nuevo tamaño de ventana al emisor.
- Si búfer de recepción está lleno, avisar tamaño de ventana de cero.
- Una vez que el receptor entrega a la capa de aplicación X datos de búfer de recepción lleno, puede avisar al emisor de un tamaño de ventana de X.


El emisor:


- Si el tamaño de ventana anunciado es cero el emisor no podrá enviar datos.
- El emisor envía segmentos cumpliendo la siguiente propiedad:

LastByteSent-LastByteAcked ≤ tamaño de ventana.


- **Ejercicio**: suponer que hay una conexión entre un emisor y un receptor. El receptor tiene un buffer circular de 4 KB. Mostrar los segmentos enviados en ambas direcciones suponiendo los siguientes cambios de estado en el búfer del receptor:
 - 1. El búfer del receptor está vacío.
 - 2. El búfer del receptor tiene 2KB
 - 3. El búfer del receptor tiene 4KB (lleno)
 - 4. La aplicación del receptor lee 2KB
 - 5. El búfer del receptor tiene 3KB
 - Mostrar tamaños y números de secuencia para segmentos enviados.
 - Mostrar tamaño de ventana y número de confirmación de recepción para segmentos recibidos.
 - Mostrar cómo varía el uso del búfer circular.

- 1. El búfer del receptor está vacío.
- 2. El búfer del receptor tiene2KB





- 1. El búfer del receptor está vacío.
- 2. El búfer del receptor tiene2KB
- 3. El búfer del receptor tiene 4KB (lleno)



Receiver's

Empty

1. El búfer del receptor está vacío.

2. El búfer del receptor tiene2KB

3. El búfer del receptor tiene does a 2K write

4KB (lleno)


Full

2K SEQ = 0


ACK = 2048 WIN = 2048

4. La aplicación del receptor lee 2KB

- 1. El búfer del receptor está vacío.
- 2. El búfer del receptor tiene2KB
- 3. El búfer del receptor tiene does a 2K 4KB (lleno)
- 4. La aplicación del receptor lee 2KB
- 5. El búfer del receptor tiene 3KB



- 1. El búfer del receptor está vacío.
- 2. El búfer del receptor tiene 2KB
- 3. El búfer del receptor tiene 4KB (lleno)
- 4. La aplicación del receptor lee 2KB
- 5. El búfer del receptor tiene 3KB
- Receptor con búfer circular de 4096 B
- ACK + WIN es el límite del emisor



- Problema: ¿Cómo manejar pérdidas de segmentos en TCP?
- **Solución 1**: el receptor solicita segmento/s específico/s mediante segmento especial llamado NAK.
 - Tras recibir segmento/s faltante/s, el receptor puede enviar una confirmación de recepción de todos los datos que tiene en búfer.
 - Cuando el receptor nota una brecha entre el número de secuencia esperado y el número de secuencia del paquete recibido, el receptor envía un NAK en un campo de opciones.

- Solución 2: (acks selectivos) el receptor le dice al emisor que piezas recibió.
 - El emisor puede así reenviar los datos no confirmados que ya envió.
 - Se usan dos campos de opciones:
 - Sack permited option: se envía en segmento SYN para indicar que se usarán acks selectivos.
 - Sack option: Con lista de rangos de números de secuencia recibidos.

- Cuando la ventana es de 0, el emisor no puede enviar segmentos, salvo en dos situaciones:
 - pueden enviarse datos urgentes (p.ej. Para que el usuario elimine el proceso en ejecución en la máquina remota),
 - 2. el emisor puede enviar un segmento de 1 B para hacer que el receptor *re-anuncie* el siguiente byte esperado y el tamaño de la ventana.
 - TCP proporciona esta opción para evitar un bloqueo irreversible si llega a perderse un anuncio de ventana.

- Situación: En las líneas con alto ancho de banda, alto retardo o ambas cosas, la ventana de 64 KB con frecuencia es un problema.
 - Ejemplo: En una línea T3 (44.736 Mbps) se requieren solo 12 mseg para enviar una ventana completa de 64 KB.
 - Si el retardo de propagación de ida y vuelta es de 50 mseg (típico de una fibra transcontinental), el emisor estará inactivo ¾ del tiempo en espera de confirmaciones de recepción.
 - Ejemplo: En una conexión satelital la situación es peor aun.
- Problema: Un tamaño de ventana más grande permitirá al emisor continuar enviando datos, pero como el campo de tamaño de ventana es de 16 bits, es imposible expresar tal tamaño.

- Solución (opción de escala de ventana): permitir al emisor y al receptor negociar un factor de escala de ventana.
 - Ambos lados pueden desplazar el tamaño del campo de ventana hasta 14 bits a la izquierda,
 - permitiendo por lo tanto ventanas de hasta 2^30 bytes.
 - La mayoría de las implementaciones actuales de TCP manejan esta opción.